

# 友盟推送（U-Push） Android平台最新版SDK

## 核心使用流程极简讲解

友盟推送（U-Push）是友盟推出的消息推送服务，支持Android/iOS等平台，能帮助开发者快速集成推送能力。下面以**Android平台**为例，极简讲解核心使用流程（基于最新版SDK）：

### 一、核心前提

1. 注册友盟账号，创建应用，获取 `AppKey` 和 `UmengMessageSecret`（控制台→应用设置→应用信息）；
2. 确保项目满足基础配置：Android SDK  $\geq$  19，Gradle 版本兼容。

### 二、集成步骤（核心）

#### 1. 依赖引入（Module级build.gradle）

Code block

```
1  // 核心推送库（按需选择，比如仅集成华为+小米+FCM+通用通道）
2  dependencies {
3      // 友盟推送核心包
4      implementation 'com.umeng.umsdk:push:9.1.0'
5      // 厂商通道（以华为为例，其他厂商需单独引入对应依赖）
6      implementation 'com.umeng.umsdk:push-hms:9.1.0'
7      // 基础核心包（必须）
8      implementation 'com.umeng.umsdk:common:9.1.0'
9      implementation 'com.umeng.umsdk:asms:1.2.2'
10 }
```

#### 2. 清单文件（AndroidManifest.xml）配置

- 声明权限（基础）：

Code block

```
1  <!-- 网络权限 -->
2  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
3  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
4  <!-- 推送基础权限 -->
5  <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />
```

- 配置友盟AppKey和Secret（application节点内）：

Code block

```
1  <meta-data
2      android:name="UMENG_APPKEY"
3      android:value="你的友盟AppKey" />
4  <meta-data
5      android:name="UMENG_MESSAGE_SECRET"
6      android:value="你的UmengMessageSecret" />
```

### 3. 初始化SDK（Application中）

Code block

```
1  public class MyApp extends Application {
2      @Override
3      public void onCreate() {
4          super.onCreate();
5          // 初始化友盟基础库
6          UMConfigure.init(this, UMConfigure.DEVICE_TYPE_PHONE, null);
7          // 初始化推送
8          PushAgent mPushAgent = PushAgent.getInstance(this);
9          // 开启推送（默认开启，可显式调用）
10         mPushAgent.enable();
11         // 获取设备Token（用于定向推送）
12         mPushAgent.getRegistrationId(new UMRegisterCallback() {
13             @Override
14             public void onSuccess(String deviceToken) {
15                 // Token获取成功，可上传到自己的服务器
16                 Log.d("U-Push", "Token: " + deviceToken);
17             }
18             @Override
19             public void onFailure(String s, String s1) {
20                 Log.e("U-Push", "Token获取失败: " + s + " " + s1);
21             }
22         });
23     }
24 }
```

⚠ 别忘了在清单文件中声明 `MyApp`：

Code block

```
1  <application
2      android:name=".MyApp"
```

## 三、关键功能使用

### 1. 接收推送消息

友盟推送消息分两种类型，处理方式不同：

- **通知栏消息**：默认由友盟SDK展示在通知栏，点击通知可配置跳转到指定Activity；
- **自定义消息**：不会展示通知栏，需自己处理，通过自定义 `UmengMessageHandler` 接收：

Code block

```
1  // 在Application初始化时配置
2  PushAgent mPushAgent = PushAgent.getInstance(this);
3  mPushAgent.setMessageHandler(new UmengMessageHandler() {
4      @Override
5      public void dealWithCustomMessage(Context context, UMessage msg) {
6          // 自定义消息处理逻辑（比如弹窗、更新UI等）
7          String content = msg.text; // 消息内容
8          Log.d("U-Push", "自定义消息：" + content);
9      }
10 });
```

### 2. 处理通知点击事件

Code block

```
1  mPushAgent.setNotificationClickHandler(new UmengNotificationClickHandler() {
2      @Override
3      public void dealWithCustomAction(Context context, UMessage msg) {
4          // 通知被点击后的自定义逻辑（比如跳转到指定页面）
5          Intent intent = new Intent(context, TargetActivity.class);
6          intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
7          context.startActivity(intent);
8      }
9  });
```

### 3. 厂商通道配置（可选但推荐）

如果需要华为、小米、OPPO等厂商通道（提升推送到达率），需：

1. 在对应厂商开发者平台创建应用，配置推送权限；
2. 引入对应厂商的依赖（如小米：`implementation 'com.umeng.umsdk:push-xiaomi:9.1.0'`）；

3. 在清单文件中配置厂商的AppID/Secret等信息。

## 四、测试推送

1. 在友盟控制台→消息推送→新建推送；
2. 选择“测试模式”，输入获取到的 `deviceToken` ；
3. 填写标题、内容，发送即可测试。

## 五、核心注意点

1. 权限：Android 13+需申请 `POST_NOTIFICATIONS` 通知权限，否则通知栏不展示；
2. Token：设备Token可能变化（如重装App、切换账号），需及时同步到服务器；
3. 混淆：如果开启混淆，需在 `proguard-rules.pro` 中添加友盟的混淆规则（友盟官网可查）；
4. 版本兼容：不同Android版本（如12的通知权限、13的后台限制）需适配。

以上是最核心的使用流程，详细配置（如厂商通道、自定义通知样式等）可参考友盟官方文档：

<https://developer.umeng.com/docs/67966/detail/98588>

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）