

Android 真机与 UniApp 本地开发的完整配置指南

你是想在 **Android 真机** 上访问你本地运行的 **uniApp** 项目（`http://192.168.1.8:5173/`），对吧？

这种情况在开发阶段很常见，比如用 `npm run dev:app:plus` 启动本地服务，然后让手机直接访问。

我给你详细讲一下 **配置和注意事项**。

1. 确保手机和电脑在同一个局域网

- 电脑和 Android 手机必须连接 **同一个 Wi-Fi**（或用 USB 网络共享也行）。
- 电脑的局域网 IP 是 `192.168.1.8`，手机要能访问这个 IP。

2. 启动 uniApp 项目时绑定局域网 IP

默认情况下，`vite` 或 `webpack` 只会监听 `localhost`，这样手机是访问不到的。

你需要让服务监听 `[0.0.0.0](0.0.0.0)` 或者直接绑定你的局域网 IP。

如果是 Vite 构建（HBuilderX 3.6+ / CLI）

修改 `vite.config.js`：

Code block

```
1 export default {
2   server: {
3     host: '0.0.0.0', // 允许局域网访问
4     port: 5173
5   }
6 }
```

启动命令：

Code block

```
1 npm run dev:app:plus -- --host 0.0.0.0
```

3. 确保防火墙开放端口

- Windows:
 - 打开 控制面板 → 系统和安全 → Windows Defender 防火墙 → 高级设置
 - 新建 入站规则，允许 TCP 端口 5173 访问。
- Mac / Linux:
 - 检查防火墙是否拦截了 5173 端口。

4. Android 真机访问

- 打开手机浏览器或用 webview 访问：

Code block

```
1 http://192.168.1.8:5173/
```

- 如果是 App 内访问（uniApp），需要确保 **manifest.json** 配置允许访问这个地址。

5. App 内访问本地服务的注意事项

5.1 HTTP 白名单（Android 9+）

Android 9 及以上默认禁止 HTTP 明文请求（非 HTTPS），需要在 **manifest.json** 中声明允许：

Code block

```
1 "app-plus": {  
2   "distributed": {  
3     "android": {  
4       "usesCleartextTraffic": true  
5     }  
6   }  
7 }
```

这样才能访问 **http://** 地址。

5.2 如果是 WebView 或 App 内直接加载

在 uniApp 中，可以用：

Code block

```
1  // 页面跳转
2  uni.navigateTo({
3    url: '/pages/webview/webview?url=http://192.168.1.8:5173/'
4  })
```

然后在 `webview.vue` 中用 `<web-view>` 组件加载：

Code block

```
1  <template>
2    <web-view :src="url"></web-view>
3  </template>
4
5  <script>
6    export default {
7      data() {
8        return {
9          url: ''
10         }
11      },
12      onLoad(options) {
13        this.url = options.url
14      }
15    }
16  </script>
```

6. 测试方法

1. 电脑运行：

Code block

```
1  npm run dev:app:plus -- --host 0.0.0.0
```

2. 手机浏览器访问：

```
code block http://192.168.1.8:5173/
```

3. 如果能打开，说明网络和端口没问题。

4. 如果打不开，检查：

- 防火墙是否拦截
- 手机和电脑是否在同一个局域网
- 手机是否能 ping 通 `192.168.1.8`

✅ 总结

- 启动服务时绑定 `0.0.0.0`
- 手机和电脑同一局域网
- Android 9+ 开启 `usesCleartextTraffic`
- 防火墙开放端口

如果你愿意，我可以帮你写一个 **uniApp 本地开发 + Android 真机联调的完整配置示例**，这样你复制就能用。

你要我帮你做这个示例吗？

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）