

南开大学

计算机学院

计算机系统设计实验报告

PA5 - 从一到无穷大: 程序与性能

邵琦

年级: 2020 级

专业:计算机科学与技术

指导教师:卢冶

一、实验目的

- 1. 实现浮点数的支持
- 2. 通过整数来模拟实数的运算
- 3. 理解 binary scaling 的支持

二、 浮点数的支持

我们用一个 32 位整数来表示一个实数。我们称 binary scaling 方法表示的实数的类型为 FLOAT。我们约定最高位为符号位,接下来的 15 位表示整数部分,低 16 位表示小数部分,即 约定小数点在第 15 和第 16 位之间 (从第 0 位开始)。从这个约定可以看到,FLOAT 类型其实 是实数的一种定点表示。




图 1: 浮点数的表示

(一) 实现 f2F 函数

FLOAT 和 float 类型的数据都是 32 位,它们都可以表示 2^{32} 个不同的数。但由于表示方法不一样,FLOAT 和 float 能表示的数集是不一样的。首先,我们需要实现用一个 32 位的整数 FLOAT 来模拟真正的浮点数。

首先我们定义一个 Union 来表示这种浮点数,包含有效位、指数位、符号位。

定义 Union

```
typedef union
{
    float value;
    struct
    {
        unsigned m:23;
        unsigned e:8;
        unsigned s:1;
    };
}
float_;
```

然后我们开始编写 f2F 函数进行转化。

首先,我们使用 float_结构体类型将 a 转换为 value,这个结构体类型包含了浮点数的指数和尾数。接下来我们考虑两种特殊情况:首先检查指数部分是否为零,如果是零则返回整数值

0,表示浮点数为零。然后,检查 value 的指数部分是否为 0xFF,如果是 0xFF,表示该浮点数为特殊值(如 NaN 或 Infinity)。根据符号位的值,如果为真(非零),则返回负无穷的整数表示 0x80000000,否则返回正无穷的整数表示 0x7fffffff。

接着,代码通过将 value.e 减去 127 并加上 16 得到幂次 pow,表示浮点数的位移量。如果 pow 小于 0,说明计算后的位移量小于 0,此时返回整数值 0,表示浮点数无法转换为合法的整数。然后,代码将 value.m 和 1 左移 23 位的结果进行按位或运算,得到 base 值。这个 base 值将用于计算浮点数的有效数部分。接下来,代码将 pow 减去 23,并根据这个调整后的位移量来计算最终的整数结果。如果 pow 小于 0,则将 base 右移-pow 位;否则将 base 左移 pow 位。

最后,代码根据符号位 value.s 的值来确定最终结果的正负,如果为真(非零),则返回负数, 否则返回正数。

f2F 函数

```
FLOAT f2F(float a)
      /* You should figure out how to convert 'a' into FLOAT without
        st introducing x87 floating point instructions. Else you can
        * not run this code in NEMU before implementing x87 floating
        * point instructions, which is contrary to our expectation.
        * Hint: The bit representation of 'a'
                                              is already on the
        * stack. How do you retrieve it to another variable without
        * performing arithmetic operations on it directly?
      float_value = \{a\};
      if (value.e = 0) return 0;
      if (value.e = 0xff) return (value.s ? 0x80000000 : 0x7fffffff);
      int pow = value.e -127 + 16;
      if (pow < 0)
         return 0;
17
      int base = value.m | (1 \ll 23);
      pow -= 23;
      return (value.s? -1:1) * (pow < 0? (base >> -pow): (base << pow));
```

(二) **实现** F_mul_F **函数**

首先,我们定义一个 union 结构体为了方便进行运算,它包含了包含有效位、指数位以及符号位。

定义一个 union 结构体

```
typedef union

typedef union

FLOAT value;

struct

unsigned f:16;
unsigned i:15;
```

然后我们便可以进行乘法运算。首先我们计算符号位,它是通过将 a 和 b 的符号位进行异或操作得到的。如果为真(非零),表示结果为负数,否则表示结果为正数。

接着根据符号位,将 a 和 b 的值取相反数,如果 a.s 和 b.s 为真,则将其对应的值取负数。然后我们分别计算整数部分的乘积 intResult,以及两个交叉乘积 crossProduct1 和 crossProduct2。intResult 是将 a 的整数部分和 b 的整数部分相乘,并乘以 FACTOR 的常量值。crossProduct1 是将 a 的小数部分和 b 的整数部分相乘, crossProduct2 是将 a 的整数部分和 b 的小数部分相乘。

之后,我们计算浮点数部分的乘积 floatResult。它将 a 的小数部分和 b 的小数部分相乘,然后除以 FACTOR,再加上一个判断表达式的结果,即如果余数大于等于 FACTOR/2,则加上 1,否则不加。

最后将之前计算得到的整数部分乘积、交叉乘积和浮点数部分乘积相加,得到最终的结果。 并且根据符号位进行判断,如果为真(非零),则返回结果的相反数,否则返回结果本身。

实现 F mul F 函数

```
FLOAT F_mul_F(FLOAT _a, FLOAT _b)

{

Float a = {_a}, b = {_b};

int sign = a.s ^ b.s;

a.value = a.s ? -a.value : a.value;

b.value = b.s ? -b.value : b.value;

int intResult = a.i * b.i * FACTOR;

int crossProduct1 = a.f * b.i;

int crossProduct2 = a.i * b.f;

FLOAT floatResult = (a.f * b.f / FACTOR) + (a.f * b.f % FACTOR >= FACTOR / 2);

FLOAT result = intResult + crossProduct1 + crossProduct2 + floatResult;

return sign ? -result : result;

}
```

(三) 实现 F div F 函数

我们进行除法运算,首先我们使用 assert 断言来确保除数 b 不为零。如果断言失败(b 为零),则程序会终止执行。然后我们分别计算被除数的绝对值 x 和除数的绝对值 y。然后我们便可分别计算除法的商和余数。之后进入 for 循环,用于执行浮点数的小数部分的除法计算。在每次循环中,将 x 左移一位,将 ret 左移一位,然后检查 x 是否大于等于 y。如果是,说明可以将 y 从 x 中减去,并将 ret 的最低位加一。最后,我们根据 a 和 b 的符号位来判断最终的结果的符号,并且返回结果。

实现 F_div_F 函数

```
FLOAT F_div_F(FLOAT a, FLOAT b) {
    // assert(0);
    // return 0;
    assert(b != 0);
```

```
FLOAT x = Fabs(a);
     FLOAT y = Fabs(b);
     FLOAT ret = x / y;
     x = x \% y;
     for (int i = 0; i < 16; i++) {
       x <<= 1;
       ret \ll 1;
       if (x >= y) {
         x = y;
         ret++;
       }
16
     }
     if (((a \hat{b}) \& 0x80000000) = 0x80000000) {
18
       ret = -ret;
19
20
     return ret;
```

(四) 实现 FLOAT 和 int 之间的相互转换

实现简单, 此处不再赘述。

实现 FLOAT 和 int 之间的相互转换

```
static inline int F2int(FLOAT a) {
    /*
    assert(0);
    return 0;
    */
    return a>>16;
}

static inline FLOAT int2F(int a) {
    /*
    assert(0);
    return 0;
    assert(0);
    return 0;
    */
    return a<<16;
}</pre>
```

(五) 实现 FLOAT 和 int 之间的运算

实现简单, 此处不再赘述。

实现 FLOAT 和 int 之间的运算

```
static inline FLOAT F_mul_int(FLOAT a, int b) {

/*
```

```
a ssert(0);
return 0;

*/
return a*b;

static inline FLOAT F_div_int(FLOAT a, int b) {
    /*
    assert(0);
    return 0;
    */
    return 0;
}
```

(六) 实验结果

最终能够实现对战。




图 2: 实验结果