精節

图 26a 回转穿行技术(1)——弯曲部的基本穿越方法




图 26b 回转穿行技术(2)





图 27 右旋短缩技术(right turn shortening technique)

- a. 推进结肠镜使乙状结肠和肠系膜伸展的同时形成反 α 形袢曲。
- b. 到达脾曲后,右旋或左旋镜身并向后退镜,以解除内镜的反 α 形袢 曲。
- A. 边右旋 内镜, 边退内镜通过乙状结肠—降结肠移行部(右旋短缩技术)。
- B. 进一步向前插镜的过程中,不断右旋内镜并向后退镜,乙状结肠即 会逐渐直线化。
- C. 无论哪种方法均可使乙状结肠直线化。



(新父孔 京・コロノフコピニ 医労働院 1000)