实验一详细步骤

1.软件部分

先打开电脑(以老设备为例,新设备没用过不了解),选择 win7 32 位系统

进入系统后右键右下角的电脑图标打开网络控制中心,正常情况下会有两张网卡,名字分别为 Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC 和 D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adaptor。使用 Realtek 进行连接上网,其中的 IP 地址如下表

表 1-2 学生计算机 IP 地址分配表

组编号	网络地址	主机地址			
		1 号 PC	2 号 PC	3 号 PC	4 号 PC
А	192.168.1.0 /24	192.168.1.1	192.168.1.2	192.168.1.3	192.168.1.4
В	192.168.2.0 /24	192.168.2.1	192.168.2.2	192.168.2.3	192.168.2.4
С	192.168.3.0 /24	192.168.3.1	192.168.3.2	192.168.3.3	192.168.3.4
D	192.168.4.0 /24	192.168.4.1	192.168.4.2	192.168.4.3	192.168.4.4
E	192.168.5.0 /24	192.168.5.1	192.168.5.2	192.168.5.3	192.168.5.4
F	192.168.6.0 /24	192.168.6.1	192.168.6.2	192.168.6.3	192.168.6.4

G	192.168.7.0 /24	192.168.7.1	192.168.7.2	192.168.7.3	192.168.7.4
Н	192.168.8.0 /24	192.168.8.1	192.168.8.2	192.168.8.3	192.168.8.4

之后打开浏览器、按照分组输入相应的地址打开 DMC 设备管理器

- A 组和 B 组学生输入"http://192.168.0.1:8888/"
- C组和D组学生输入"http://192.168.0.2:8888/"
- E 组和 F 组学生输入"http://192.168.0.3:8888/"
- G 组和 H 组学生输入"http://192.168.0.4:8888/"

进入设备管理控制界面。横向第一排为 A、C、E、G 组设备,第二排为

B、D、F、H 组设备。(很重要! 一定要搞清楚自己的设备是哪个)



其中, S3610-28TP 为三层交换机, 也就是 SW3, 这个一会才会用到;


第一个 E126 是二层交换机 SW1, 第二个 E126 是 SW2 (命名可以互换, 但不建议改)

在开始前检查 Realtek 网卡地址是否正确,接下来进入硬件接线

2.硬件连接

开启机柜内服务器,从上到下分别是 SW3, SW1, SW2,以及最下方的配线架(具体设备自己找)

所有的网络实验均是通过跳线将网络设备和计算机连接起来。网络设备之间直接用跳线与相应的端口连接;计算机与网络设备的连接则应通过配线架相



连。配线架与计算机的连接关系如图所示。

接着, 用网线连接 1, 2, 3, 4 号机, 其中 1 号接入 SW1 的 13 号接口 (注意别数错了, 从下往上, 从左往右), 2 号接入 SW1 的 17 号接口, 3 号接入 SW2 的 13 号接口, 4 号接入 SW2 的 17 号接口;

最后用一根网线将 SW1 和 SW2 的 24 号端口相连, 至此, 两两互通实验硬件连接完成。

可

打开管理器对 SW1, 2 进行配置, 先打开 SW1 (第一个 E126)

输入 sys 进入系统视图(非常重要), 出现乱码不要慌, 直接输入后按回车,接下来输入以下代码

[H3C] **sysname SW1** //将交换机命名为 SW1

[SW1] **vlan 10** //创建 VLAN 10

[SW1-vlan10] **port Ethernet 1/0/13** //将端口 13 加入 VLAN 10

[SW1] **vlan 20** //创建 VLAN 20

[SW1-vlan20] port Ethernet 1/0/17 to Ethernet

1/0/20

[SW1] interface Ethernet 1/0/24 //进入接口视图

[SW1-Ethernet1/0/24] **port link-type trunk** //将端口类型设置为 Trunk

[SW1-Ethernet1/0/24] **port trunk permit vlan all** //Trunk 端口允许所有 VLAN 通过

//将端口 17~20 加入 VLAN 20

!!! 注意: []中括号的内容均不用手写输入!!!

有两点需要注意, 1, 在输入完[SW1-vlan10] **port Ethernet 1/0/13 后,需要输入**[SW1-vlan10] **quit 来退出到上一个[SW1]继续输入**[SW1] **interface Ethernet** 1/0/24;

2. 如果代码不连续,出现一行乱码,说明上一句存在拼写错误,此时在下一步中按"向上"键读取上一条内容,并重新检查输入。

输入完最后一行代码, 会出现


waitDone

至此, SW1 配置完成, 关掉代码界面

SW2 和 SW1 一样, 打开第二个 E126, 命名为 SW2, 重复上述步骤, 此时除了中括号内的内容变为"SW2", 其他代码没有任何变化。

至此, SW2 配置完成。

以下为图示



在两个二层交换器都配置完成后,打开网络设备面板,禁用 Realtek,打开 D-Link 网卡的属性面板,在选项中找到 IPv4 的设置界面, IP 地址输入每台 电脑对应的地址,如上图所示,子网掩码输入 255.255.255.0 (四台相同), 网关和 DNS 暂时不管,

IP 地址	
子网掩码	
网关	
首选 DNS	
	给 4 台

电脑都配置完毕后,均将 Realtek 网卡禁用,在键盘上使用快捷键 win + R,输入 cmd 并运行,在弹出的命令提示符界面中输入 ping+空格+你想连接的电脑的 IP 地址,四台都需要输入,包括自己。最终得到的结果应当是 1 和 3 可以连接,2 和 4 可以连接,其余均不能连接。

至此, 二层转换器配置完成

接下来配置 SW3

打开原先被禁用的 Realtek 网卡用于上网

此时需要重新连线改变网络拓扑结构,在原线路的基础上,将 SW1 的 24 端接入 SW3 的 1 号输入,另用一根网线将 SW2 的 24 端接入 SW3 的 2 号输入(注意位置)

至此线路接驳完毕

回到电脑, 打开设备管理控制台中的 S3610-28TP (SW3)!! 注意位置!! 输入以下代码

[SW3] interface Ethernet 1/0/1

[SW3-Ethernet1/0/1] port link-type trunk

[SW3-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan all

Waiting······Done(代表配置完成,大概长这个样)

输入 quit 返回至[SW3],接着输入

[SW3] interface Ethernet 1/0/2

[SW3-Ethernet1/0/2] port link-type trunk

[SW3-Ethernet1/0/2] port trunk permit vlan all

Waiting.....Done

输入 quit 返回至[SW3],接着输入

[SW3] interface vlan 10

[SW3-Vlan-interface10] ip address 172.16.10.254 24

输入 quit 返回至[SW3],接着输入

[SW3] interface vlan 20


[SW3-Vlan-interface20] ip address 172.16.20.254 24

[SW3] display current-configuration

//显示当前配置信息

标红可以不用输入, 仅显示配置信息, 不影响结果

至此, 所有代码输入完成



接下来进入网络设备界面,将 Realtek 网卡再次禁用,打开 D-Link 网卡的属性面板,在选项中找到 IPv4 的设置界面,此时 PC1 和 PC3 的 IP 地址不变,需要添加网关 172.16.10.254; PC2 和 PC4 的 IP 地址分别改为 172.16.20.2 和 172.16.20.4,并需要添加网关 172.16.20.254。按确定保存,若配置完毕,D-link 网卡应显示为正常连接,再次用 ping 测试 4 台电脑连通性,结果应为每台电脑都能正常与其他电脑通信,ping 时要使用改过的地址,例如 ping 172.16.20.2 或 ping 172.16.20.4

至此, 所有实验完成