

他的赠语：

主图我多数用（12、17、50）EXPMA，少数用MA，偶尔用布林，主要用来判断短线进出点。

个股副图主要用MACD的背离。主要为了及时规避做头风险，避免趋势分析的滞后效应。

指数副图主要用MACD和ADR、MTM的背离（尤其是最近较为明显）。

我觉得研究指标，一是要少而精，把1、2个至多不超过4个研究透；二是要保持一贯性，即有效的分析方法要坚持使用，不能因为少数几次不管用就喜新厌旧，最终成个万金油。

全文：

短线高手必修课——常用指标研判技巧

一、平滑异同移动平均线MACD

平滑异同移动平均线(Moving Average Convergence and Divergence)类似于移动平均线指标，所不同的是对指数要进行平滑运算处理。MACD在应用上应先行计算出快速(12日)的移动平均数值与慢速(26日)移动平均数值，以此两个数值，作为测量两者(快速与慢速线)间的「差离值」依据。所谓「差离值」(DIF)即12日EMA数值减去26EMA数值。因此，在持续的涨势中，12日EMA在26日EMA之上。其间的正差离值(+DIF)会愈来愈大。反之在跌势中，差离值可能变负(-DIF)也愈来愈大。至于行情开始回转，正或负差离值要缩小到怎样的程度，才真正是行情反转的讯号，MACD的反转讯号界定为「差离值」的9日移动平均值(9日EMA)。在MACD的指数平滑移动平均线计算法则，都分别加重最近一日的份量权数。

12日EMA的计算： $EMA_{12} = (\text{前一日}EMA_{12} \times 11/13 + \text{今日收盘价} \times 2/13)$ 。

26日EMA的计算： $EMA_{26} = (\text{前一日}EMA_{26} \times 25/27 + \text{今日收盘} \times 2/27)$ 。

差离值(DIF)的计算： $DIF = EMA_{12} - EMA_{26}$

然后再根据差离值计算其9日的平滑异动移动平均差离值MACD。 $MACD = \text{前一日}MACD \times 8/10 + \text{今日}DIF \times 2/10$ 。计算出的DIF与MACD均为正或负值，因而形成在0轴上下移动的两条快速与慢速线，为了方便判断，亦可用DIF减去MACD用以绘制柱图。至于计算移动周期，不同的商品仍有不同的日数。在外汇市场上有人使用25日与50日EMA来计算其间的差离值。

研判技巧：

1. DIF值与MACD值均在X轴线上、向上移动，市场为牛市，反之为熊市。
2. 在X轴之上，当DIF值向上穿过MACD值时为买入信号。在X轴之下发生这种交叉仅适合空头者平仓。
3. 在X轴之下，当DIF值向下穿过MACD值时为卖出信号。在X轴之上发生这种交叉仅适合多头者平仓。

4. 背离信号。当指数曲线的走势向上，而 DIF、MACD 曲线走势与之背道而驰，则发生大势即将转跌的信号。当 DMI 中的 ADX 指示行情处于盘整或者行情幅度太小时，避免采用 MACD 交易。

二、趋向指标 DMI

趋向指标(Directional Movement Index)的基本原理在于探求价格在上升及下降过程中的「均衡点」，亦即供求关系由紧张状况，通过价格的变化而达致“和谐”，然后再因价格供求的互为影响下，再导致紧张的循环不息过程。DMI 可以产生指标交叉的买卖讯号，可以辨别行情是否发动。市场上为数众多的技术指标，都必须搭配 DMI 使用。不是凭藉主观与直觉来判断买方卖方的两种力量，而是加以科学化。

1、先求得±DM(趋向变动值)

+ -项仅代表上升下降不代表正负值，一日中的趋向变动值，只能在两者之间取其最大的数值，而不能并取。

+DM = 今日最高价 - 昨日最高价 (取正值，否则为0)

-DM = 今日最低价 - 昨日最低价 (取正值，否则为0)

2、TR，真正波幅，取最大的变动值（三选一）

1. H-L 当日最高价减去当日最低价

2. H-PC 当日最高价 - 昨日收盘价的差距

3. L-PC 当日最低价 - 昨日收盘价的差距

3、方向线(DI)为探测价格上涨或下跌的指标，以 + DI 表示上升方向线，-DI 表示下跌方向线

DI DIF = 上升方向线与下跌方向线的差

DI SUM = 上升方向线与下跌方向线的和

由于趋向值的变动性大，因此以十四天平滑运算，即得到所要的趋向平均值 (ADX)「ADXR」是「ADX」的评估数值，它的计算方法是将当天的「ADX」与十四天前的「ADXR」相加除以2 得出。

DMI 的研判技巧：

1. 当(+DI)向上穿越(-DI)，便是买入讯号，若 ADX 止跌回升，则涨势更强。若 ADX 升到某一水平，掉头回落，则显示往后纵使上升，升势亦会放缓，且维持的时间不会太久，便会转为下跌，直到 ADX 再掉头转升为止。

2. 当(−DI)向上穿越(+ DI)，或(+ DI)跌破(−DI)，便是卖出讯号，若 ADX 向上攀升，便会出现较急跌势，直至ADX 见顶回落，才确认底部的出现，往后的跌势亦较缓，并且出现反弹回升的现象。

3. 当股价见顶时，ADX 会随后见顶，此时ADX 在70左右，故 ADX 的功用辅助判别涨势或跌势的反转讯号。

4. 当(+ DI)和(−DI)相交叉，出现了买卖的讯号，随后 ADX 与ADXR

相交，便是最后一个买卖的机会。

5. ADX 脱离20 - 30 之间往上爬升时，不论当时的价格正往上涨或者往下跌，都可以认定，将产生一段有相当幅度的行情。

6. ADX位于+ DI和- DI的下方，特别在20以下时，代表股价已经陷入泥沼，处于沉闷的整理期，此时，应退出市场观望。

7. ADX一旦高于50以上，忽然转弯向下反折，此时，不论当时的价格正往上涨或者往下跌，都代表行情即将反转。

三、差离移动平均DMA

DMA (Divergence of Moving Average) ，又称 MAOSC (MovingAverage OSCillator) ，是短线进出非常有用的指标，谷底向上表示买进，峰顶下滑表示要卖出。

可参考MACD指标。

四、指数平均数 E X P M A

指数平均数(Exponential Moving Average)可以随股价的快速移动，立即调整方向，有效地解决了讯号落后的问题。

研判技巧：

1. 当快速EXPMA线由下往上穿越慢速EXPMA线时，将对股价造成推升力道。

2. 当快速EXPMA线由上往下穿越慢速EXPMA线时，将对股价造成推降力道。

3. 股价由下往上碰触EXPMA时，很容易遭遇大压力回挡。

4. 股价由上往下碰触EXPMA时，很容易遭遇大支撑反弹。

5. 判断瞬间行情将大幅波动时，放弃使用EXPMA指标，改为CCI搭配ROC使用。

五、三重指数平滑移动平均 T R I X

三重指数平滑移动平均(Triple Exponentially Smoothed MovingAverage)，长线操作时采用本指标的讯号，可以过滤掉一些短线波动的干扰，避免交易次数过于频繁，造成部分无利润的买卖，及手续费的损失。本指标是一项超长周期的指标，长时间按照本指标讯号交易，获利百分比大于损失百分比，利润相当可观。

研判技巧：

1. 打算进行长期控盘或投资时，趋向类指标中以TRIX最适合。
2. TRIX由下向上交叉TMA时，买进。
3. TRIX由上向下交叉TMA时，卖出。

六、A R B R 能量指标

（一）AR指标又称为买卖气势指标，系以当日之开盘价为基础与当天之最高、最低价进行比较，再予以统计运算出来的强弱指标。股价自每天开盘价开始，经过各种波动之后，才以收盘价结束，而我们以当天的开盘价为基准，分别计算当天开盘价与最高价及最低价之间的差额，并予以累积比较，如果买卖气势高过开盘价的话，则可判断目前系为强势，宜买进持有。反之，若买卖气势低于开盘价的话，则可判断目前系为弱势，以卖出或观望较佳。

程序：

- 1.将当日最高价减去开盘价之余额列为正数，而最低价减去开盘价的余额为负数，每天将该正负数余额分别累积。
- 2.若当天的开盘价即是最高价或最低价时，则该天的正数值或负数值为零。
- 3.当天从开盘到收盘仅有一个价格成交或是当天并未成交时，则该天的正负数均为零。
- 4.除权或除息的成交价格不需加以权值修正，只要照平常的方法计算即可。
- 5.按上述的方法，分别求出其廿六天（或N 日）的累积数，再以正数的总和为分子。

研判技巧：

1. 通常AR的走势与股价是同向的，即 AR 下跌，则大势也跌。
2. 在头部或底部即将形成时，AR 往往具有领先的能力。
3. AR 指标，介于 80~120 之间较为正常。
4. 在50以下可考虑买入股票，150以上应注意股价回档或下跌。
5. AR 由60 - 80 - 120 - 150上升至180以上时，必须时刻注意股价反转下跌的机会相当大。
6. AR 由100 - 80 - 60 - 40逐步下降时，代表能量已经累积至一定成熟程度。

(二) BR指标又称为买卖意愿指标，系以昨日的收盘价为基础与今日的

最高、最低价比较，加以统计出来的强弱指标。系由于股价变化刺激投资人买卖意愿，于是我们以前一天的收盘价为基准，用数字把当天行情的波动情形表示出来，用来做为预测股价未来动向的方法。

程序：

- 1.将昨天的收盘价减去今天的最低价，其余额列于负方，再将今天的最高价减去昨天的收盘价，其余额列于正方，逐日统计。
- 2.若行情跳空下跌，今天的最高较昨天的收盘价为低时，此时正方动能遭到压制，亦即当天的正方变成负数，同样的亦列于正方栏内。
- 3.若行情跳空上升，今天的最低价比昨天的收盘价为高时，此为负方动能遭到压制，亦即当天的负方变成负数，同样的亦须将该负数余额列于负方栏内。
- 4.当天若只有一个正方为正数，负方则为同额的负数；相反的，若该成交价格比昨天收盘价为低时，则正方为负数，负方则为同额的正数。
- 5.当天若为不涨不跌，并且只有一个成交价格时，则该天的正方及负方均为零。
- 6.当天均未成交时，则该天的正负亦均为零；而隔天若有成交时，则仍以前一成交日的收盘价为准。
- 7.除权或除息时，应把前一天的收盘价扣去权值或股息，亦即以其除权或除息的申报价来计算其正负方数。

研判技巧：

1. 通常BR>300为超买区、BR<50为超卖区。

2. 其正常区间在70 ~ 150之间，从正常区外围至超买、超卖区间可视为警戒区。
3. BR最好配合AR使用，才能发挥它的效果。
4. 当AR, BR均急速下降时表示股价高峰已近，持股应获利了结，BR比 AR 低时，可逢低买进，反之BR急速升，而 AR盘整或小回时，逢高出货。
5. BR在超过300以上，很容易引发获利回吐的卖压。
6. BR由80 - 60 - 40下降至低水平位置，并且持续一段较长时间时，股价正在酝酿底部的可能性相当大。
7. BR先在100附近的均衡状态徘徊，而后开始上升，则由此均衡状态内的低点起算，BR上涨一倍时为获利卖出的好机会。
8. BR由高档下降一半,此时选择股价回挡买进,成功率可以高达95%
9. 当BR超过 300、400却仍无向下转弯的迹象时，应立刻放弃使用BR指标，改用CR指标。

七、带状能量线CR

CR指标的计算公式和BR相同，只是把公式中昨天的收盘价改成昨天的中间价。CR能够测量人气的热度，能够测量价格动量的潜能；CR能够显示压力带和支撑带，功能作用上，可以辅助BRAR的不足。

程序:

1. 将昨天的中间价减去今天的最低价，其余额列于负方，再将今天的最高价减去昨天的中间价，其余额列于正方，逐日统计。
2. 若行情跳空下跌，今天的最高较昨天的中间价为低时，此时正方动能遭到压制，亦即当天的正方变成负数，同样的亦列于正方栏内。
3. 若行情跳空上升，今天的最低价比昨天的中间价为高时，此为负方动能遭到压制，亦即当天的负方变成负数，同样的亦须将该负数余额列于负方栏内。
4. 当天若只有一个正方为正数，负方则为同额的负数；相反的，若该成交价格比昨天中间价为低时，则正方为负数，负方则为同额的正数。
5. 当天若为不涨不跌，并且只有一个成交价格时，则该天的正方及负方均为零。
6. 当天均未成交时，则该天的正负亦均为零；而隔天若有成交时，则仍以前一成交日的中间价为准。

7. 除权或除息时，应把前一天的中间价扣去权值或股息，亦即以其除权或除息的申报价来计算其正负方数。

研判技巧：

1. 当CR由下往上欲穿越A、B两线所夹成的区域时，股价相对将遭遇次级压力干扰；当CR欲由上往下贯穿该区域时，股价相对将遭遇次级支撑干扰。

2. 当CR由下往上欲穿越C、D两线所夹成的区域时，股价相对将遭遇强大压力干扰；当CR欲由上往下贯穿该区域时，股价相对将遭遇强大支撑干扰。

3. CR相对股价也会产生背离现象，特别是在股价的高价区。

4. CR跌至A、B、C、D四条线的下方，再度由低点向上爬升160%时，为短线获利卖出时机。

5. CR下跌至40以下时，股价形成底部的机会相当高。

6. CR高于300 - 400之间时，股价很容易向下反转。

7. 当A、B、C、D四条线在CR前方若干天的地方，几乎同时交叉在一点时，那一点的时间位置，是一个股价起涨点或者起跌点。这个讯号一旦出现，则其相对成功几率非常高。

八、成交量变易率 V R

基于量是价的先行指标，量与价同步、同向的理论为基础所架构的量分析系统，以量打底和量做头确认低价和高价，来决定买卖时机。

股价上涨日的成交量总数 + 1/2股价不变日的成交量总数

成交量比率 = $\frac{\text{股价上涨日的成交量总数} + 1/2 \text{股价不变日的成交量总数}}{\text{股价下跌日的成交量总数} + 1/2 \text{股价不变日的成交量总数}}$

股价下跌日的成交量总数 + 1/2股价不变日的成交量总数

一般采用二十六日为天数的基准。

研判技巧：

1. 容量比率在100%时股价上涨的成交值与股价下跌的成交值是相等的，从经验来看，股价上升日的成交值较下跌日的成交值为大，所以 VR值分布在150%为常态，因此在超越450%或低于 70% 时，需注意后市的反转或反弹。

2. VR下降突破60%至40%的界线时，很容易探底而反弹，而上升至 160%

至180%后，成交量会进入衰退期，而股价碰到顶点将会反转而下。

3. 必须注意，VR 线在低价区时可信度较高，在高价区时，股市的数值不确定，需要多参考其它指标。

4. VR配合PSY心理线高档，能够对高价区产生更可靠的讯号。

5. VR 处于 40 以下的反弹讯号较适宜应用在指数方面，并且配合ADR、OBOS等指标使用效果非常好。

6. VR 初期缓升，却快速跃过250的这类形态，常发展出大行情，因此，除了以 VR 的高档讯号为判断依据，应配合CR、TRIX、DMI综合研判，比较能够得到客观的答案。

九、人气线OBV

原理:

从力学的观点解释，把成交量看做股价涨跌的能量，外加上动者恒动，静者恒静的惯性法则；上升的物体迟早会下跌的重力原理，否则只有不断供给更多的能量，才能维持原方向。

优点: 为股价之先行指标，可预知高价或底价的来临。

缺点: 本身为一量的指标，具警示作用，需参考其它指标作买卖点。

研判技巧:

1 . OBV 线下降，而股价会上升时，为卖出信号。

2 . OBV 线上升，而股价下降时，为买进信号。

3 . OBV 线呈缓慢上升时，为买进信号，反之亦然。

4 . OBV 线呈急剧上升，表示成交量增加太快，应作卖出的准备。

5 . OBV 线从正转为负时，为下跌趋势，应卖出持股，反之，OBV 线由负转为正时，为买进信号。

6 . 可能形成天价的M头，如果第二顶，OBV线无力上扬，成交量反而萎缩，此时易于形成M 头而股价下跌，背离现象之一。

7. 反之，可能形成低价的W底，如果第二底，OBV线领先上扬，成交量扩大，此时易于形成W底而股价上涨，背离现象之二。

8. 最后一个上升潮中的跌潮，如果跌破其前一次跌潮的低点，可以作为认定反转的依据。

9. 最后一个下跌潮中的升潮，如果突破其前一次升潮的高点，可以作为认定反转的依据。

10. 当OBV出现超过一个月以上，大致上接近水平的横向移动时，代表市场正处于一段漫长的盘整期。此时大行情随时都可能发生。

十、振动升降指标ASI

振动升降指标 (Accumulation Swing Index)，是以开盘、最高、最低、收盘价组合成一条曲线，代替真正的走势，形成最能表现当前市况的真实市场线。ASI指出股价短期的趋向，可以提早一步确定股价的走势。

ASI公式：

先计算出当天最高价与前一天收盘价的绝对差A、当天最低价与前一天收盘价的绝对差B、当天最高价与前一天最低价的绝对差C、前一天收盘价与前一天开盘价的绝对差D，比较A、B、C三者之间的最大值，若A最大，则 $R=A+1/2\times B+1/4\times D$ ；若B最大，则 $R=B+1/2\times A+1/4\times D$ ；若C最大，则 $R=C+1/4\times D$ 。E=当天收盘价-前一天收盘价，F=当天收盘价-当天开盘价，G=前一天收盘价-前一天开盘价， $X=E+1/2\times F+G$ 。K=A、

B之间的最大值，L=3， $SI=50\times X/R\times K/L$ ，ASI=累计每日之SI值。

研判技巧：

1. ASI走势几乎和股价同步，若ASI领先股价，提早突破前次ASI高点或低点，则次日之后股价必然能突破前次高点或低点。

2. 向上爬升的ASI，一旦向下跌破前一次显着的N型转折点，一律可视为停损卖出的讯号。

3. 股价走势一波比一波高，而ASI却未相对创新高点形成“牛背离”时，应卖出。

4. 股价走势一波比一波低，而ASI却未相对创新低点形成“熊背离”时，应买进。

5. ASI大部分时机都是和股价走势同步的，投资人仅能从众多股票中，寻找少数产生领先突破的个股。

6. 投资人根据ASI早一步买入股票，随后股价顺利突破压力，一旦产生利润时，不可想象往后还有多少涨幅，应立即脱手卖出获利。

7. ASI和OBV同样维持“N”字型的波动，并且也以突破或跌破“N”型高、低点，为观察ASI的主要方法。

十一、波动难易指标 E M V

波动难易指标(Ease of Movement Value)，是测量股价波动的难易程度的指标。它是用相对成交量除以相对振幅，作为衡量股价中间价波动百分比的基数，来得到股价中间价的相对波动范围。

研判技巧：

1. 当EMV由下往上穿越0轴时，买进。
2. 当EMV由上往下穿越0轴时，卖出。
3. 用EMV指标的平均线跨越0轴为讯号，所产生的交易成果将更令人满意。
4. 当DMI中的ADX或ADXR出现“指标失效”讯号时，应立即停止使用EMV指标。

十二、威廉变异离散量 W V A D

威廉变异离散量 (William's Variable Accumulation Distribution) 是一种将成交量加权的量价指标。先计算出一天中开盘到收盘之间的价位，占当天总波动的百分比，然后用此百分比来加权当天的成交量，并进行移动平均。

研判技巧：

1. 当WVAD由负值变成正值的一刹那，视为长期的买入点。
2. 当WVAD由正值变成负值的一刹那，视为长期的获利点。

十三、相对强弱指标 R S I

注意：一般RSI 计算方法，当6日RSI指标高于85以上时，或低于20以下时，是严重的超买，超卖讯号。而利用上述方法计算，当RIS 指标高于90以上或15以下时，才是严重的超买及超卖讯号。

研判技巧：

RSI 目前已为市场普遍使用，是主要技术指标之一，其主要特点是计算某一段时间内买卖双方力量，作为超买、超卖的参考与K线图及其它技术指标（三至五种）一起使用，以免过早卖及买进，造成少赚多赔的损失。

1. 以六日RSI 值为例，九十以上为超买，十五以下为超卖，在强势涨升时可在九十附近成M头时卖出，在急跌下降时在十五附近成W底时买进。
2. 在股价创新高点，同时RSI 也创新高点时，表示后市仍强，若未创新高点为卖出讯号。
3. 在股价创新低点，RSI 也创新低点，则后市仍弱，若RSI 未创新低点，则为买进讯号。
4. 盘整期中，一底比一底高，为多头势强，后势可能再涨一段，是买进时机，反之一底比一底低是卖出时机。
5. 图形上一般都有长、短两条不同周期的RSI。
6. 短天期的RSI在20以下的水平，由下往上交叉长天期的RSI时，为买进讯号。
7. 短天期的RSI在80以上的水平，由上往下交叉长天期的RSI时，为卖出讯号。
8. 股价一波比一波低，相反的，RSI却一波比一波高时，股价很容易反转上涨。
9. 股价一波比一波高，相反的，RSI却一波比一波低时，股价很容易反转下跌。
10. RSI高于80以上进入超买区，股价容易形成短期回挡。
11. RSI低于20以下进入超卖区，股价容易形成短期反弹。
12. RSI原本处于50中界线以下的弱势区，然后向上扭转突破50分界，代表股价已转强。
13. RSI原本处于50中界线以上的强势区，然后向下扭转跌破50分界，代表股价已转弱。
14. 连接RSI连续的两个底部，画出一条由左向右上方倾斜的切线，当RSI向下跌破这条切线时，是一个很好的卖出讯号。
15. 连接RSI连续的两个峰顶，画出一条由左向右下方倾斜的切线，当RSI向上突破这条切线时，是一个很好的买进讯号。
16. RSI可依头肩顶，头肩底，三角形等形态作买卖点的讯号。
17. 多头市场的RSI：3日 > 5日 > 10日 > 20日 > 60日，空头市场的RSI：3日 < 5日 < 10日 < 20日 < 60日

十四、威廉指标W% R

威廉指标 (Williams Overbought/Oversold Index) WMS, 又称%R (Percent R), 指示现价与N日中的最高价的接近程度, 计算方法与KD指标 (Stochastic indicator) 非常相近, 只是用最高价减去收盘价取代计算KD的RSV的分子部份。

座标值反向从100—0, W%R的Y轴坐标和RSI、KDJ的Y轴坐标是颠倒的

原理: 运用摆动点来量度股市的超买超卖现象, 可以量度循环期内的高点或低点, 提出有效率的投资讯号。

研判技巧:

1. W%R上升至20以上水平后, 再度跌破20超买线时, 为卖出讯号。
2. W%R下跌至80以下水平后, 再度突破80超卖线时, 为买进讯号。
3. W%R向上碰触顶部0%四次, 则第四次碰触时, 是一个相当良好的卖点。
4. W%R向下碰触底部100%四次, 则第四次碰触时, 是一个相当良好的买点。
5. RSI穿越50分界线时, 如果W%R也同样穿越50, 则相对可靠。
6. W%R进入超买或超卖区时, 应以MACD的讯号为反转讯号。

十五、停损点转向操作系统 S A R

停损点转向操作系统 (Stop And Reverse), 又称抛物线转向系统 (Parabolic Time Price system) PTP, 属于价格与时间并重的分析工具。

原理:

SAR 是利用抛物线的方式, 随时调整停损点位置的系统工具。

优点: 1. 操作简单, 平仓点明确。

2. 大多头或大空头, 作长线可避免提早卖出失去后段的利润。

缺点:

1. 盘局时, 行情上下洗盘, 失误率高。

2. 计算与绘图烦杂。

3. 在“无趋势市道”中，SAR出现的频率非常高，导致信号追随者亏损。

研判技巧：

1. SAR无疑是所有指标中买卖点最明确，最易配合操作策略的指标。

2. SAR 可以免除投资者的疑虑，讯号一出即可行动。

3. 股价曲线在 SAR 曲线之上时，为多头市场。

4. 股价曲线在 SAR 曲线之下时，为空头市场。

5. 股价曲线由上往下跌破 SAR 曲线时，为卖出讯号。

6. 股价曲线由下往上穿破 SAR 曲线时，为买进讯号。

7. 长期使用SAR 指标，只可能小输大赚，绝不可能一次就惨遭套牢。

十六、随机指标 KDJ

随机指标线（Stochastics）是乔治·蓝恩博士所发明的，是欧美期货市场常用的一套技术分析工具，由于期货风险性波动大，需要较短期、敏感的指标工具，因此中短期投资的技术分析也较为适用，随机指标综合了动量观念、强弱指标与移动平均线的优点。KD线的随机观念，在实用上远比移动平均线进步很多。在技术分析的领域上，事实上可分为图形分析与移动平均线理论两个范围。移动平均线在习惯上，都是以收盘价来做计算依据，因而无法表现出一段行情的真正波幅。也就是说，当日或最近数日的最高或最低价，无法表现在移动平均线的数据上，有些专家体认到这些缺点，而另外开创出一些更进步的技术理论，将移动平均线的应用，加以发挥。KD线即是其中一个代表性的杰作。未成熟随机值随着九日中高低价、收盘价的变动而有所不同。如果行情是一个明显的涨势，会带动K 线（快速平均值）与D线（慢速平均值）向上升。如涨势开始迟缓，则会反应到K值与D 值，使K 值跌破D值，此时中短期跌势确立。KD线本质上是一个随机波动的观念，对于掌握中短期的行情走势非常正确。因此可说是非常实用的利器。

研判技巧：

1. K值在20左右水平，从D值右方向上交叉D值时，为短期买进讯号。

2. K值在80左右水平，从D值右方向下交叉D值时，为短期卖出讯号。

3. 背离现象：价格创新高或新低，而KD未有此现象，亦为反转的重要前兆。

4. K值形成一底比一底高的现象，并且在50以下的低水平，由下往上连续两次交叉D值时，股价涨幅会较大。
5. K值形成一顶比一顶低的现象，并且在50以上的高水平，由上往下连续两次交叉D值时，股价跌幅会较大。
6. K值高于80超买区时，短期股价容易向下回档。
7. K值低于20超卖区时，短期股价容易向上反弹。
8. J值>100时，股价会形成头部。
9. J值<0时，股价会形成底部。

十七、顺势指标 C C I

顺势指标 (Commodity Channdel Index) , 是用来表达周期特性的指标, 专门测量股价是否已超出常态分布范围。

研判技巧:

1. CCI 从+100 - -100的常态区, 由下往上突破 +100天线时, 为抢进时机。
2. CCI从+100天线之上, 由上往下跌破天线时, 为加速逃逸时机。
3. CCI从+100 - -100的常态区, 由上往下跌破-100地线时, 为放空时机。在中国股市无法做空, 可以把它当成卖出讯号而抛出持股。
4. CCI从-100下方, 由下往上突破-100地线时, 空头应立即回补。在中国股市无法做空, 可以把它当成短线买进讯号。

十八、变动率指标 R O C

变动率指标 (Rate Of Change) 用来测量市场变化的速率:

本日收盘价 - 十二日前收盘价

变动率指标 = $\frac{\text{本日收盘价} - \text{十二日前收盘价}}{\text{十二日前收盘价}}$

十二日前收盘价

原理：根据价格和供需量的关系，股价的涨幅随着时日其涨幅必然日渐缩小，此时速度力量慢慢减缓时，行情可能反转。同理，下跌亦然。

优点：股价抵达高峰或低点之前，变动率指标会先提出警告。

缺点：应考虑大势，上涨时只能在低点买进。在高档的动量值反转时卖出不作新空单。

研判技巧：

1. 当ROC由上往下跌破0时为卖出时机，另ROC由下往上穿破0时为买进讯号。
2. 当股价创新高点，而 ROC未配合上升，意谓上涨动力减弱，此背离现象，应慎防股价反转而下。
3. 当股价创新低点，而 ROC未配合下降，意谓下跌动力减弱，此背离现象，应逢低承接。
4. 若股价与 ROC在低水平同步上升，显示短期趋向正常或短期会有股价反弹现象。
5. 若股价与 ROC在高水平同步下降，显示短期趋向正常或短期会有股价回落现象。
6. ROC 波动于“常态范围”内，而上升至第一条超买线时，应卖出股票。
7. ROC 波动于“常态范围”内，而下降至第一条超卖线时，应买进股票。
8. ROC 向上突破第一条超买线后，指标继续朝第二条超买线涨升的可能性很大，指标碰触第二条超买线时，涨势多半将结束。
9. ROC 向下突破第一条超卖线后，指标继续朝第二条超卖线下跌的可能性很大，指标碰触第二条超卖线时，跌势多半将停止。
10. ROC 向上穿越第三条超买线时，属于疯狂性多头行情，应尽量不轻易卖出持股。
11. ROC 向下穿越第三条超卖线时，属于崩溃性空头行情，应克制不轻易买进股票。
12. 当ROC指标穿越第三条超买超卖线时，将股票交给SAR管理，成果相当令人满意。

十九、支撑压力指标M I K E

支撑压力指标（Mike），是一种随股价波动幅度大小而变动的指标。公式：

中价 = (最高价 + 最低价 + 收盘价)/3

初级压力 = 中价 + (中价 - 12日最低价)

初级支撑 = 中价 - (中价 - 12日最低价)

中级压力 = 中价 + (12日最高价 - 12日最低价)

中级支撑 = 中价 - (12日最高价 - 12日最低价)

强力压力 = 2×12 日最高价 - 12日最低价

强力支撑 = 2×12 日最低价 - 12日最高价

研判技巧:

1. 当股价脱离盘整，朝上涨的趋势前进时，股价上方三条“上限”为其压力参考价。
2. 当股价脱离盘整，朝下跌的趋势前进时，股价下方三条“下限”为其支撑参考价。
3. 盘整时，股价若高于其中界线，则选择“上限”价位为参考依据；股价若低于其中界线，则选择“下限”价位为参考依据。

二十、布林线 BOLL

布林线 (BOLLinger) 是由四条线构成的支撑压力线。先计算股价的标准方差，再求取股价的信赖区间可得。

研判技巧:

1. 股价向上穿越最外面的压力线时，将形成短期回档，为短线的卖出时机。
2. 股价向下穿越最外面的支撑线时，将形成短期反弹，为短线的买进时机。
3. 带状区处于水平方向移动，而股价连续穿越“上限”，代表股价大致维持在平均线上方的强势，暗示未来将朝上涨的方向前进。
4. 带状区处于水平方向移动，而股价连续穿越“下限”，代表股价大致维持在平均线下方的弱势，暗示未来将朝下跌的方向前进。
5. 股价的波动越来越小，促使布林线的“上限”和“下限”越来越靠近，越来越狭窄，预示着将有大的行情。

二十一、心理线 P S Y

心理线 (PSYchological line) 又称大众指标MJR (MaJority Rule) , 是研究某段期间内投资人趋向于买方或卖方的心理, 来做为买卖股票的依据, 本公司推荐以十三天为样本。

十三日内的上涨天数

心理线 = $\frac{\text{十三日内的上涨天数}}{13} \times 100\%$

13

从心理线来看, 当一段上升行情展开时, 通常超卖现象的最低点会出现两次, 所以在心理线上升变动而再度向下滑落时, 就是买进的机会。反之一段下跌行情展开前, 超买现象的最高点也会出现两次, 故分析心理线, 认为超买情形严重, 短期内高于此点的机会极小, 当心理线向下变动, 再回升此点时, 就是卖出机会。心理线的常态分布在25%~75%, 但是心理线的超买或超卖应看是多头市场还是空头市场, 因股市筹码少, 而一些小型股常为做手炒作, 心理线超越75%的机会极多, 如卖出太早, 常会失掉一段行情; 股市下跌, 卖压沉重, 心理线低于25%的机会极多, 如贸然抢反弹, 易遭套牢。如在10%以下, 成功机会才会相对提高, 如和其它技术性指标配合使用, 获利的机率必然大增。

优点: 可作为超卖、超买的警告信号。

缺点: 此指标敏感度大, 相对骗线多。

研判技巧:

以0 做上限, 100 做下限画出%R的走势判断:

1. %R进入80%至100%之间进入超卖状态。
2. %R进入20%至0%之间进入超买状态。
3. %R当50%称为中轴线, 冲上50%以上, 股价开始转强可以买入。同理由超买区跌破中轴线, 股价便开始转弱, 应该卖出。

二十二、CDP/逆势操作系统

为短线进出的技术指标, 利用昨日的行情预测今日的股价走势, 供当天低买高卖或高卖低买的抢帽子。

以前一天的行情波动来求出五个数值将当天, 及未来行情做一个划分。再以当日的开盘价决定如何操作。

如开盘价在近高价与近低价之间，则表示今日行情可能呈小幅震荡，不妨在近低值的价位买进，在近高值附近卖，出或于近高值附近卖，出近低值附近买进，以当日轧平为原则。

二十三、瀑布线 PBX

1. 瀑布线的顺势操作

买点：瀑布线在低价区由粘合汇聚开始向上发散，是明确的买入信号，且如有成交量的配合，则准确率更高，它告诉投资有股价将有一段时间的涨升和一定幅度的涨升。

卖点：瀑布线在高价区由粘合汇聚开始向下发散，是明确的卖出信号，该信号的确立无需成交量的配合，此时投资人不但不能买入股票，而且要坚决卖出股票。

瀑布线所发出的买点比卖点更具准确可靠性，也列具实战价值。

2. 瀑布线的逆势操作

当瀑布线极度发散时，可根据个股有股性、题材不同，结合趋势通道、乖离率指标做相应的滚动操作。

3. 瀑布线的分析周期选择

做长线一般要用周的瀑布线来分析，做中线波段行情，通常以日K线所对应的瀑布线系统为主，而分时瀑布线系统则是短线进出的好工具。

4. 巧用瀑布线十六安决

瀑布线上考虑买入，瀑布线下坚决卖出。

5. 适用范围：

瀑布线适用二有趋势行情，在趋势明朗的上涨或下跌趋势中，能给出明确的买卖点和持仓信号，是把握波段行情的利器，但它不适用于平衡市的操作。

6. 特点

可直观地看到大盘和个股的趋势

7. 瀑布线具有涨性和助跌性

限于微信内容字数限制，查看完整版请点击下方原文链接进入阅读与原作者交流讨论。

如果您觉得本文不错，请点击右上角↗↗↗“分享到朋友圈”，谢谢！

[阅读原文](#)