# open/read/write和fopen/fread/fwrite的区别

open: 系统调用,返回的是文件描述符,即文件句柄,是文件在文件描述副表里的索引。

fopen: C语言库函数,返回的是一个指向文件结构的指针。fopen是ANSI C标准中的C语言库函数,在不同的操作系统中应该调用不同的内核API,UNIX环境下,fopen是对open的封装。

文件描述符是UNIX/Linux下的一个概念,Linux环境下,一切设备皆是文件,一切设备皆是以文件的形式进行操作,如网络套接字、硬件设备等。有关文件描述符和文件指针的区别可以参见博文。《文件描述符和文件指针的区别》。设备文件不可以当成流式文件来处理,因此,只能使用open,而fopen只是用来操纵正规文件的,并且设置有缓冲,跟open还是有区别的。

open和fopen的区别在于:

#### 1.缓冲文件系统

缓冲文件系统是借助于文件结构体指针FILE \*来对文件进行管理,通过文件指针对文件进行访问,即可以读写字符、字符串、格式化数据,也可以读写二进制数据。

缓 冲文件系统特点:在内存中开辟一个"缓冲区",为程序里每一个文件使用,当执行读文件操作时,从磁盘文件将数据先读入内存"缓冲区",装满后再从内存"缓 冲区"依次读入接收的变量。执行写文件操作时,也是先将数据 写入内存"缓冲区",待内存"缓冲区"装满后再写入文件。由此可以看出,内存"缓冲区"的大 小,影响着实际操作外在的次数,内存"缓冲区"越大,则操作外存的次数就越少,执行速度就越快,效率就越高。一般来说,文件"缓 冲区"的大小跟机器是相关 的。

缓冲文件系统的IO函数主要包括: fopen, fclose, fread, fwrite, fgetc, fgets, fputc, fputs, freopen, fseek, ftell, rewind等。

### 2.非缓冲文件系统

非缓冲文件系统依赖于操作系统,通过操作系统的功能对文件进行读写,是系统级的输入输出,它不设文件结构体指针,只能读写二进制文件(<mark>对于UNIX系统内核而言,文本文件和二进制代码文件并无区别</mark>),但效率高、速度快,由 于ANSI标准不再包括非缓冲文件系统,因此,在读取正规的文件时,建议大家最好不要选择它。

非缓冲文件系统的IO函数主要包括: open, close, read, write, getc, getchar, putc, putchar等。

举个例子来说明open系列函数与fopen系列函数的效率问题:如果文件的大小是8k。

你如果用read/write,且只分配了2K的缓存,则要将此文件读出需要做4次系统调用来实际从磁盘上读出。如果你用fread/fwrite,则系统自动分配缓存,则读出此文件只要一次系统调用从磁盘上读出。也就是用read/write要读4次磁盘,而 用fread/fwrite则只要读1次磁盘。效率比read/write要高4倍。如果程序对内存有限制,则用read/write比较好。都用fread 和fwrite,它自动分配缓存,速度会很快,比自己来做要简单。如果要处理一些特殊的文件,用read 和write,如套接口, 管道之类的设备文件。

系统调用write的效率取决于你buffer的大小和你要写入的总数量,如果buffer太小,你进入内核空间的次数大增,效率就低下。而fwrite会替你做缓存,减少了实际出现的系统调用,所以效率比较高。 如果只调用一次(这种可能性比较小),这俩差不多,严格来说write要快一点点,因为实际上fwrite封装了write,最后还是用write做真正的写入文件系统工作,但是这其中的差别无所谓。

open和fopen最主要的区别在于fopen在用户态下就有了缓存,在进行read和write时,减少了用户态和内核态的切换,而open则每次都需要进行内核态和用户态的切换,其表现为:如果顺序访问文件,fopen系统的函数要比直接调用open系 统函数快,如果随机访问文件,open系列函数要比fopen系列函数快。

因此,open系列函数与fopen系列的区别可以简单概括为:

open糸列函数	fopen糸列函数
一般用于打开设备文件(少数情况)	一般用于打开普通文件(大多数情况)
利用文件描述符操纵文件	利用文件指针操作文件
open返回一个文件描述符	fopen返回一个文件指针
POSIX系统调用	ANSI C库函数
低层次IO	高层次IO,对open的扩展和封装
只能在POSIX操作系统上移植	可移植到任何操作系统
非缓冲IO	缓冲IO
只能读取二进制或普通文本	可以读取一个结构
可以指定要创建文件的访问权限	不能指定要创建文件的访问权限

## fread返回的是一个FILE结构指针

而read返回的是一个int的文件号

前者fopen/fread的实现是靠调用底层的open/read来实现的.

fopen/fread

是C标准的库函数,操作的对象是: file stream

open/read

<u>是和操作系统有关的系统调用</u>。操作的对象是:"file descriptor"

f是ANSI的C标准库。后面的是UNIX下的系统调用。

带的带有缓冲,是后面的衍生,

直接和硬件打交道,必须是后面的!

UNIX环境下的C 对二进制流文件的读写有两套班子:1) fopen fread fwrite; 2) open read, write

这里简单的介绍一下他们的区别。

1. fopen 系列是标准的C库函数; open系列是POSIX 定义的,是UNIX系统里的system call。

也就是说,fopen系列更具有可移植性;而open系列只能用在POSIX的操作系统上。

2. 使用fopen 系列函数时要定义一个指代文件的对象,被称为"文件句柄"(file handler),是一个结构体;而open系列使用的是一个被称为"文件描述符"(file descriptor)的int型整数。

3. fopen 系列是级别较高的I/O,读写时使用缓冲;而open系列相对低层,更接近操作系统,读写时没有缓冲。由于能更多地与操作系统打交道,open系列可以访问更改一些fopen系列无法访问的信息,如查看文件的读写权限。这些额外的功 能通常因系统而异。

4. <u>使用fopen系列函数需要"#include <sdtio.h>";使用open系列函数需要"#include <fcntl.h>",链接时要之用libc(-lc)</u>

小结:

总的来说,为了使程序获得更好的可移植性,未到非得使用一些fopen系列无法实现的功能的情况下,fopen系列是首选。

## read/write和fread/fwrite区别

1,fread是带缓冲的.read不带缓冲.

.<u>,fread是市绩/中的.read/下市绩/中.</u>

如果文件的大小是8k。你如果用read/write,且只分配了2k的缓存,则要将此文件读出需要做4次系统调用来实际从磁盘上读出。

如果你用fread/fwrite,则系统自动分配缓存,则读出此文件只要一次系统调用从磁盘上读出。

也就是用read/write要读4次磁盘,而用fread/fwrite则只要读1次磁盘。效率比read/write要高4倍。

如果程序对内存有限制,则用read/write比较好

2.fopen是标准c里定义的.open是POSIX中定义的.

3.fread可以读一个结构.read在linux/unix中读二讲制与普通文件没有区别

4,fopen不能指定要创建文件的权限.open可以指定权限

5,fopen返回指针,open返回文件描述符(整数).

6,linux/unix中任何设备都是文件,都可以用open,read.

都用fread 和fwrite,它自动分配缓存,速度会很快,比自己来做要简单。**如果要处理一些特殊的描述符,用read 和write,如套接口,管道之类的** 系统调用write的效率取决于你buf的大小和你要写入的总数量,如果buf太小,你进入内核空间的次数大增,效率就低下。而fwrite会替你做缓存,减少了实际出现的系统调用,所以效率比较高。

如果只调用一次(可能吗?),这俩差不多,严格来说write要快一点点(因为实际上fwrite最后还是用了write做真正的写入文件系统工作),但是这其中的差别无所谓。