

הנדסת דרייברים לאחור: מתודולוגיה ושימוש פרקטי

מאת שי גילת

הקדמה

Reverse Engineering הינו קונספט חשוב בכל תחום הקשור לטכנולוגיה. בין אם זה מפתח שמנסה להבין איך להשתמש ב-API או משאב אחר שניתן לו מהסביבה בצורה יותר טובה, ובין אם זה חוקר אבטחה שמנסה לחקור את כל המשטחים הקיימים בתוכנה כדי למצוא פרצה. כמובן שהנדסה לאחור תהיה קצת שונה בכל ענף של תוכנה ומחקר, אך לרוב יהיו כמה דברים קבועים\דומים שניתן לעשות בהם שימוש:

- או אפילו הנדסה לאחור ללא כלי נוסף אלא JADX ,Ghidra ,IDA Pro או אפילו הנדסה לאחור ללא כלי נוסף אלא מהיגיון וסריקת קלט/פלט בלבד.
- exe שנעשה בתוכנה: אם אני מהנדס לאחור קובץ Parsing היגיון בסיסי מאחורי התוכנה ומאחורי ה-Parsing שנעשה בתוכנה: אם אני מהנדס לאחור קובץ (בעזרת IDA בעזרת IDA אני אדע איפה נמצאת נקודת הכניסה של התוכנה, טיפוסים של כל פרמטר וגודלם, אוכל להבין את המטרות של כל פונקציה בעזרת השם והקוד שנוצר מתהליך ה-decompiling וכך ניתן ליצור דרך פעולה לניתוח תוכנות דומות ולמציאת פרצות אפשריות בהן.
- ניסיון וטעייה: אם בתוכנה קיים struct ענקי בלי תיעוד ואני צריך להבין באיזה offset ניסיון וטעייה: אם בתוכנה קיים struct ענקי בלי תיעוד ואני צריך להבין באיזה אפילו לשחזר הקלט שאני מביא, אני אוכל לנתח ולדבג את התוכנה כדי לראות מה מגיע לאן ואולי אפילו לשחזר תוכנה דומה משלי כדי להבין באיזה צורה אותו קלט נראה ב-IDA תוכנה דומה משלי כדי להבין באיזה צורה אותו קלט נראה ב-

את כל התהליך הזה אני הולך להסביר במאמר הזה, ממליץ בחום למי שלא קרא את המאמרים הקודמים שלי מגיליונות 162 ו-163 לעבור עליהם, כי באותם מאמרים אני מתאר קונספטים בסיסיים שיכולים לעזור להבין את התוכן במאמר הזה.

במאמר אני הולך להכנס להנדסה לאחור על קוד קרנלי, או בעצם KM drivers במערכת ההפעלה לviver.sys) sys אני הולך לעבור על הנקודות המרכזיות שעליהן אני חושב שאני מקבל קובץ Windows עבור דרייברים), איזורים בקוד שאני אתמקד בהם במחקר ועקרונות בסיסיים שהכרחיים למחקר ומאוחר יותר גם להשמשה.



בנוסף לכך, אני אציג ניסיון כושל שלי להשיג חולשה ב-driver של חברה מוכרת, וגם אראה ניסיון מוצלח שלי שלאחר מחקר של one-day שמצאתי נתן לי אפשרות להטעין תוכנה לפי בחירתי לזיכרון הקרנלי בעזרת חולשות לוגיות שמצאתי ב-driver.

(Points of Interest) POIs


בחלק זה אני הולך לציין כמה נקודות בסיס חשובות כדי לראות אם ניתן בכלל להשמיש חולשה כלשהי ב-driver, נראה מה התנאים הבסיסיים שחייבים להיות כדי שתוכנת UM תוכל בכלל לתקשר עם ה-driver ונלמד לזהות קלט-פלט שמגיע מהקורא ל-driver.

DriverEntry

הפעולה DriverEntry היא השם הקלאסי והמשומש ביותר לנקודת הכניסה של תוכנת ה-DriverEntry. כפי שהסברתי במאמרים הקודמים הפעולה מחליפה את פעולת ה-main בתוכנות בינאריות רגילות, והפעולה מחליפה את פעולת ה-DRIVER_OBJECT* (טיפוס DriverObject, מצביע לאובייקט הגלובלי שמייצג את מוכנה לקבל 2 פרמטרים: RegistryPath (טיפוס PUNICODE_STRING, כמו כל service בווינדוס גם ל-driver יש מפתח משלו ב-registry שמכיל מידע כמו מתי להריץ את ה-driver ומה המסלול לקובץ הבינארי, פרמטר זה מכיל את המסלול למפתח של ה-driver).

בתוך פעולת ה-DriverEntry של driver נורמלי נצפה לראות כמה נקודות מרכזיות ובסיסיות:

1. קריאה ל-loCreateDevice: מתוך ה-MSDN




ניתן להבין מהגדרה זו שמטרת הפעולה IoCreateDevice היא לקשר "מכשיר" כלשהו לאותו driver, ולהצהיר למערכת שכל ה-0/ו לאותו מכשיר יעברו דרך ה-driver שקרא לפעולה.

לפי ההגדרה באמת ניתן לראות שה-device לא חייב להיות מכשיר פיזי כמו חיבור USB או עכבר, אלא גם device. .מכשיר דמיוני עבורו אנחנו מספקים ממשק I/O שממומש על ידי ה-driver.



במערכת ההפעלה קיים רכיב בשם PnP manager. הרכיב הזה אחראי לנהל את כל המכשירים הרשומים במערכת והוא עושה זאת בצורה של עץ:



[https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/kernel/device-tree :מקור

כפי שניתן לראות יש בניהול ה-devices היררכיה ברורה והגיונית מאוד: אם אני ארצה להגיע למצלמה שרשומה למעלה אני אצטרך קודם כל לעבור דרך ה-USB hub שאליו היא מחוברת, וככה כדי להפעיל dependencies מסוים אני חייב לעבור דרך כל ה-dependencies שלו בעץ.

RootDevice הוא בעצם virtual device שמייצג את הבסיס לעץ המכשירים שקיימים במערכת, וכשמבוצע virtual device הוא בעצם PootDevice מבצעים אנומרציה על העץ מה-IoCreateDevice שימוש בפעולה כמו אליו צריך להכניס את המכשיר.

לא הכרחי להבין את כל הארכיטקטורה של PnP עבור מטרתינו, אך הדבר המשמעותי שצריך לקחת מההסבר הוא העובדה שכדי להעביר O/l אל או מה-O שלנו נצטרך DEVICE_OBJECT שנוכל לפנות אליו ולתקשר דרכו.



בעזרת DSE בעזרת שלי במגזין, על מעקף: ווי מתוך מתוך מתוך מתוך וויי מתוך במגזין.

זו מבוצעת בעזרת ה-symbolic link .Driver של ה-symbolic link של ה-symbolic link מסוים בצורה גלובלית עבור כל המערכת, כך שאם נרצה לקבל handle לתקשורת עם ה-Driver נוכל לעשות זאת :symbolic link-בעזרת ה struct _UNICODE_STRING SymbolicLinkName; // [rsp+50h] [rbp-18h] BYREF PDEVICE_OBJECT DeviceObject; // [rsp+80h] [rbp+18h] BYREF DeviceObject = 0i64; RtlInitUnicodeString(&DestinationString, L"\\Device\\PdFwKrnl"); RtlInitUnicodeString(&SymbolicLinkName, L"\\DosDevices\\PdFwKrnl"); qword_140003010 = 0164; result = IoCreateDevice(DriverObject, 0, &DestinationString, 0x8000u, 0, 1u, &DeviceObject); if (!result) DriverObject->DriverUnload = (PDRIVER_UNLOAD)sub_140001490; DriverObject->MajorFunction[0] = (PDRIVER_DISPATCH)&sub_140001460; DriverObject->MajorFunction[14] = (PDRIVER_DISPATCH)DeviceControlIoctlHandler; DriverObject->MajorFunction[2] = (PDRIVER_DISPATCH)&sub_140001460;
result = IoCreateSymbolicLink(&SymbolicLinkName, &DestinationString); מהצד של הקורא שרוצה לתקשר עם ה-Driver התהליך נראה כך: CloseHandle(file_handle); כפי שניתן לראות התבנית של symbolic link משתנה בין לראות התבנית של symbolic link

יצירת symbolic link עבור ה-device שאנחנו מתכננים לתקשר דרכו עם תוכנות אחרות הוא הכרחי עבור תקשורת עם תוכנות UM.

הסיבה לכך היא שאחרי שאנחנו טוענים driver לזכרון, תמנע מאיתנו כל דרך אחרת להשיג handle עבור ה-driver, ולכן ללא קריאה לפעולה הזאת לא נוכל להשמיש שום פרצה גם אם מצאנו אותה.

:symbolic link- שאנחנו יוצרים יש פורמט קבוע וברור בדומה device- גם לשם של

\\Device\\DeviceName

בדרך כלל באמת נהוג לקרוא ל-device באותו השם של ה-symbolic link אך אין צורך מיוחד.

לבין SymLinkName) user mode לבין



3. רישום callbacks למקרים שונים, וספציפית ל-IRP_MJ_DEVICE_CONTROL

הם הטבלאות שהדרייבר מאכלס בתוך ה-DriverEntry שלו. כפי שציינתי בהסבר על ה-IRP major tables מערך של 28, שלכל אינדקס ברשימה הזו DRIVER_OBJECT, הטבלה היא בעצם מערך של מצביעים בגודל קבוע של 28, שלכל אינדקס ברשימה הזו יש מטרה מסוימת בפעילות הדרייבר (פעולה מסוימת שהדרייבר מבצע במקרה שמגיעה בקשה כזו).

בעזרת macro-ים שנראים כך: wdm.h במטרה של כל אינדקס ברשימה מוגדרת בקובץ

#define	IRP_MJ_CREATE	0x00	
#define	IRP_MJ_CREATE_NAMED_PIPE	0x01	
#define	IRP_MJ_CLOSE	0x02	
#define	IRP_MJ_READ	0x03	
#define	IRP_MJ_WRITE	0x04	
#define	IRP_MJ_QUERY_INFORMATION	0x05	
#define	IRP_MJ_SET_INFORMATION	0x06	
#define	IRP_MJ_QUERY_EA	0x07	
#define	IRP_MJ_SET_EA	0x08	
#define	IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS	0x09	
#define	<pre>IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION</pre>	0x0a	
#define	<pre>IRP_MJ_SET_VOLUME_INFORMATION</pre>	0x0b	
#define	<pre>IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL</pre>	0x0c	
#define	<pre>IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL</pre>	0x0d	
#define	IRP_MJ_DEVICE_CONTROL	0x0e	
#define	<pre>IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL</pre>	0x0f	
#define	IRP_MJ_SHUTDOWN	0x10	
#define	IRP_MJ_LOCK_CONTROL	0x11	
#define	IRP_MJ_CLEANUP	0x12	
#define	<pre>IRP_MJ_CREATE_MAILSLOT</pre>	0x13	
#define	<pre>IRP_MJ_QUERY_SECURITY</pre>	0x14	
#define	IRP_MJ_SET_SECURITY	0x15	
#define	IRP_MJ_POWER	0x16	
#define	IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL	0x17	
#define	IRP_MJ_DEVICE_CHANGE	0x18	
#define	IRP MJ QUERY QUOTA	0x19	

כשתוכנת UM מתקשרת עם driver, היא תעשה זאת כמעט בכל המקרים בעזרת ה-API שנקרא DeviceloControl.

כפי שתיארתי מעלה, ה-driver מאכלס פעולות שיבוצעו בהגעת RP_MJ code מסוים ל-driver, ובמקרה ובמקרה מעלה, ה-RP_MJ_DEVICE_CONTROL) את הפעולה באינדקס 14 (IRP_MJ_DEVICE_CONTROL עם הפרמטרים שאנחנו סיפקנו), בלי אכלוס זה אנחנו לא נוכל להעביר את beviceloControl ותמנע מאיתנו אפשרות השמשה של אותן חולשות שאנחנו מחפשים

בנוסף לנקודות הבסיס הללו יכולות להתבצע ב-DriverEntry פעולות נוספות לפי המטרה של ה-driver, מלדוגמא אתחול events שקשורים ל-driver או אלוקציה של זיכרון הכרחי לפעילות ה-driver.



ניתן לראות דוגמת קוד שמבצעת את כל מה שציינתי כאן:

```
// Create device and symbolic link for driver:
Status = IoCreateDevice(Driverobject, 0, &DeviceName, FILE_DEVICE_UNKNOWN,
    FILE_DEVICE_SECURE_OPEN, FALSE, &DeviceObject);
if (!NT_SUCCESS(Status)) {
    DbgPrintEx(0, 0, "HyperGamma - IoCreateDevice() failed with status 0x%x\n", Status);
    return Status;
}
Status = IoCreateSymbolicLink(&SymbolicLink, &DeviceName);
if (!NT_SUCCESS(Status)) {
    DbgPrintEx(0, 0, "HyperGamma - IoCreateSymbolicLink() failed with status 0x%x\n", Status);
    IoDeleteDeviceObject);
    return Status;
}

// Register IOCTL callbacks and unload function for the driver:
DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CREATE] = IoctlCallbacks::CreateCloseCallback;
DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CLOSE] = IoctlCallbacks::CreateCloseCallback;
DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL] = IoctlCallbacks::DeviceControlCallback;
DriverObject->DriverUnload = DriverUnload;
DbgPrintEx(0, 0, "HyperGamma - DriverEntry() finished successfully, calling assembly function from Driver.asm ..\n");
DriverAssembly(); // Call function in Driver.asm
```

IRP MJ DEVICE CONTROL dispatch

לאחר הבנת הבסיס הדרוש למחקר אפקטיבי והשמשה אפשרית של driver, נסתכל על הנקודה המרכזית בתהליך ההתקפה שלנו: פעולת ה-DeviceControl שדיברנו עליה בחלק הקודם. הפקודה כתובה בפורמט זהה לפורמט של כל פעולת dispatch שיכולה להרשם ע"י ה-river:

```
_Function_class_(DRIVER_DISPATCH)
_IRQL_requires_max_(DISPATCH_LEVEL)
_IRQL_requires_same_
typedef
NTSTATUS
DRIVER_DISPATCH (
__In__ struct _DEVICE_OBJECT *DeviceObject
__Inout__ struct _IRP *Irp
__);
typedef DRIVER_DISPATCH *PDRIVER_DISPATCH;
```

הפעולה תקבל את המצביע ל-DEVICE_OBJECT שדרכו אנחנו מתקשרים ואת ה-IRP שמתאר את הבקשה ל-driver. מי שלא יודע מה הוא IRP יכול לעבור על המאמר הקודם שלי, אך בעקרון המבנה הוא מבנה פנימי שמתאר בקשה שנשלחה ל-driver על ידי תוכנת UM או על ידי מערכת שמתאר בקשה שנשלחה ל-driver על ידי מערכת שמיפקנו ל-I/O עם ה-מבעלה בעת שליחת הבקשה מ-UM ל-driver ובתוכו בין היתר מופיעים הבאפרים שסיפקנו ל-I/O עם ה-מרויר של כל באפר.

אנחנו נצפה לראות ממש מוקדם קריאה לפעולה IoGetCurrentIrpStackLocation, הפעולה הזו תשיג לנו את המחנו נצפה לראות ממש מוקדם קריאה לפעולה ל- IRP של ה-IRP כגון ה-I/O שהועבר ל- מיקום במחסנית בו נמצאים הפרמטרים החשובים לנו מתוך ה-IRP וה-IO_STACK_LOCATION בגלל שאותם פרמטרים מיוצגים כמבנה בשם IOCTL code בתוך ה-IRP הפעולה תחזיר לנו ערך מטיפוס מצביע לאותו מבנה.



IOCTL Code

הדבר הבא שנרצה לבדוק הוא ה-IOCTL code, הקוד הזה מתאר את סוג הפעולה שנרצה שה-rodriver יבצע. הדבר הבא שנרצה לבדוק הוא ה-IO_STACK_LOCATION ובגלל שבדרך כלל דרייברים תומכים ביותר ה-IO_STACK_LOCATION: מסוג אחד של פעולה, הערך של ה-IOCTL ייבדק ב-switchcase:

```
// Determine which I/O control code was specified:
switch (ParamStackLocation->Parameters.DeviceIoControl.IoControlCode) {
    case EXAMPLE_IOCTL:


    // For now defaultly uses METHOD_BUFFERED for I/O buffers:
    InputBufferSize = ParamStackLocation->Parameters.DeviceIoControl.InputBufferLength;
    OutputBufferSize = ParamStackLocation->Parameters.DeviceIoControl.OutputBufferLength;
    InputBuffer = (PUCHAR)Irp->AssociatedIrp.SystemBuffer;
    OutputBuffer = (PUCHAR)Irp->AssociatedIrp.SystemBuffer;
    break;

default:
    Status = STATUS_INVALID_DEVICE_REQUEST;
    break;
}
```

ניתן ליצור IOCTL code עבור עוד סוג של פעולה שאנחנו רוצים לתמוך בה ב-2 דרכים מרכזיות:

- בחירת ערך מיוחד ואקראי שאנחנו עדיין לא תומכים בו (1
- 2) שימוש ב-macro שנקרא CTL_CODE, בעזרת ה-macro הזה ניתן ליצור macro שנקרא CTL_CODE היוחד עבור מיוחד עבור ב-code הפעולה החדשה בפורמט שגם יצהיר על מידע חשוב שקשור להעברת הפרמטרים ולערכים שמסופקים driver-ל-

ניתן לראות את ההסבר על ה-IOCTL שה-macro יוצר כאן:



- שמטפל בבקשה שנשלחה, לדוגמא עכבר או מקלדת. כל device ערך שמתאר את סוג ה-Device Type פסוג מוגדר כ-macro בקבצי ה-headers הקרנליים של ווינדוס והערך שנשתמש בו הכי הרבה הוא device לא ידוע או לא רלוונטי לפעולה)
- driver: יכולת להגביל את צורת היצירה של handle עבור ה-Required Access. במקרה והקורא שהשיג Required Access: יכולת להגביל את צורת היצירה של CreateFile סיפק הרשאות לא מתאימות, ניתן למנוע ממנו אפשרות driver: handle
 לשלוח את הבקשה. הערכים יכולים להיות שילוב בין FILE_WRITE_DATA / FILE_READ_DATA /
 FILE_ALL_ACCESS
 - בדרך כלל FILE ALL ACCESS מסופק ל-macro
 - Custom: לא מושפע על ידי ה-macro ולא רלוונטי לפעולה.



- Function Code: הערך המרכזי לנו שהופך את הקוד למיוחד, ערכים מתחת ל-0x800 שמורים לפי
 הקונבנציה הרגילה לקודים פנימיים של Windows, אבל אין הגבלה ממשית בבחירת הערך.
- לכל שהעברנו ל-Transfer Type נראה בזכרון. יש לכל מרוער ערך שחשוב לנו כדי להבין איך הקלט-פלט שהעברנו ל-Transfer Type ערך משמעות בנוגע למיקום ב-IO_STACK_LOCATION שבו נמצאים הבאפרים שסיפקנו ל-memory manager ותיאור הזיכרון שסיפקנו. ה-transfer type מערכת ההפעלה יחליט איך לפעול במצב שבו מגיע
- (1) התוכן המערכת באפר שיספיק גם לקלט (הערך הגדול מבין הגדלים של הקלט או הפלט), התוכן מהקלט של התוכנה יועתק וגם לפלט (הערך הגדול מבין הגדלים של הקלט או הפלט), התוכן מהקלט של התוכנה יועתק לבאפר בזיכרון המערכת לפני הקריאה ל-driver ואחרי הקריאה ל-מערכת שהוא משותף מהבאפר בזיכרון מערכת שהוא משותף מהבאפר בזיכרון המערכת אל הבאפר המקורי של הפלט (באפר בזיכרון מערכת והגדלים (והגדלים ורp->AssociatedIrp.SystemBuffer והגדלים יאוכסנו במסלולים הבאים:

For input data, the buffer size is specified by Parameters.DeviceloControl.InputBufferLength in the driver's IO_STACK_LOCATION structure.

For output data, the buffer size is specified by Parameters. Device IoControl. Output Buffer Length in the driver's IO_STACK_LOCATION structure.

שני הערכים הללו לא שונים בהרבה אחד מהשני, בשניהם יש :METHOD_IN/OUT_DIRECT (2 באפר אחד מהשניים (קלט **או** פלט) שמסופק במסלול.

Irp->AssociatedIrp.SystemBuffer ושמאוכסן בזיכרון מערכת, והגודל של הבאפר שמאוכסן בזיכרון מערכת יהיה באותו מסלול של הגודל לבאפר הקלט באפשרות הקודמת. ההבדל המשמעותי בין השתיים זה איזה באפר נמצא בזיכרון מערכת: METHOD_IN_DIRECT מציין שהבאפר בזיכרון מערכת הוא הבאפר לפלט, ו-METHOD_OUT_DIRECT מציין שהבאפר בזיכרון מערכת יתואר על ידי מערכת הוא הבאפר לקלט. בשתי האפשרויות הבאפר שלא נמצא בזיכרון מערכת יתואר על ידי MDL במסלול.

וכך במקרה שיש צורך ניתן למפות אותו לזיכרון מערכת. האורך של הבאפר Irp->MdlAddress השני ימצא באותו מסלול של אורך הבאפר לפלט באפשרות הקודמת.

לא מתערב בכלום, זה אומר ה-METHOD_NEITHER (3 באפשרות זו ה-memory manager באפשרות והמידע היחיד MDL שהבאפרים לקלט ופלט לא ממופים לזיכרון מערכת, לא מתוארים על ידי UM שמסופק הוא הכתובת UM של כל אחד מהבאפרים. את המסלולים לכל ערך ניתן לראות כאן:

The input buffer's address is supplied by Parameters.DeviceloControl.Type3InputBuffer in the driver's IO_STACK_LOCATION structure, and the output buffer's address is specified by Irp->UserBuffer.

Buffer sizes are supplied by Parameters. Device IoControl. Input Buffer Length and Parameters. Device IoControl. Output Buffer Length in the driver's IO_STACK_LOCATION structure.



אבל למה?

הסיבה שבגללה התעכבתי הרבה על הערך של ה-IOCTL code היא שהבנה של כל הדקויות האלו בזמן הנדסה לאחור של driver תוכל לעזור לנו להבין לאן בדיוק הקלט-פלט שלנו יגיע, לאן הגדלים הרלוונטיים יגיעו ותיאור של הזיכרון הכללי שרלוונטי לפעולה. כך נוכל לחסוך זמן ולהבין בצורה טובה יותר את הפעילות של ה-driver ולהבין מה כל משתנה / ערך מייצג.

נקודות נוספות ב-DeviceControl dispatch

הפעולה הזאת אינה חריגה, וכמו כל פעולת dispatch שה-dispatch מכין, גם פעולה זו צריכה להסתיים הפעולה הזאת אינה חריגה, וכמו כל פעולת IRP בקריאה ל-(...,IoCompleteRequest(Irp,...) הקריאה הזאת תשלח את ה-IRP הלאה ברשימה של מי שצריך לקבל את ה-IRP, לדוגמא: אם הבקשה נשלחה ל-device של מקלדת, ה-IRP של הבקשה קודם כל יצטרך לעבור אצל כל driver הרשום עבור כל device במסלול אל ה-device של המקלדת. במקרה שלנו שבו אין עוד המשך במסלול (virtual device), רק מגיע ל-driver), הנתונים שחזרו דרך ה-IRP יועתקו אל המקומות המתאימים בזיכרון של התוכנה שיזמה את הבקשה.

דבר נוסף שחשוב לציין הם המסלולים הבאים:

```
Irp->IoStatus.Status = Status;
Irp->IoStatus.Information = 8;
IoCompleteRequest(Irp, IO_NO_INCREMENT);
```

- מקבל את ה-NTSTATUS שחזר מהפעולה, מתאר אם הפעולה הצליחה ואם לא אז מה בדיוק
 כשל בפעולה
- מקבל את הערך של כמות המידע שה-driver עשה בו שימוש לאורך הפעולה, לדוגמא,
 אם סיפקתי struct בגודל 30 בתים והוא כולו היה הכרחי לפעולה, הערך יחזור כ-30.

וDA-ב driver אינטרפרטציה של פרמטרים

כל כלי להנדסה לאחור יכול להראות את הפרמטרים האלו ואת ההתייחסות אליהם בצורה שונה, אך מניסיון וטעייה שלי וטיפה היגיון של שימוש בכל פרמטר ניתן להבין את האינטרפרטציה ש-IDA pro עושה לכל מיני מתונים שמגיעים ל-driver:

- CurrentStackLocation->Parameters.CreatePipe.Parameters
 - Irp->UserBuffer :באפר פלט
 - CurrentStackLocation->Parameters.Create.Options גודל קלט
 - CurrentStackLocation->Parameters.Read.Length : גודל פלט
- בעת שימוש ב-METHOD_BUFFERED: לפעמים ה-Buffer I/O לפעמים ה-METHOD_BUFFERED: בעת שימוש ב-merhod אני משתמש להנדסה לאחור לא הכרחית, אך היא יכולה לעזור לראות הבנת האינטרפרטציה של הכלי שבו אני משתמש להנדסה לאחור לא הכרחית, אך היא יכולה לעזור לראות את ההיגיון מאחורי כל פעולה ב-driver בצורה משמעותית מאוד, לכן גם אתייחס אליה בדוגמאות הפרקטיות של הנדסה לאחור ב-KM drivers.

Technologic papers

סוגי חולשות נפוצות ב-Driver-ים

כמו בתוכנות בינאריות אחרות גם בדרייברים נתעסק עם כמה סוגים של חולשות:

1) חולשות לוגיות: החולשה הכי נפוצה בדרייברים. החולשה בדרך כלל באה מחוסר סינון של בקשה שמגיעה ל-driver, לדוגמא כתיבה של זיכרון לכתובת המסופקת על ידי הקורא מבלי לוודא שהקורא הוא תהליך שניתן לסמוך עליו ולא סתם תהליך שרוצה פרימיטיב כתיבה לזיכרון מערכת.

2) חולשות overflow: ניהול זיכרון בתוכנה קרנלית יכול להיות מסובך ככל שהתוכנה גודלת, ולכן הרבה כותבים שוכחים לוודא שהזיכרון שהוקצה באמת הוקצה בהתאמה לגודל שסופק מהקורא, אחרת יהיה overflow שיגרום ל-BSoD במקרה הטוב ולדריסה של זיכרון מערכת חשוב במקרה הרע.

(3) חולשות מבוססות חוסר ואלידציה: אלו חולשות שמוכלות בתוך חולשות לוגיות, אך עדיין נפוצות מאוד. לא מעט כותבי driver-ים יהיו מוכנים לקבל מצביע לפעולה קרנלית מהקורא ולהריץ אותה מבלי לוודא - ProbeForRead/Write שהכתובת היא לא שהכתובת ואלידית (את זה בדרך כלל נעשה עם exception הפעולה תסרוק את הטווח של הזיכרון ובמקרה וחלק\כל הזיכרון לא ואלידי הפעולה תעלה שניתן לתפוס)

כעת, למחקר!

דוגמאות ל-Driver של Reverse Engineering-ים

בחלק זה אני הולך להדגים את תהליך החשיבה שלי כשאני מנסה להנדס לאחור driver, אני אציין את המידע המשמעותי מכל חלק תיאורטי שעברתי עליו במאמר ואראה איך הוא מתבטא במציאות במקרה ריאליסטי.

Vmkbd.sys

ה-driver הבא הוא ה-driver שאחראי למקלדת הוירטואלית שכל מכונה וירטואלית של vmware עושה בו שימוש. Vmkbd.sys נמצא כבר חולשתי ב-2010, ומאז עשו בו שינוי שהוכיח את עצמו וחסם את הפרצה, למרות זאת רציתי לעבור על ה-driver ולוודא שאין משהו חולשתי אחר שפספסו במקרה, הרצון הזה הסתיים בכישלון אך מהתהליך למדתי הרבה ממה שאני תיארתי מוקד יותר במאמר.

ל-driver הזה ולבאים נשתמש ב-IDA pro כדי לבצע הנדסה לאחור.



DriverEntry

פעולת הכניסה של ה-driver מתחילה בבדיקות נוספות שכנראה רלוונטיות לפעילות של ה-driver, כגון driver. בדיקה של גרסת מערכת ההפעלה והסתכלות על כמה מהערכים הרשומים ב-registry key של ה-driver.

```
NTSTATUS __stdcall DriverEntry(_DRIVER_OBJECT *DriverObject, PUNICODE_STRING RegistryPath)
{
    __DWORD *KeyValueInformation; // [rsp+38h] [rbp-1A0h]
    unsigned int i; // [rsp+40h] [rbp-198h]
    DWORD dwMajorVersion; // [rsp+44h] [rbp-194h]
    DWORD dwMinorVersion; // [rsp+59h] [rbp-188h]
    void *KeyHandle; // [rsp+58h] [rbp-180h] BYREF
    NTSTATUS Version; // [rsp+60h] [rbp-178h]
    ULONG ResultLength; // [rsp+64h] [rbp-174h] BYREF
    struct _OBJECT_ATTRIBUTES ObjectAttributes; // [rsp+68h] [rbp-170h] BYREF
    struct _OSVERSIONINFOW VersionInformation; // [rsp+A0h] [rbp-138h] BYREF

VersionInformation.dwOSVersionInformation);
    if ( Version >= 0 )
    {
        dwMajorVersion = VersionInformation.dwMajorVersion;
        dwMinorVersion = VersionInformation.dwMinorVersion;
    }
    else
    {
        dwMajorVersion = 5;
        dwMinorVersion = 0;
    }
}
```

```
if ( dwMajorVersion > 6 || dwMajorVersion == 6 && dwMinorVersion >= 2 )
  PoolType = 512;
  dword_140006254 = 0x40000000;
ObjectAttributes.Length = 48;
ObjectAttributes.RootDirectory = 0i64;
ObjectAttributes.Attributes = 576;
ObjectAttributes.ObjectName = RegistryPath;
ObjectAttributes.SecurityDescriptor = 0i64;
ObjectAttributes.SecurityQualityOfService = 0i64;
if ( ZwOpenKey(&KeyHandle, 0x20019u, &ObjectAttributes) >= 0 )
  KeyValueInformation = ExAllocatePoolWithTag(PoolType, 0x14ui64, 0x626B6D76u);
  if ( !KeyValueInformation )
    ZwClose(KeyHandle);
    return -1073741801;
  if ( ZwQueryValueKey(KeyHandle, &ValueName, KeyValuePartialInformation, KeyValueInformation
   && KeyValueInformation[1] == 4
    && KeyValueInformation[2]
                              == 4i64
   && KeyValueInformation[3]
```

לא נתמקד בערכים שנבדקים כאן כי נראה שהם רק מדליקים דגלים השמורים ב-driver ולא רלוונטיים לנו כרגע.

לאחר מכן ניתן לראות את אחד מהחלקים שהתייחסתי אליהם - רישום driver ל-rallbacks עבור בקשות שונות שיכולות להשלח ל-driver.



אפשר לראות זאת בתמונה הבאה:

```
for ( i = 0; i <= 0x1B; ++i )
    DriverObject->MajorFunction[i] = (PDRIVER_DISPATCH)sub_140002550;
DriverObject->MajorFunction[27] = (PDRIVER_DISPATCH)sub_1400032E0;
DriverObject->MajorFunction[22] = (PDRIVER_DISPATCH)sub_140003584;
DriverObject->MajorFunction[3] = (PDRIVER_DISPATCH)sub_140003628;
DriverObject->MajorFunction[0] = (PDRIVER_DISPATCH)sub_14000247C;
DriverObject->MajorFunction[2] = (PDRIVER_DISPATCH)sub_14000247C;
DriverObject->MajorFunction[14] = (PDRIVER_DISPATCH)DriverIoControl;
DriverObject->MajorFunction[18] = (PDRIVER_DISPATCH)sub_14000234C;
DriverObject->MajorFunction[15] = (PDRIVER_DISPATCH)sub_140002894;
DriverObject->DriverUnload = (PDRIVER_UNLOAD)sub_140003F84;
DriverObject->DriverExtension->AddDevice = (PDRIVER_ADD_DEVICE)sub_1400021A0;
return 0;
```

כפי שניתן לראות פה מבוצע רישום של כמה callbacks, ביניהם גם מבוצע רישום ל-callback באינדקס 14 באינדקס לראות פה מבוצע רישום של כמה callback, בדיוק מה שאנחנו major function table. של ה-major function table (הערך של DriverEntry חוזרת עם סטטוס הצלחה (STATUS_SUCCESS) מחפשים). אך כפי שניתן לראות כאן הפעולה symbolic link חוזרת עם סטטוס הצלחה (ל-0) מבלי ליצור device או ליצור ל-20)

כבר פה ניתן לראות שאין לנו שום אפשרות להשמיש כל חולשה שהיא ב-driver, אבל עדיין החלטתי להמשיך לחקור את ה-driver בשביל לראות אם יש משהו מעניין.

עוד משהו שניתן לראות פה זה האתחול של כל מערך ה-Major Functions בפעולה דיפולטיבית שמחזירה סטטוס STATUS_INVALID_DEVICE_REQUEST (הבקשה לא נתמכת) עבור כל פעולה שלא מאותחלת common practice שעושים חלק מכותבי -driver ים, אין לזה משמעות במחקר שלנו אך בצורה כזו "נטפל" בכל בקשה אפשרית ל-driver במקום להתעלם ממנה לגמרי.

DeviceControl dispatch

בפעולת ה-DeviceControl באמת ניתן לראות את ה-switchcase שציפינו לו, בגלל שיש הרבה IOCTL-ים שה-roctl מטפל בהם עברתי על כל אחד מהם ובדקתי אם אני שולט על הפרמטרים המשפיעים על דרך ריצת הפעולה.

באותם IOCTL-ים שבהם לא מתייחסים לפרמטרים שאני מספק והפעולה עצמה לא חולשתית לא אתרכז.


```
_owPart = CurrentStackLocation->Parameters.Read.ByteOffset.LowPart;
 ( LowPart > 0xB2040 )
 switch ( LowPart )
   case 0xB2044u:
    ReturnStatus = sub_1400028EC(Irp);
    break;
   case 0xB204Cu:
    ReturnStatus = sub 140002A50(Irp); // COVERED
    break;
   case 0xB2050u:
     ReturnStatus = sub_140003DBC(Irp, 0i64);// CANNOT BE MANIPULATED BY ME
     break;
   case 0xB2054u:
     LOBYTE(v3) = 1;
     ReturnStatus = sub_140003DBC(Irp, v3);
     break:
```



```
switch ( LowPart )
  case 0xB2040u:
    ReturnStatus = sub_14000261C(Irp);
    break;
  case 0xB200Cu:
    if ( CurrentStackLocation->Parameters.Create.Options >= 8ui64 )
      MasterIrp = Irp->AssociatedIrp.MasterIrp;
      Handle = *(_QWORD *)&MasterIrp->Type; // First 8 bytes of input are a handle if ( IoIs32bitProcess(Irp) )
Handle = (unsigned int)Handle;
      KeReleaseSpinLock((PKSPIN_LOCK)&Lock[3].Common.Removed, NewIrql);
      ReturnStatus = ObReferenceObjectByHandle(
                         (HANDLE) Handle,
                         (POBJECT_TYPE)ExEventObjectType,
                         Irp->RequestorMode,
                         &EventObject,
                         0164);
      NewIrql = KeAcquireSpinLockRaiseToDpc((PKSPIN_LOCK)&Lock[3].Common.Removed);
      if ( ReturnStatus >= 0 )
        ReturnStatus = FunctionOnUserSuppliedEvent((_int64)EventObject);// Only if RefrenceByHandle
```

```
if ( ReturnStatus < 0 )
         ObfDereferenceObject(EventObject);// If the function return status != STATUS_SUCCESS
}
}
else
{
    ReturnStatus = 0xC00000023;  // STATUS_BUFFER_TOO_SMALL, size validation for input buffer
}
break;</pre>
```

לפני שנעבור ל-IOCTL codes, נראה את המידע שניתן להשיג מהקוד של ה-IOCTL האחרון בתמונות במקרה והוא באמת נוצר עם ה-CTL_CODE macro:



אם ה-IOCTL code באמת נוצר עם IOCTL code, נוכל לומר ש:

- ב- Transfer type (1), זה מתאים להשערה שלנו בגלל השימוש ב- Transfer type (2). מראים להשערה שלנו בגלל השימוש ב- MasterIrp
- Device type (2 הוא 0x22 הוא FILE_DEVICE_UNKNOWN), הערך הזה מוזר בגלל שהערך של drivers- מספקים.
- הוא 3, ערך זה נראה מאוד מוזר במיוחד בגלל הקונבנציה שציינתי בהסבר על ה-Function code (3 הוא 3, ערך זה נראה מאוד מוזר במיוחד בגלל הקונבנציה שציינתי בהסבר על הימכרס, ומכל הנקודות הללו אני נוטה לחשוב שהכותב לא השתמש ב-macro ולכן כנראה לא ניתן השרבה (IOCTL code).



IOCTL number 0xb200c

בעזרת ה"קיצורי דרך" בהנדסה לאחור של IDA-ב kernel drivers ב-IDA ב-IDA לראות שגודל הקלט חייב להיות 6 בעזרת ה"קיצורי דרך" בהנדסה שימוש רק ב-8 הבתים הראשונים אבל לא יפריע אם יסופק באפר של יותר מ-8 בתים (בפועל נעשה שימוש רק ב-8 הבתים מהבאפר קלט מייצגים HANDLE ל-event.

הפעולה ObReferenceObjectByHandle היא פעולה קרנלית שנועדה להשיג מידע פנימי על ObReferenceObjectByHandle ל-bandle לפעולה. כבר פה ניתן לראות שליטה על הפרמטר של ה-handle לפעולה, אך אם נספק STATUS_INVALID_HANDLE ואני פים או כתובת לא ואלידית הפעולה פשוט תכשל עם סטטוס event ואלידי ל-bandle ואלידי ל-event ולקרוא לפעולה כמה שיותר פעמים.

עבור כל אובייקט נספר כמות ה-references שמבקשים אליו, פעולה כמו references תוריד את ה-ObDereferenceObject וקריאה לפעולה כמו references של ה-counter תוריד את ה-counter.

אך בגלל שהפעולה הנקראת פה היא ObReferenceObjectByHandle שעושה ואלידציה לקריאה אני לא יכול לגרום למחיקת האובייקט או DoS למשתמש לגיטימי ב-event:

Remarks

ObfReferenceObject simply increments the pointer reference count for an object, without making any access checks on the given object, as ObReferenceObjectByHandle and ObReferenceObjectByPointer do.

[https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/wdm/nf-wdm-obfreferenceobject [מקור:

IOCTL number 0xb2044

הפעולה שנקראת על ידי פעולת ה-dispatch מאוד פשוטה, הפעולה מקבלת באפר קלט-פלט באורך של (לפחות) 8 בתים, שמה ב-4 בתים הראשונים את הערך 1 וב-4 בתים הבאים היא שמה את הערך 6.

אין פה אפשרות לספק באפר לא מתאים או לשנות את הפונקציונליות המקורית כי אם הגודל של הבאפר גדול או שווה ל-8 בתים זה אומר שבהכרח יהיה מספיק זיכרון לכתיבה ושבהכרח הכתיבה תבוצע לאותו זכרון:

```
__int64 __fastcall sub_1400028EC(_QWORD *Irp)
{
    _DWORD *InputBuffer; // [rsp+8h] [rbp-20h]

    InputBuffer = (_DWORD *)Irp[3]; // This is probably the output buffer
    if ( *(unsigned int *)(Irp[23] + 8i64) < 8ui64 )
        return 0xC00000023i64; // STATUS_BUFFER_TOO_SMALL, probably output buffer
    *InputBuffer = 1; // first 4 bytes will hold 1 inside output buffer
    InputBuffer[1] = 6; // second 4 bytes will hold 6 inside output buffer
    Irp[7] = 8i64; // probably is Irp->Information (operated on count in bytes)
    return 0i64;
}
```



IOCTL number 0xb204c

הפעולה מתחילה בואלידציה של כל נתוני הקלט שאני מספק לפעולה, כגון בדיקה של אורך הקלט ואורך הפלט (שצריכים להיות שניהם לפחות 4 בתים) ובאפר הקלט (צריך להיות קיים ולא שווה ל-NULL, בנוסף לכך צריך להכיל ערך בין 0 ל-1024 ב-4 בתים הראשונים שלו).

לאחר מכן מבוצע חישוב עם הערך שנמצא בקלט והאורך של הקלט, ואם החישוב עובד והערך לא שווה לאפס נקראת פעולה אחרת. אני לא אכנס לפעולה שנקראת בגלל שאין בה פרימיטיב אפשרי לתקיפה והיא רק מבצעת כמה חישובים ומכניסה ערך תוצאה לבאפר שסיפקתי.

אין כאן שליטה או מניפולציה אפשרית בכל שלב שהוא ולכן גם ה-IOCTL הזה לא חולשתי (כנראה):

```
int64 __fastcall sub_140002A50(__int64 a1)
unsigned int v2; // [rsp+20h] [rbp-38h]
int v4; // [rsp+28h] [rbp-30h] BYREF
unsigned int OutputOrInputSize; // [rsp+2Ch] [rbp-2Ch]
int v6; // [rsp+30h] [rbp-28h]
int *InputBuffer; // [rsp+38h] [rbp-20h]
__int64 v8; // [rsp+40h] [rbp-18h]
_DWORD *InputBufferDWORDalt; // [rsp+48h] [rbp-10h]
v8 = *(_QWORD *)(a1 + 184);
InputBuffer = *(int **)(a1 + 24); // Is probably the input buffer, validation for != NULL is done
InputBufferDWORDalt = *(_DWORD **)(a1 + 24);
OutputOrInputSize = *(_DWORD *)(v8 + 8);
InputOrOutputLength = *(_DWORD *)(v8 + 16);
if ( InputBuffer )
   if ( InputOrOutputLength >= 4ui64 )
      if ( OutputOrInputSize >= 4ui64 )
         if ( *InputBuffer <= 1024 )</pre>
            if ( *InputBuffer >= 0 )
              v6 = 28 * (*InputBuffer - 1) + 32;
               if ( InputOrOutputLength == v6 )
                 if ( *InputBuffer )
                   v2 = sub_1400014BC(InputBuffer, &v4);
                 *InputBufferDWORDalt = v4;
                  *(_QWORD *)(a1 + 56) = 4i64; // Probably is Irp.information, amount of bytes operated on
                 v2 = 0xC0000206;
              v2 = 0xC0000000D;
         else
```



IOCTL number 0xb2040


כמו שלושת הניסיונות הקודמים, גם כאן ניתן לראות שאין אפשרות לניצול כלשהו, הפעולה מוודאת שבאפר הקלט לפחות באורך 20 בתים ואם כן היא נכנסת ללולאה שמבצעת חישובים ומכניסה ערכים מסוימים לאותו באפר קלט-פלט:

סיכום ה-driver


כפי שניתן לראות מהמחקר, אין משטח שיכול בכלל להיות חולשתי ב-driver, בין אם אני מפעיל פעולות שלא מתייחסות לקלט-פלט שלי ולא משפיעות על שום דבר משמעותי במערכת, ובין אם הקלט-פלט לא יכול להפעיל את ה-driver בצורה חולשתית, לכן ניתן לראות שלמרות המחקר ה-driver כנראה לא חולשתי (וגם אם כן היה הוא לא היה ניתן להשמשה בגלל העיקרון שהסברתי בתחילת הסריקה).



Driver חולשתי - CVE-2023-20598



hardware שנעבור עליו הוא driver של AMD שנתן לתוקף אפשרות לשלוט על זיכרון פיזי ועל driver ports. לתוך hardware ports אכנס במאמר הבא אך שליטה על כל הזיכרון הפיזי היא חולשה משמעותית, כפי שניתן לראות מהניקוד של החולשה:



ניהול לא נכון של improper privilege management (ניהול לא נכון של גישה להרשאות שה-driver נותן, מה שאמרתי שקורה ברוב ה-vulnerable drivers).




DriverEntry

פעולת הכניסה של ה-driver נראית בדיוק כמו הבסיס ההכרחי לפעולת כניסה: רישום symbolic link, יצירת device לתקשורת ורישום callbacks כולל device

DeviceControl dispatch

בפעולת ה-DeviceControl באמת ניתן לראות את ה-DispatchControl שציפינו לו. כמו כן ניתן לראות את הפורמט הרגיל והצפוי מפעולת DispatchControl כמו התייחסות ל-DispatchControl (לא חובה, ניתן אם להתייחס ישירות למסלול האבסולוטי מ-UserIrp אך אז המסלולים יהפכו ליותר מסורבלים וארוכים), הוצאת גודל הקלט לפי האינטרפרטציה של הפרמטרים אצל IDA ולפי אותו עקרון גם שמירה של באפר הקלט-פלט במשתנה נפרד לפי Derirp->AssociatedIrp->MasterIrp מוכן מה שאומר שה-שיטת להעברת פרמטרים בשיטת METHOD_BUFFERED, זאת בעצם השיטה הדיפולטיבית אם לא אומרים ל-memory manager משהו אחר). בגלל שניתן לראות שכל ה-IOCTL codes בפורמט דומה, אני אנתח את ה-IOCTL codes הראשון כדי לראות אם נעשה שימוש ב-CTL_CODE והאם ניתן להוציא מזה עוד מידע על ה-cdriver





ש: ש: OCTL code באמת נוצר עם IOCTL code, נוכל לומר ש

- ב- Transfer type (1), זה מתאים להשערה שלנו בגלל השימוש ב- Transfer type (2) כבאפר קלט-פלט
- Device type (2 הוא 0x8000, הערך הזה מראה בוודאות שלא נעשה שימוש ב-macro, הערך הזה מראה בוודאות שלא נעשה שימוש ב-device type שעולה מ-2 ספרות הקסה-דצימליות
- הוא 0, ערך זה נראה מאוד מוזר במיוחד בגלל הקונבנציה שציינתי בהסבר על ה- Function code (3 הוא 0, ערך זה נראה מאוד מוזר בביטחון שהכותב לא השתמש ב-macro ולכן לא ניתן להשיג מידע נוסף מה-IOCTL code

IOCTL number 0x80002000

הפעולה מתחילה ביצירת I/O space (מטרת I/O space) היא מיפוי מרחב כתובות פיזיות לזיכרון מערכת וירטואלי non-paged עבור מטרות שונות כמו מניפולציה של האיזור זיכרון ושינוי ערכים). הפעולה מקבלת כקלט כתובת פיזית בסיס של המרחב ב-8 בתים הראשונים וגודל של מרחב הכתובות ב-8 בתים השניים ולאחר יצירת I/O space היא יוצרת MDL המתאר את אותו מרחב כתובות ונועלת אותו לזיכרון con-paged כדי שישאר בזיכרון כל הזמן.

בסופו של דבר כשהזיכרון ממופה בעזרת ה-MDL מתבצעת קריאה של ערך בגודל 4 בתים מכתובת הבסיס הפיזית והערך של הקריאה חוזר לקורא ב-4 בתים הראשונים של באפר הקלט-פלט. במקרה הזה יש arbitrary read ברור לכל כתובת פיזית אפשרית שיכול להיות שימושי למגוון התקפות:

```
= CurrentStackLocation->Parameters.Create.Options;
MasterIrp = (PHYSICAL ADDRESS *)UserIrp->AssociatedIrp.MasterIrp;
if ( CurrentStackLocation->MajorFunction == 14 )
  switch ( CurrentStackLocation->Parameters.Read.ByteOffset.LowPart )
    case 0x80002000:
      if ( InputSize != 16 )
        goto InvalidParameterLabel;
      IoSpaceOfAddress = MmMapIoSpace(*MasterIrp, MasterIrp[1].LowPart, MmNonCached);
      IoSpaceForFreeing = IoSpaceOfAddress;
      if ( !IoSpaceOfAddress )
        goto InsufficientResourcesLabel;
      MdlOfProvidedPhysAddress = IoAllocateMdl(IoSpaceOfAddress, MasterIrp[1].LowPart, 0, 0, 0i64);
      TempMdlOfProvidedPhysAddress = MdlOfProvidedPhysAddress;
      if ( !MdlOfProvidedPhysAddress )
        goto UnmapAndInsufficient;
      MmBuildMdlForNonPagedPool(MdlOfProvidedPhysAddress);
v10 = (DWORD *)MmMapLockedPages(TempMdlOfProvidedPhysAddress, 0);
      MasterIrp->LowPart = *v10;
      MmUnmapLockedPages(v10, TempMdlOfProvidedPhysAddress);
IoFreeMdl(TempMdlOfProvidedPhysAddress);
      ProvidedRangeSize = MasterIrp[1].LowPart;
      goto UnmapAndSuccess;
```

IOCTL number 0x80002004

גם פה מבוצע אותו התהליך (יצירת I/O space לתיאור מרחב הכתובות הפיזי, יצירת MDL לתיאור מה פה מבוצע אותו התהליך (יצירת non-paged), רק שכאן ה-4 ומניפולציה, נעילת הזיכרון כ-non-paged וההפך כשיוצאים מהפעולה כדי לנקות את הכל), רק שכאן ה-4 בתים הראשונים הם קלט של ערך לכתיבה בכתובת זיכרון פיזית מסוימת, מה שהופך את החולשה ל-



arbitrary write ברור ומוחלט על כל כתובת פיזית שאני מספק לפעולה. בעזרת arbitrary write כזה ניתן לבצע הרבה התקפות, מכתיבה לכתובת לא ואלידית כדי לגרום ל-DoS/BSoD של כל המערכת, עד לשינוי של נתונים קריטיים ומבני נתונים של מערכת ההפעלה:

IOCTL numbers 0x80002008+0x8000200C

שתי הפעולות הללו מאוד דומות במבנה ובפונקציונליות שלהן, אך כדי להבין אותן נצטרך להבין מה המושג hardware ports

A **computer port** is a hardware piece on a computer where an electrical connector can be plugged to link the device to external devices, such as another computer, a peripheral device or network equipment.^[1]

אז בעצם Hardware port הוא רכיב חומרה המקשר בין המערכת שלנו לבין מכשירים חיצוניים, כגון עכבר hardware ports או מקלדת שאנחנו משתמשים בהם. בהקשר שלנו זה מראה לנו ששליטה על ה-hardware port- ל-keylogging דרך "hook" ל-keylogging שמחוברים למערכת תביא לנו משטח אינסופי לתקיפה, אם זה keylogging דרך "hook" ל-hardware ports שאליו מחוברת המקלדת וקריאה של מידע רגיש המוקלד (סיסמאות...), אם זה כתיבה ל-לא נגמרות. של מכשירים קריטיים באיזור שלנו שמקבלים קלט מהמערכת שלנו ופועלים לפיו, האפשרויות לא נגמרות.

במקרה זה כותב ה-driver הביא לנו גישה ישירה לכתוב איזה מידע שבא לנו וכמה מידע שבא לנו לאיזה driver במקרה זה כותב ה-driver שבא לנו, הפעולה ()indword בגודל 4 בתים מתוך hardware port שגם במרמטר ומחזירה אותו, בזמן ש-()outdword כותבת ערך בגודל 4 בתים לתוך hardware port שגם הוא וגם הערך מסופקים לפעולה כפרמטרים.

break:



בשני המקרים ניתן לראות שהבאפר קלט-פלט הכללי צריך להיות בגודל 12 בתים. מתוכם, 4 הבתים magic שרוצים לפעול עליו. 4 הבתים הבאים חייבים להכיל value

ו-4 הבתים האחרונים צריכים להכיל את הערך שרוצים לכתוב ל-hardware port בפעולת כתיבה, לחלוטין ניתן להשאיר אותם ריקים. לאחר הפעולה נקבל כפלט את הערך הנקרא מה-hardware port (בפעולת קריאה):

IOCTL number 0x80002010

בחלק זה ניתן לראות אלוקציה של זיכרון מערכת contiguous לפי גודל שאני בוחר ומספק. זיכרון מערכת בחלק זה ניתן לראות אלוקציה של זיכרון מערכת וירטואלי non-paged, ולכן contiguous הוא מרחב כתובות פיזיות רציף שניתן למפות לזיכרון מערכת וירטואלי driver, ולכן השליטה שניתנת לנו בפעולה זו על ידי ה-driver היא שימושית ומשמעותית מאוד.

בצורה כזו, נוכל לעשות הרבה דברים כגון אלוקציות זיכרון לתוכן שאנחנו רוצים לשמור (בעזרת פרימיטב ה- read/write לכתובות פיזיות שכבר תיארתי) ואפילו "DoS" למערכת מזיכרון פיזי וניתן לשימוש שיגרום לבעיות רבות במערכת.

באפר הקלט-פלט צריך להיות בגודל 16 בתים ובמקרה זה הקלט הוא ה-4 בתים הראשונים (כמות הזיכרון 8-ב non-paged לזיכרון מערכת contiguous ב-8 להקצות) והפלט כולל את הכתובת בסיס של מיפוי הזיכרון ה-sand לזיכרון מערכת בסיס שניינתי ב-8 בתים הבאים. בתים הראשונים, ואפילו את הכתובת הפיזית המקבילה לאותה כתובת בסיס שציינתי ב-8 בתים הבאים.

השימושיות ב-contiguous system memory non-contiguous כנגד contiguous system memory הוא שאנחנו יכולים לוודא שהאלוקציה רציפה, ולכן אם לדוגמא נרצה לכתוב תוכן רציף לאותה בריכת זיכרון שהקצינו נוכל פשוט לוודא שהאלוקציה רציפה, ולכן אם לדוגמא נרצה וזאת תהיה הכתובת הפיזית הבאה של הכתיבה.



בגלל שהכתיבה / קריאה שלנו מבוססת על כתובות פיזיות, העיקרון הזה חשוב כדי שנוכל לפעול על כתובות פיזיות נכונות ומתאימות לכוונה שלנו:

IOCTL number 0x80002018

הפעולה הזו נמצאת בהתאמה ל-IOCTL code 0x80002010, כלומר היא נועדה לשחרר את אותו מרחב כתובות שהפעולה הקודמת נועדה להקצות. הפעולה מוכנה לקבל 48 בתים של קלט-פלט, בקבוצה של 8 הבתים השלישית בקלט (בתים 16 עד 24) נמצאת כתובת הבסיס הוירטואלית למיפוי של הזיכרון הפיזי המוקצה (הכרחית לשחרור זיכרון sontiguous).

הכתובת שנספק בשימוש רגיל היא הכתובת שחזרה ישירות מהפעולה MmAllocateContiguousMemory שמתבסס על אך במקרה הזה גם נוכל לספק כתובות לא ואלידיות כדי לגרום ל-DoS במערכת (יצירת BSoD שמתבסס על שחרור זיכרון שלא הוקצה\לא זיכרון קיים במערכת).

כמובן שעם פעולה זו נוכל גם לשחרר זיכרון לגיטימי שבתוכו מאוחסנים מבני נתונים קריטיים במערכת, לכן גם פעולה זו יכולה להביא לנו שליטה קריטית על המערכת ממגוון סוגים שונים:

```
case 0x80002018:
    if ( InputSize != 48 )
        goto InvalidParameterLabel;
    QuadPart = (void *)MasterIrp[2].QuadPart;
    if ( QuadPart )
    {
        MmFreeContiguousMemory(QuadPart);
        MasterIrp[2].QuadPart = 0i64;
    }
    UserIrp->IoStatus.Information = 48i64;
    break;
    // DONE :)
```



IOCTL number 0x8000201C

פעולה זו היא הראשונה מזוג פעולות נוסף שה-driver מספק לנו. במקרה זה הפעולה מפעילה את ה-API שנקרא MmMaploSpace לפי הפרמטרים שאנחנו מספקים לה.

כפי שתיארתי ב-I/O space ,IOCTL code 0x80002000 הוא תיאור של מרחב כתובות פיזי בזיכרון מערכת וירטואלי, ומסיבה זו מתוך ה-56 בתים של קלט-פלט שהפעולה מצפה לו ה-4 בתים הראשונים הם גודל המרחב כתובות וה-8 בתים השניים בסדר (בתים 8-8) כוללים את הכתובת הפיזית של בסיס מרחב הכתובות. לאחר הפעלת ה-API בסיס ה-I/O space חוזר ל-8 בתים במקום השישי בסדר (אינדקס 5 במערך שבו כל ערך הוא 8 בתים), בצורה זו אפשר ליצור מיפוי חופשי של כל מרחב כתובות פיזי שאני רוצה לכתובות וירטואליות בזיכרון מערכת שניתן להפעיל עליהם פעולות נוספות כמו כתיבה / קריאה:

IOCTL number 0x80002024

כמו כן, הפעולה הזאת היא המקבילה לפעולה ב-IOCTL code 0x8000201C. הפעולה מקבלת כקלט 56 בתים, שמהם הערך בסדר שישי של מערך הקלט (אינדקס 5 במערך של ערכים באורך 8 בתים) הוא כתובת בתים, שמהם הערך בסדר שישי של מערך הקלט (אינדקס 5 במערך של ה-MmMaploSpace וה-4 בתים וה-4 בתים ו/O space מערך הקלט הוא הגודל של המרחב כתובות שה-I/O space מתאר:

```
case 0x80002024:
   if ( InputSize != 56 )
     goto InvalidParameterLabel;
v23 = (void *)MasterIrp[5].QuadPart;
   if ( v23 )
   {
       MmUnmapIoSpace(v23, MasterIrp->LowPart);
       UserIrp->IoStatus.Information = 56i64;
       MasterIrp[5].QuadPart = 0i64;
   }
   break;
      // DONE :)
```

והאלו וOCTL codes. **.iOCTL numbers: 0x80002014+0x80002020+0x80002028+0x8000202C** מקבלים כמה פרמטרים מהקורא (בסך הכל באפר קלט-פלט בגודל של 48/56 בתים). בתוך הפעולה המרכזית של כל IOCTL נקראת פעולה נוספת שמבצעת הרבה חישובים מסובכים בהתאם לאותם נתונים.

בגלל שהחישובים שם ממש לא ברורים, ארוכים והרבה משם undocumented (כלומר מבחינת IDA הכל פגלל שהחישובים שם ממש לא ברורים, ארוכים והרבה משם offsets (בנוסף לעובדה שלא נראה נראה כמו פעולות אריתמטיות, offsets



שלפעולות יש חשיבות משמעותית מבחינת פעילות ה-driver והחולשות שאני מחפש, החלטתי לא להעמיק במחקר הפעולה ולהמשיך לפעולות אחרות עם יותר פונטציאל.

מי שרוצה להמשיך ולחקור את הפעולות הללו מוזמן בכיף, אקשר את עמוד הגיטהאב שבו נמצא המחקר וההשמשה שלי שבו נמצא קובץ ה-driver המקורי וקובץ ה-IDA:

```
case 0x80002014:
  if ( InputSize != 48 )
    goto InvalidParameterLabel;
  ((void (__fastcall *)(_QWORD, _QWORD, _QWORD))sub_1400016C0)(
  (PHYSICAL_ADDRESS)MasterIrp[2].QuadPart,
    (PHYSICAL_ADDRESS)MasterIrp[3].QuadPart,
    MasterIrp[5].LowPart);
  UserIrp->IoStatus.Information = 48i64;
  break;
case 0x80002020:
  if ( InputSize != 56 )
    goto InvalidParameterLabel;
  ((void (__fastcall *)(_QWORD, _QWORD, _QWORD))sub_1400016C0)(
  (PHYSICAL_ADDRESS)MasterIrp[5].QuadPart,
  (PHYSICAL_ADDRESS)MasterIrp[3].QuadPart,
    MasterIrp[6].LowPart);
  UserIrp->IoStatus.Information = 56i64;
  break;
case 0x80002028:
  if ( InputSize != 48 )
    goto InvalidParameterLabel;
  ((void (__fastcall *)(_QWORD, _QWORD, _QWORD))sub_1400016C0)(
    (PHYSICAL_ADDRESS)MasterIrp[4].QuadPart,
    (PHYSICAL_ADDRESS)MasterIrp[2].QuadPart,
    MasterIrp[5].LowPart);
 UserIrp->IoStatus.Information = 48i64;
 break;
case 0x8000202C:
  if ( InputSize == 56 )
    ((void (__fastcall *)(_QWORD, _QWORD, _QWORD))sub_1400016C0)(
      (PHYSICAL_ADDRESS)MasterIrp[4].QuadPart,
```

סיכום ה-driver

ניתן לראות פה שמצאתי מגוון חולשות המבוססות על ניהול הרשאות שגוי, מתוכן יש לי read/write לכל זיכרון פיזי הקיים על המערכת, שליטה על אלוקציה ושחרור של זיכרון פיזי במערכת שיכול להיות שימושי להרבה מטרות: מיפוי זיכרון פיזי לזיכרון מערכת וירטואלי שיכול לעזור לעשות מניפולציה hardware ports- לזיכרון ושליטה מוחלטת על כל ה-hardware ports

ההנדסה לאחור של ה-driver הזה הייתה "קלה" וברורה ביחס למקרים אחרים שיכולים להיות, אך זה רק מראה כמה כתיבה לא נכונה של driver על ידי חברות (במיוחד חברות גדולות כמו AMD שהמוצרים והמכשירים שלהם משומשים על ידי כמות עצומה של מערכות) יכולה לתת לתוקף שליטה מוחלטת על המערכת.



ההשמשות ל-CVE-2023-20598

בעקבות החולשות הנתונות שהיו לי מה-driver החולשתי ניסיתי לחשוב על PoC מתאים שיכול להשתמש בעקבות החולשות בצורה משמעותית שיכולה לדמות דוגמא ריאליסטית ל-exploit הכולל קוד קרנלי. בסופו שכל\רוב החולשות בצורה משמעותית שיכולה לדמות דוגמא הקודם שמממש טעינת תוכנה בינארית לזיכרון מערכת.

בצורה כזו יכולתי לבחור גם unsigned driver שאני הכנתי ולממש משהו זהה לדוגמא שהצגתי במאמר הקודם, אך בגלל שבמקרה הזה אין לי אפשרות להריץ קוד החלטתי ליצור דוגמא מוחשית שבה אני אוכל להראות את שלב הטעינה של התוכנה לזיכרון מערכת.

תהליך ההשמשה יראה כך:

- 1) קריאת הקובץ שאני רוצה למפות לזיכרון מערכת (יכול להיות כל קובץ שאני רוצה, במקרה זה בחרתי פגב אובץ פאבי לדמות הטענה של קובץ קוד בינארי) לבאפר מקומי שאני אוכל לכתוב ממנו לזיכרון exe המערכת
- 2) להקצות זיכרון מערכת בעזרת 0x80002010, בצורה זו אוכל לוודא שכל הזיכרון שאני הקצתי מוצמד 4- לזיכרון פיזי ושהוא רציף כך שאני אוכל לכתוב בחלקים של 4 בתים אליו, כל פעם לכתובת הגדולה ב-מהכתובת הקודמת
- (3) כניסה ללולאה שפועלת (גודל הקובץ למיפוי \ 4 בתים שנכתבים בכל פעם) פעמים, כל פעם הלולאה לוקחת את הכתובת הנוכחית בזיכרון ובעזרת 0x80002004 אני כותב את ה-4 בתים הבאים בתור של התוכנה למיפוי לתוך הכתובת זיכרון הנוכחית. לאחר הכתיבה אני מעלה את הכתובת הנוכחית ב4 כי הזיכרון הפיזי רציף
- 4) אחרי הלולאה אני משחרר את הזיכרון שהקצתי בהתחלה, אך שם breakpoint לפניו כדי שאני אוכל לראות את התוכנה בזיכרון מערכת בעזרת windbg שיכול להסתכל על כל כתובת זיכרון נתונה

בדוגמא שלי להשמשה ביצעתי מיפוי של netstat.exe לזיכרון המערכת, וכדי לראות את זיכרון המערכת שאליו התוכנה הוטענה ולוודא שהכל עבד השתמשתי בכתובת הוירטואלית המקבילה לבסיס האלוקציה הפיזי (כפי שציינתי פעולת האלוקציה מחזירה גם כתובת בסיס פיזית וגם כתובת בסיס וירטואלית).

ניתן לראות את כל תהליך ההשמשה ואת הקוד המלא של המחקר וההשמשה בקישור לעמוד גיטהאב עבור adriver. ה-horord החולשתי והקישור לסרטון ההשמשה המלא שהוספתי בסוף המאמר.



מחשבות נוספות וניסיון (כושל) לשדרוג ה-Exploit

מי שקרא את <u>המאמר הקודם שלי מגיליון 163</u> יכול לראות פה דמיון כלשהו ל-unsigned driver mapper כמו unsigned driver mappers, ובכנות זה מה שכיוונתי אליו. רוב ה-unsigned driver mappers מותאמים לשינוי דינאמי kdmapper מבחינת הפעולות שמבוצעות על ידי ה-driver החולשתי.

לדוגמא, כך נראת פקודת הקריאה של זיכרון מבחינת kdmapper:

```
bool intel_driver::MemCopy(HANDLE device_handle, uint64_t destination, uint64_t source, uint64_t size) {
    if (!destination || !source || !size)
        return 0;

    COPY_MEMORY_BUFFER_INFO copy_memory_buffer = { 0 };

    copy_memory_buffer.case_number = 0x33;

    copy_memory_buffer.source = source;

    copy_memory_buffer.destination = destination;

    copy_memory_buffer.length = size;

    DWORD bytes_returned = 0;

    return DeviceIoControl(device_handle, ioctl1, &copy_memory_buffer, sizeof(copy_memory_buffer), nullp
```

Kdmapper עושה שימוש בפעולה הזו כמו API שסופק לו מראש, כלומר אם אני רוצה לממש קריאה עם הdriver שלי אני רק אצטרך לשנות את הפעולה שתשלח את הפרמטרים בפורמט ההכרחי עבור ה-HANDLE ולוודא שה-HANDLE הוא ל-driver שלי.

imports, relocations,) הבעיה המרכזית לא נובעת מעצם טעינת התוכנה או תיקון התכונות של התוכנה (stack cookie...). ...stack cookie...

הבעייה המרכזית היא כל התהליך של החבאת ה-service של ה-driver החולשתי (לא חובה כמובן, אך עדיין עדיף להיות כמה שיותר חבויים) וקריאה לפעולת ה-DriverEntry של ה-unsigned driver.

unsigned-להרצת פעולת הכניסה בדומה ל-kdmapper כפי שתיארתי במאמר הקודם, המימוש של mappers דומים נראה כך:

- 1) להשיג את הכתובת הוירטואלית שלה מ-usermode בעזרת הפעולה
- 2) ביצוע trampoline hook לפעולה בעזרת הפרימיטיב כתיבה שה-trampoline hook לנו.
 - 3) קריאה לפעולה המתאימה ב-UM, ככה שה-DriverEntry שלנו יקרא.

הבעייה המרכזית פה היא שפרימיטיב הכתיבה שלנו הוא מרוכז בכתובות פיזיות, ואין לנו דרך ממשית להמיר כתובת מערכת וירטואלית לכתובת פיזית. הדרך המוכרת לעשות את ההמרה הזאת היא בעזרת MmGetPhysicalAddress, אך הבעייה הברורה היא שאין לנו אפשרות להריץ את הפעולה הזאת מקוד שנמצא ב-UM ואין דרך ידועה לעשות את אותה המרה מתוכנת UM בדרך אחרת.

Technologic papers

אז לסיכום...

כמו כל תהליך של הנדסה לאחור, גם ב-RE של Divers יש מתודולוגיה ותהליך מחשבה שכדאי לפעול לפיו כדי להבין מה התוכנה עושה, איך היא פועלת ובסופו של דבר לנסות להבין אם היא חולשתית ואיך אפשר

להשמיש חולשה בו.

התהליך הזה יכול להיות מסובך, במיוחד כשאין את ה-Symbols של ה-Driver וככה כל התוכנה נראית כמו

חרבוש גדול עם Offsets רנדומליים שלא אומרים כלום. למרות זאת, לצערנו רוב החולשות לא מבוססות על

טכנולוגיות מסובכות או מניפולציה עמוקה של פרמטרים כדי להשיג את ההשמשה, אלא על שימוש לא בטוח

/ נכון בפעולות / פקודות קריטיות שיכולות להביא לתוקף שליטה משמעותית מאוד על המערכת.

ביבליוגרפיה

אמבט <u>התקפי</u> - קישור למאמר שלי בגיליון 162 על פיתוח / מחקר קרנלי כללי בקרנל Kernel Windows

של ווינדוס, מבני נתונים חשובים וערכים שחשוב לזכור.

,vulnerable drivers בעזרת שיטת <u>BYOVD</u> - קישור למאמר שלי בגיליון 163 על - <u>BYOVD</u>

עקרונות ב-drivers והשתמשות בהם.

חולשתי. <u>CVE-2023-20598</u> • קישור להשמשה של

https://youtu.be/BvYN TcAZfU - קישור להדגמת ההשמשה.

על המחבר

שמי שי גילת, בן 18, מתעניין מאוד בתחומי הפיתוח ומחקר בסביבת lowlevel, מערכות הפעלה ואבטחת

מידע. מעוניין מאוד לפתח את הידע שלי וללמוד עוד כדי להתפתח בתחום.

בין הפרויקטים המרכזיים שלי עבדתי על רוטקיט למערכת ההפעלה Windows 10 כדי להחביא תהליכים,

קבצים ותעבורת רשת, כמו כן גם פיתחתי מערכת להגנה מנוזקות קרנליות כמו שלי ואחרות ופיתחתי

וחקרתי דרייברים ומבני נתונים פנימיים רבים.

ניתן לראות את הפרויקטים האלו ואחרים בעמוד הגיטהאב שלי: <u>https://github.com/shaygitub</u>.

. או דרך <u>עמוד הלינקדאין</u> שלי. shaygilat@gmail.com או דרך האימייל שלי: