

עזוב, זה מעליך

מאת שי גילת

הקדמה

בעולם פיתוח הנוזקות תמיד קיים צורך להוסיף עוד שכבות הגנה והחבאה, לשמור על פונקציונליות בסיסית תוך כדי פעילות מוסתרת ככל האפשר במערכות המותקפות. היבט מסוים שיכול להוסיף שכבת "סיבוך" כזו הוא שימוש בחלקים קרנליים או אפילו בנוזקה שהיא לגמרי מבוססת על ריצה ב-kernelmode. שינוי זה יכול להיות יעיל ממספר סיבות:

- מספר קטן מאוד של מפתחים וחוקרים מכירים את הפעילות בסביבת הקרנל ולכן אין הרבה אנשים
 שיוכלו בכלל להתחיל לחקור את הנוזקה.
- 2. קוד קרנלי הוא בדרך כלל יותר מסובך, עם יותר היבטים תכנותיים שבשפות גבוהות יותר לא היו גורם למחשבה והרבה פעולות נוספות שעושות שימוש בטכנולוגיות פנימיות של מערכת ההפעלה, מה שאומר שצריך להבין מעולה את מערכת ההפעלה שבה אנחנו נמצאים כדי להתחיל לחקור.
- 3. אם אנחנו כבר מוצאים דרך להגיע לריצה בקרנל, יש לנו הרבה יותר כוח משהיה לנו בריצה ב-usermode ולכן נוכל לקבל שליטה חזקה וכוללת יותר על המערכת המותקפת שתעזור לנו לקדם את המטרות שלנו.

חלק קטן מאוד מהנוזקות יממשו את כל הפונקציונליות בתוך חלק קרנלי אחד (בגלל סיבוכיות הפיתוח ורגישות הקוד שרץ) ולכן בדרך כלל נעשה שילוב בין חלק מבוסס usermode לבין חלק מבוסס kernelmode. הדבר הזה פותח לנו שלב אחד בארכיטקטורת הנוזקה שהופך למקום אפשרי מאוד לזיהוי הפעילות: התקשורת בין חלקי הנוזקה הפועלים בקונטקסטים השונים.

במאמר זה אתאר את השיטות הנפוצות ביותר לתקשורת בין חלקים מבוססים usermode לבין חלקים מבוססים שביבת מערכת מבוססים kernelmode ואנסה לסקור כמה שיותר מידע שיעזור לחוקרים, מפתחים בסביבת מערכת ההפעלה ואפילו אנשים שמתעסקים ב-Game Hacking או מנגד - הגנה נגד Game Hacking.




וnter-component Communication-בנה בסיסית של חשאיות

וnter-component communication הוא קונספט שמתאר תקשורת בין משאבים שונים במערכת Inter-component communication ההפעלה בכל צורה שהיא, בין אם זה העברת מידע, הרצת פקודות, שליחת הודעות על גבי האינטרנט או asermode מטרה אחרת. בגלל שבמאמר הזה אתרכז על תקשורת בין תוכנות הרצות ב-kernelmode, זה סוג התקשורת שאתכוון אליו שאדבר על "communication"

כבר במאמרים הקודמים שלי תיארתי כמה שיטות אפשריות לתקשורת בין חלקים במערכות ווינדוס, כמו שימוש בקבצים, Named Pipes ,Sockets ועוד, אך נשאלת השאלה: מה הבעייה בשימוש בכל אחד מהאפשרויות הללו, ומה הופך שיטה אחת ליותר "מוחבאת" משיטה אחרת? אז התשובה לשאלה הזאת היא שאין דרך אחת שהיא הכי יעילה בהחבאת פעילות על המערכת. בסופו של דבר נחקור את מערכת ההפעלה וננסה לעקוף כמה שיותר מנגנונים הגנתיים של מערכת ההפעלה כדי להוריד את הסיכויים שיזהו את הפעילות שלנו, אך בגלל גודל מערכת ההפעלה (בלי להתייחס לכל ה-Third Party AVs/EDRs) והעובדה שאנחנו לא יודעים בדיוק מה כל פתרון הגנה בודק, אילו מבני נתונים מושגחים על ידי הפתרון ואילו שינויים הוא יסווג בתור "פעילות נוזקתית במערכת" לא נוכל ליצור פתרון שהוא הכי יעיל.

תשובה נוספת לשאלה היא שההחלטה ממש תלוית מקרה, יכול להיות שה-AV של Kaspersky בודק מבנה נתונים ש-Windows Antimalware לא בודק, ולכן אם Kaspersky לא יהיה מותקן על המערכת נוכל לנצל את אותו מבנה נתונים לטובתינו. ההערכה הכללית היא שגם אם קיים פתרון כזה, הוא יהיה מבוסס Oday: חולשה שעוד לא חשופה לציבור, ולכן הוא לא יהיה משהו שאני יכול או יודע לחשוף לכם במאמר זה.



[https://genode.org/documentation/genode-foundations/20.05/architecture/Inter-component communication.html



נתחיל בחימום...

בחלק זה אכסה כמה שיטות תקשורת בסיסיות מאוד עבור מימוש Inter-component Communication בחלק זה אכסה כמה שיטות תקשורת בסיסיות אלו משאירות, ואיך יוכלו לזהות אותנו בעזרתם כתוקפים / bigital Footprints כדי לזהות תוקפים בתור מגנים.

תקשורת מבוססת קבצים

דרך האחסון הבסיסית ביותר שכולנו כבר מכירים הם קבצים או תיקיות שנמצאות על אחד מה-hard disks המחוברים למערכת. תקשורת בין חלקים של נוזקה המבוססת על קבצים יכולה להיות בעייתית מהרבה מאוד סיבות, מה-Digital Footprint של יצירת קובץ הגלוי לכל המשתמשים במערכת / כתיבה לאותו קובץ ועד לחשיפת מידע רגיש של חלקי הנוזקה לכל גורם אחר שמשתמש במערכת.

מהצד של מגנים זה אומר שהעבודה שלנו תהיה מאוד קלה, במיוחד אם התוכן בתוך הקובץ נועד להעברת מידע בין חלקי הנוזקה ובמקרה והתוכן לא מוצפן ומוחבא מאיתנו התוכן המקורי שלו. בכל דרך תקשורת בין חלקי תוכנה שונים נדבר בפורמט מסוים (שבדרך כלל נקרא פרוטוקול תקשורת) שיכול להיות פורמט קיים או פורמט שאנחנו ניצור, ובמקרה של תקשורת בעזרת קבצים לא רק שנוכל להשיג מידע קריטי לנוזקה שיוכל לחפוש אותה ואת הפעילות שלה, אלא גם נוכל להבין את צורת התקשורת של כל החלקים ולזהות פעילות נוספת של הנוזקה.

נוכל לשלב את המציאות האלה ביחד עם ביקור של כל הקריאות הקשורות ליצירת קבצים והשינוי intercomponent או WriteFile וכך נוכל לזהות בקלות את ה- WriteFile את במערכת הקבצים כמו CreateFileA/W וכך נוכל לזהות בקלות את ה- winAPl אדגים. כמחתוו שהמימוש של תהליך כזה די מובן מאליו למי שמכיר מעט rootkit, אדגים פתרון דומה שמימשתי בפרויקט ה-rootkit שדיברתי עליו במאמרים קודמים שלי.

בפרויקט רציתי לממש פונקציונליות שמאפשרת לי לעדכן את החלק הקרנלי של הנוזקה במקרה שכבר קיים גרסה קודמת, ועשיתי את זה בעזרת מנגנון שקראתי לו קובץ דומיננטיות. אם הקובץ קיים בהתחלת ה-driver: קיים חלק קרנלי מעודכן יותר שרץ על המערכת, ולכן נפסיק את הריצה, אם הקובץ לא קיים: ה-driver יוצר את קובץ הדומיננטיות לכמות מוגבלת של זמן כדי לגרום לכל ה-driver האחרים של ה-driver להפסיק לרוץ.



הבדיקה הזאת מתבצעת בלולאה אינסופית ולכן הבדיקה הראשונה כל פעם תפסיק את הריצה של כל Instance לא מעודכן:

```
KMDFdriver/piping.cpp
                                                                                           æ
                                                                                                 £63
                                                                                                       :
    NULL, NULL);
            ShowDominanceADD(DomName);
146
147
148
            while (!DestroyDriver) {
149
                    // Try to get a handle to the pipe (path not found = pipe not created yet):
150
                    DestroyDriver = ShouldRenewDriverADD(DomName, TRUE);
                    if (DestroyDriver) {
151
152
                            continue;
153
                    }
154
155
                    Status = OpenPipe(&PipeHandle, &PipeAttr, &PipeStatusBlock, TRUE);
                    while (!NT_SUCCESS(Status) && !DestroyDriver) {
156
                            DestroyDriver = ShouldRenewDriverADD(DomName, TRUE);
157
158
                            if (DestroyDriver) {
159
                                    continue;
```


Registry Keys & Values תקשורת מבוססת

בדומה למערכת הקבצים הרגילה שמאחסנת מידע בהיררכיה קבועה בצורה של קבצים ותיקיות, קיימת מערכת אחסון נוספת (שבפועל גם נמצאת בתוך מערכת הקבצים הרגילה) שקוראים לה Registry. במערכת הזו מידע נשמר בצורה של key:value והמערכת מתחילה מ-5 מפתחות בסיס שניתן לראות כאן:

In the left panel, there are five root keys, HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS, and HKEY_CURRENT_CONFIG. These root keys form the basic structure of Window Registry.

באופן כללי יש 2 מושגי בסיס במערכת ה-Registry

1. מפתח - מסלול מסוים בתוך המערכת שבו יש ערכים\מפתחות אחרים. כשנרצה להכניס\לשלוף value/subkey נצטרך בשלב מסוים להשיג handle לאותו מפתח שבו נמצא ה-Registry שאנחנו רוצים לבצע עליו מניפולציה, ונעשה זאת בעזרת סיפוק המסלול בין כל המפתחות במערכת שמוביל למפתח הראשי שלנו. ניתן לראות פה דוגמא לעיקרון:





בדוגמא זו HKEY_USERS הוא ה-root key הכללי שמאחסן מידע רלוונטי לכל משתמש הקיים על rootkey המערכת. Default הוא משתמש קיים על המערכת ובשבילו קיים subkey בתוך ה-Default של Control Panel וכך הלאה. אם נרצה לבצע HKEY_USERS, כך גם "Control Panel" הוא WindowsMetrics של subkey מכיפולציה על ה-subkey בשם WindowsMetrics (מכיל מידע שקשור לניהול החלונות ב-root של המערכת כאשר מבוצע שימוש תחת אותו משתמש) נצטרך לציין את המסלול המוביל מה- wey אוראשוני ועד ה-bey של subkey של Subkey שניתן לראות בצד העליון של התמונה.

(2. ערך - אם מסתכלים על ה-Registry בתור מערכת אחסון מבוססת עץ, ערך יהיה בעצם Pregistry שמה שמשנה לנו הוא הערך שמוכל בתוך אותו תא. הערך יכול להיות בינארי, דצימלי, הסקה-דצימלי או אפילו מחרוזת אחרי הבנת ההיגיון מאחורי מערכת ה-registry ניתן לראות פה את אותם נקודות תקיפה שציינתי בחלק הקודם, בסופו של דבר זאת מערכת אחסון מידע שרק מאחסנת את המידע בצורה שונה. דוגמא לזה יכולה להיות ליצור registry key מסוים עבור הנוזקה שמכיל ערך בוליאני שאומר אם החלק שרץ ב-bernel mode צריך שירות מסוים מהחלק שרץ ב-kernel mode כדי לסנכרן בין החלקים או אפילו לאחסן מידע רלוונטי לשירותים המבוקשים מהצד השני בעזרת אחסון פרמטרים בתור ערכים ב-registry. גם פה יש את אותן נקודות זיהוי מצד הגנתי (האחסון עצמו, אחסון מידע חשוב לנוזקה בצורה גלויה, שימוש בפעולות WinAPl שניתן לאתר את קריאותיהן כמו (kernel mode-).

סביר, אבל עדיין לא מספיק טוב

השיטות שאציג פה פחות ידועות עבור מגנים ותוכנות הגנה שונות, אבל מספר היבטים באותן שיטות יכולים להביא לזיהוי בגלל שאותן שיטות נתמכות בצורה דיפולטיבית על ידי מערכת ההפעלה, מה שאומר שנעשה פה שימוש בפונקציונליות ידועה ומתועדת של מערכת ההפעלה בתור צורת תקשורת בין חלקים של תוכנה פוגענית.

עקשורת מבוססת Usermode/Kernelmode Sockets

רוב מי שקורא את המאמר כנראה מכיר את הקונספט של sockets - אמצעי תקשורת שמבסס תקשורת בין מכונות בעזרת הצמדות לפורט מסוים על אותה מערכת, כמו כן במקרה של שימוש בכתובת loopback יש אפשרות לבצע תקשורת בין socket 2-ים היושבים על אותה מערכת ונתמכים על ידי 2 חלקי תוכנה שונים. ניתן לראות כאן כבר את הכיוון:

לקבוע שצד מסוים יהיה צד השרת שמחכה על פורט מסוים עבור בקשות (בדרך כלל עדיף שזה יהיה אותו רכיב על פורט ב-core בגלל שיהיה יותר קשה למצוא האזנה קבועה של אותו רכיב על פורט ב-kernelmode מסוים ובגלל ש-sockets עם sockets מסובך בהרבה מפיתוח ב-usermode, ולכן היגיון צד השרת, שהוא מסובך יותר לוגית בעצמו, בדרך כלל יהיה דווקא בצד ה-usermode).



2. להתחבר אל ה-socket הקרנלי בעזרת socket שפועל על תוכנת ה-socket שלנו ושולח בקשות socket הקרנלי. יש היגיון נוסף מאחורי סדר כזה בגלל שה-socket הוא זה שבפועל מממש את רוב השירותים של הנוזקה.

בגלל הקושי הרב מאוד בתכנות קרנלי עם socket-ים הטכנולוגיה הרבה פחות מוכרת והרבה פחות יצפו לה מהצד המגן במקרה של שימוש כחלק מנוזקה. הבעייה המרכזית בצורת תקשורת זו היא שנפתח פה וקטור זיהוי נוסף - תקשורת אינטרנטית. בעזרת תוכנות לניתור התקשורת ברשת (כמו wireshark) יהיה ניתן לראות את התקשורת שיוצאת מחלק אחד של הנוזקה אל החלק האחר ויהיה אפשר לראות תקשורת שלמה עם פרוטוקולים מסוימים, פורמט מסוים של העברת מידע ולהבין את כל ארכיטקטורת התקשורת שניסינו מלכתחילה להסתיר.

את הדוגמא הזו לשימוש ב-sockets ל-Inter-component Communication ועוד דוגמאות מהמאמר (server_thread שקישרתי בסוף המאמר. אראה כאן את הפעולה adspro15 שקישרתי בסוף המאמר: driver- על ידי ה-system thread בדוגמא:

```
void NTAPI server thread(void*)
  auto status = KsInitialize();
  if (!NT_SUCCESS(status))
     log("Failed to initialize KSOCKET. Status code: %X.", status);
  const auto listen_socket = create_listen_socket();
  if (listen_socket == INVALID_SOCKET)
     log("Failed to initialize listening socket.");
     KsDestroy();
  log("Listening on port %d.", server_port);
  while (true)
     sockaddr socket_addr{ };
     socklen_t socket_length{ };
     const auto client_connection = accept(listen_socket, &socket_addr, &socket_length);
     if (client_connection == INVALID_SOCKET)
        log("Failed to accept client connection.");
     }
     HANDLE thread handle = nullptr;
     status = PsCreateSystemThread(
        &thread_handle,
        GENERIC_ALL,
```



```
nullptr,
nullptr,
nullptr,
connection_thread,
(void*)client_connection
);

if (!NT_SUCCESS(status))
{
   log("Failed to create thread for handling client connection.");
   closesocket(client_connection);
   break;
}
ZwClose(thread_handle);
}
closesocket(listen_socket);

// Better not destroy, maybe threads handling client connection are still running.
// TODO: Fix it
// KsDestroy();
}
```

[https://github.com/adrianyy/rw_socket_driver/ :מקור]

ניתן לראות פה היגיון ברור של שימוש ב-socket-ם:

- .1. יצירת socket לשרת שיושב על ה-driver.
- לבצע Listen עם אותו ה-socket עבור חיבורים, ולקבל את החיבורים עצמם בתוך לולאה אינסופית ניתן למקרה שנשלח עוד חיבור (ניתן לראות גם מימוש של שרת multi-threaded הפעולה האחראית לכל חיבור, connection_thread), נקראת כ-thread נפרד עבור כל חיבור בלולאה).
- 3. טיפול בכל חיבור שמתקבל בשרת ובסוף הפעילות סגירה של ה-socket שנוצר לשרת.אכנס פה בקצרה לכל פעולה הממומשת על ידי ה-driver עבור יצירת ה-socket לשרת וקבלת חיבור מלקוח:

Create_listen_socket():

```
catic SOCKET create_listen_socket()
  SOCKADDR_IN address{ };
  address.sin family = AF INET;
                     = htons(server_port);
  address.sin_port
  const auto listen_socket = socket_listen(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    (listen_socket == INVALID_SOCKET)
      log("Failed to create listen socket.");
      return INVALID_SOCKET;
     (bind(listen_socket, (SOCKADDR*)&address, sizeof(address)) == SOCKET_ERROR)
      log("Failed to bind socket.");
      closesocket(listen_socket);
      return INVALID_SOCKET;
     (listen(listen_socket, 10) == SOCKET_ERROR)
      log("Failed to set socket mode to listening.");
      closesocket(listen socket);
```



```
return INVALID_SOCKET;
}
return listen_socket;
}
```

[https://github.com/adrianyy/rw socket driver/ :מקור:

הפעולה מתחילה ביצירת socket עבור מטרת listening בשימוש ב-Ipv4. הפעולה ממשיכה לבצע socket הפעולה מתחילה ביצירת socket לפורט מסוים במערכת) ומסיימת בפעולת socket שנועדה לשנות את socket מצב ה-socket למקשיב עבור חיבורים.

Connection_thread():

```
tatic void NTAPI connection_thread(void* connection_socket)
   const auto client_connection = SOCKET(ULONG_PTR(connection_socket));
   log("New connection.");
   Packet packet{ };
   while (true)
       const auto result = recv(client_connection, (void*)&packet,
sizeof(packet), 0);
       if (result <= 0)</pre>
            break;
       if (result < sizeof(PacketHeader))</pre>
           continue;
       if (packet.header.magic != packet_magic)
           continue;
       const auto packet_result = handle_incoming_packet(packet);
       if (!complete_request(client_connection, packet_result))
   log("Connection closed.");
   closesocket(client connection);
```

[https://github.com/adrianyy/rw socket driver/ :מקור]

הפעולה מקבלת כפרמטר את ה-socket שנוצר לאחר הפעולה create_listen_socket) בתוך הלולאה האינסופית עבור חיבור של השרת ללקוח הספציפי שביקש שירות מסוים. הפעולה מבצעת את הפונקציה recv כמו הופעה של שדה magic בתוכן הפקטה.

בסוף כל קלט נקראת הפעולה handle_incoming_packet) שפועלת לפי הפקטה מהלקוח והפרמטרים (complete_request) שמעבירה structure מוגדר מראש אל הלקוח כדי לסיים טיפול בקלט.



תקשורת מבוססת Named Pipes

בדומה לשאר האובייקטים הגלובליים שקיימים במערכת ההפעלה ושמערכת ההפעלה שומרת תיעוד בדומה לשאר האובייקט הנקרא mamed pipe שיכול לעזור ל-2 גורמי תוכנה או יותר לשלוף מידע מסוים שלהם, קיים גם אובייקט הנקרא Pamed pipe שיכול לעזור לכתיבה\קריאה לאיזור Named pipe מאיזור זכרון מוגדר מראש. sockets נותן בעצם ממשק לכתיבה\קריאה לאהשיג handle עבור אותו שמדמה מאוד את השימוש ב-socket במערכות named pipe או ליצור אותו אם הוא לא קיים כבר במערכת, ובדומה לתהליך שנעשה עם socket-ים נצטרך להקשיב עבור חיבורים לאותו named pipe.

את ההקשבה עבור חיבורים נעשה עם הפעולה ב-ConnectNamedPipe ב-warmode ומהצד השני (במקרה שלנו הצד השני יהיה ה-chiver) נצטרך לשלוח בקשה להשיג גישה ל-anamed pipe, ב-kernelmode נוכל לעשות את תהליך יצירת ה-handle ותהליך ההתחברות באותה פעולה בעזרת (חשוב לציין: אם ב-warmode יצרנו את ה-named pipe עם השם "MyNamedPipe", אז kernelmode (חשוב לציין אם ב-kernelmode).

מאותו הרגע נוכל להשתמש בפעולות כתיבה וקריאה רגילות לפי הרצון שלנו, במקרה שלנו בגלל שהnamed יכתוב קודם כל את הנתונים של הבקשה ל- usermode component יקרא השרת אז ה-named pipe את הפרמטרים, יבצע את הבקשה, יכתוב את התוצאות של pipe וה-amed pipe וה-usermode component יקרא את תוצאות הפעולה ויפעל לפיהם. הפעולה לתוך ה-named pipe וה-ReadFile/WriteFile ב-warmode או אותם פעולות רק עם תחילית של "Zw/Nt" ב-usermode.

כשנסיים את הפעילות עם ה-named pipes נצטרך לסגור את ה-handle שבו השתמשנו בעזרת הפעולות CloseHandle/ZwClose בהתאמה לקונטקסט הריצה הרלוונטי, ובתוך החלק שביצע את ההקשבה עבור חיבורים נצטרך גם להפעיל את הפעולה (DisconnectNamedPipe(.

מבחינת תוקף המנגנון הזה יכול להיות שימושי בגלל שהוא לא ידוע כמו מנגנונים אחרים כמו socket-ים במערכת והוא ממש נוח לשימוש משני הצדדים, אך עדיין קיים תיעוד שמערכת ההפעלה שומרת על כל האובייקטים שנוצרים במערכת, כולל אובייקט ה-named pipe.

בנוסף לכך ניתן גם לנתר את הכתיבה ואת הקריאה על ה-named pipe shared memory ולכן למרות הניסיון להטעות את הצד המגן בכך שהשרת הוא בעצם על החלק הקרנלי (שיותר קשה לפיתוח, במיוחד עם כל הלוגיקה ששרת צריך לדאוג לה) יש פתרונות טובים יותר שיוכלו לשרת אותנו, אך זה עדיין פתרון לגיטימי לחלוטין.



את הדוגמא לשיטה זו הבאתי מהפרויקט האישי שלי של rootkit למערכות ווינדוס שבו אני משתמש ב- usermode עבור התקשורת בין חלק ה-kernelmode. השרת במקרה זה הוא MainMedium ניתן לראות כאן את ההיגיון שציינתי בשני החלקים:

:MainMedium

```
// Create valid pipe for communications initial:
IsValidPipe = OpenPipe(&PipeHandle, MainPipeName, &MediumLog);
while (!IsValidPipe) {
    IsValidPipe = OpenPipe(&PipeHandle, MainPipeName, &MediumLog);
// Activate kdmapper with driver as parameter:
if (system("C:\\9193bbfd1a974b44a49f740ded3cfae7a03bbedbe7e3e7bffa2b6468b69d7097\\"
               "42db9c51385210f8f5362136cc2ef5fbaddfff41cb0ef4fab0a80d211dd16db5\\kdmapper.exe"
               "C:\\9193bbfd1a974b44a49f740ded3cfae7a03bbedbe7e3e7bffa2b6468b69d7097\\"
               "42db9c51385210f8f5362136cc2ef5fbaddfff41cb0ef4fab0a80d211dd16db5\\KMDFdriver"
               "\\Release\\KMDFdriver.sys") == -1) {
   RequestHelpers::LogMessage("Failed to activate service manager with driver as parameter\n",
                                                             &MediumLog, TRUE, GetLastError());
   MediumLog.CloseLog();
   return 0;
RequestHelpers::LogMessage("kdmapper mapped driver successfully!\n", &MediumLog, FALSE, 0);
// Connect to driver client with pipe initial:
LastError = MajorOperation::ConnectToNamedPipe(&PipeHandle, &MediumLog, &IsValidPipe);
if (LastError == ERROR_PIPE_CONNECTED) {
   IsValidPipe = TRUE;
   LastError = 0;
else if (LastError != 0) {
    MediumLog.CloseLog();
    DisconnectNamedPipe(PipeHandle);
    if (PipeHandle != INVALID_HANDLE_VALUE) {
         CloseHandle(PipeHandle);
         PipeHandle = INVALID_HANDLE_VALUE;
    return 0;
// Hide default client services with driver:
if (!MajorOperation::HideClientServices(&PipeHandle, &MediumLog,
    GeneralHelpers::CalculateAddressValue(ClientIP))) {
    MediumLog.CloseLog();
    DisconnectNamedPipe(PipeHandle);
    if (PipeHandle != INVALID_HANDLE_VALUE) {
```



:KMDFdriver

```
Status = OpenPipe(&PipeHandle, &PipeAttr, &PipeStatusBlock, TRUE);
while (!NT_SUCCESS(Status) && !DestroyDriver) {
        DestroyDriver = ShouldRenewDriverADD(DomName, TRUE);
        if (DestroyDriver) {
                continue;
        KeDelayExecutionThread(KernelMode, FALSE, &DelayTime);
        Status = OpenPipe(&PipeHandle, &PipeAttr, &PipeStatusBlock, TRUE); // Until pipe is created
}
// Get requests again and again until pipe object is not valid anymore:
while (NT_SUCCESS(Status) && !DestroyDriver) {
        DestroyDriver = ShouldRenewDriverADD(DomName, TRUE);
        if (DestroyDriver) {
                continue;
        }
        CurrentRequest = ExAllocatePoolWithTag(NonPagedPool, sizeof(ROOTKIT_MEMORY), 'PpRb');
        if (CurrentRequest == NULL) {
                Status = STATUS_SUCCESS;
                continue;
        1
        // Get ROOTKIT MEMORY structure of request:
        Status = ReadPipe(&PipeHandle, &PipeStatusBlock, CurrentRequest, sizeof(ROOTKIT_MEMORY));
        if (!NT_SUCCESS(Status)) {
                if (CurrentRequest != NULL) {
                       ExFreePool(CurrentRequest);
                       CurrentRequest = NULL;
                continue;
        }
        // Perform request and return results:
        Status = roothook::HookHandler(CurrentRequest);
        Status = WritePipe(&PipeHandle, &PipeStatusBlock, CurrentRequest, sizeof(ROOTKIT_MEMORY));
        if (CurrentRequest != NULL) {
                ExFreePool(CurrentRequest);
                CurrentRequest = NULL;
```

Device Objects / IOCTLs תקשורת מבוססת

ציינתי את הנושא הזה ברוב המאמרים שהוצאתי, אבל בעיקרון הדרך המובנית עבור תקשורת עם driver ציינתי את הנושא הזה ברוב המאמרים שהוצאתי, אבל בעיקרון הדרך של device object ובעזרת UocreateDevice. כשה-device הזה מביא לכל גורם אחר, צריך ליצור לעצמו DeviceObject בעזרת הפעולה loCreateDevice, ה-driver הזה מביא לכל גורם אחר, גם ב-usermode וגם ב-kernel mode, אפשרות להגיע אל ה-driver.




בגלל שכל מערכת התקשורת הזאת נמצאת בחלק יותר "עמוק" של מערכת ההפעלה שרוב האנשים לא מכירים, יכול להיות קשה יותר לזהות תקשורת בין חלקי נוזקה מהצד של מגנים, אך עדיין יש הרבה דרכים לראות את אותה תקשורת.

במקרה הזה גם DeviceObject שנוצר ל-Driver וגם ה-Mriver שנוצר ל-Driver מאוחסנים בתור במקרה הזה גם DeviceObject שנוצר ל-Driver או אפילו לנסות לגשת אובייקטים במערכת שניתן לראות אותם ולגשת אליהם דרך תוכנות כמו WinObj או אפילו לנסות לגשת ל-Symbolic Link

דבר מרכזי שנוכל לשים לב אליו בגישה כזו הוא ה-Service שנוצר ל-ידי שה-Driver יוכל ליצור מרכזי שנוכל לשים לב אליו בגישה כזו הוא ה-Service לגיטימי ורגיל לזכרון, ולכן בשימוש ב-sc או כלי אחר יוכלו Driver נהיה צריכים להטעין Driver לגיטימי ורגיל לזכרון, ולכן בשימוש ב-DeviceloControl של הנוזקה שלנו.כמו כן יהיה אפשר לבצע Driver ליזהות את ה-Driver של הנוזקה שלנו.כמו כן יהיה אפשר לבצע Usermode ב-Sernel Mode ב-

ניתן לראות דוגמא לכך בפרויקט שקישרתי בתחתית המאמר שנקרא ioctlfuzzer, הפרויקט עושה Hook ניתן לראות דוגמא לכך בפרויקט שקישרתי בתחתית המאמר שנשלח במערכת ולכל הפרמטרים אפעולה NtDeviceloControlFile ובכך מקבל גישה לכל שנשלחים.

הכלי הזה נועד ל-Vulnerability Scanning ב-Drivers ב-Vulnerability Scanning אך ניתן ליצור גם כלי הגנתי דומה שמזהה Malicious IOCTLs:





זה כבר משתפר...

שיטות אלו בדרך כלל יעשו שימוש בפונקציונליות קיימת של מערכת ההפעלה בצורה המינימלית ביותר, וגם כאשר יבוצע שימוש הוא יהיה מבוקר ומוחבא ככל האפשר ממערכת ההפעלה. אלה שיטות ידועות וישנות שרוב פתרונות ההגנה המשמעותיים בסביבת הקרנל ידעו להגן נגדיהם, אבל הם עדיין משומשות במספר מתקפות שונות ויכולות להיות מאוד רלוונטיות וטובות עבור מערכות ישנות יותר שלא עברו עדכון לאחרונה \ בנוסף לשיטות החבאה נוספות

תקשורת מבוססת SSDT Hooks

הוקים למבנה ה-SSDT או שיטה חלופית של SSDT inline hooking הם שיטות שעוד כיום משומשות בחלק מהפרויקטים הקשורים לנוזקות או צ'יטים קרנליים לתוכנות מחשב. הקונספט של syscalls שישר עוברים להריץ פעולה הקיימת ב-SSDT והופך את התהליך של תקשורת בין חלקי הנוזקה להרבה יותר טריויאלית. בצורה כזו, נצטרך רק לבצע הוק בעזרת ה-driver לאחת מהפעולות ב-SSDT ולקרוא ל-WinAPl המתאים לאותו syscall, ככה שבעצם נבצע byscall שיפעיל פעולה אחרת בתוך ה-Driver.

למי שלא יודע מה זה inline hook ואיך אני מתכנן להשתמש בזה עבור המטרה שלנו (לבצע הוק ל-inline hook), system service הוא בעצם תהליך הוק לפעולה מסוימת אך במקום שינוי הכתובת של inline hook (כמו שעושים ב-SSDT Hook רגיל) נשנה את הפעולה במבנה נתונים שדרכו בדרך כלל קוראים לפעולה (כמו שעושים ב-SSDT Hook התוכן עצמו של הפעולה.

התוכן הזה בפועל יכול להיות בכל מקום בפעולה אך כדי לקבל שליטה מיידית על הפעולה עם בדיוק אותם פרמטרים שהגיעו מהקורא בדרך כלל נבצע את ה-Hook בתחילת הפעולה.


בצורה שתעביר את ריצת system service- בעצם אומר לבצע שינוי לתוכן של תחילת ה-SSDT Inline Hook הקוד לפעולה שאנחנו בנינו מראש.

יש מספר דברים שחשוב לזכור כדי לבצע SSDT Inline Hook:

- 1. בגלל שכל מבנה ה-SSDT נמצא בזכרון מערכת בתוך ה-image של הקרנל (ntoskrnl.exe) אז כל SSDT האיזור של ה-SSDT יהיה read-only זאת אומרת שכדי לכתוב או לשנות את ה-SSDT או את התוכן של ה-system service עצמו נצטרך להשתמש באחת מהיכולות שלנו לכתוב לזכרון driver (לדוגמא שימוש ב-MDL)
- 2. אם נרצה לשמור על הפונקציונליות המקורית של הפעולה או לקרוא לה בהמשך נצטרך לשמור את התוכן שדרסנו בתחילת הפעולה כדי לוודא שכל הריצה של הפעולה המקורית מתבצעת בצורה



רגילה. ניתן לעשות זאת בעזרת שמירת התוכן שדרסנו וכתיבת התוכן הזה לתחילת הפעולה כל פעם שנרצה לקרוא לפעולה המקורית:



נוכל לבצע Inter-component Communication בעזרת SSDT Hooks בעזרת

- בהרבה זמן שהוא לא החלק האחר של הנוזקה ותהיה התנהגות לא צפויה של הפעולה, זה לא יהיה בהרבה זמן שהוא לא החלק האחר של הנוזקה ותהיה התנהגות לא צפויה של הפעולה, זה לא יהיה משהו שיגרום למערכת לחשוב שמשהו לא בסדר קורה. זאת הגישה הכי נפוצה ב-Game Cheats והמטרות בדרך כלל יהיו הפעולות NtAddAtom()... כגון ()NtAddAtom התהליך הוא בעצם "לגיטימי" ומקבל תמיכה מהמערכת שנותנת לנו את השלד לתקשורת.
- 2) לבצע הוק לפעולה מסוימת ולשמור את הפעולה המקורית, במקרה ומגיעה בקשה שאנחנו לא יכולים לסווג כבקשה מחלק הנוזקה שלנו שרץ ב-usermode אנחנו נקרא לפעולה המקורית ונצא מהפעולה. ככה נוכל לוודא שכל הקריאות שאנחנו מטפלים בהם בצורה לא צפויה יהיו רק הקריאות מהחלק האחר של הנוזקה שלנו. נוכל לעשות את זה בעזרת סיפוק פרמטר שבהכרח לא יכול להיות נכון מהתהליך הרגיל שקורא לפעולה, או לספק ערך magic מסוים שיהפוך את הזיהוי של הקריאה מהתהליך לקלה יותר.
- 3) לבצע trampoline hook להקצות בזכרון מערכת מקום ל-trampoline hook להקצות בזכרון מערכת מקום לפעולה שהוא עושה יהיה לקרוא לפעולה שאנחנו רוצים להריץ במקום הפעולה המקורית, לעשות SSDT Hook עם הכתובת של אותו



אזור זכרון. היעילות שקיימת בצורה זו היא שה-Hook יהיה "פחות חשוד" כי לכאורה הוא פשוט מצביע לאיזור אקראי בזכרון, הרי ה-opcode של פקודת pmg פשוטה הוא כמה בתים, וזכרון רנדומלי שהיה מאוחסן פעם באותו איזור זכרון יכל להיות הסיבה שבאותו מקום יש את התוכן הספציפי הזה. בניגוד ל-SSDT Hook קלאסי שניתן לראות בו הצבעה ישירה לזכרון שנראה כמו תוכנית קוד שלמה עם היגיון מאחוריה. ובניגוד ל-SSDT Inline Hook שבו נהיה חייבים לשנות את התוכן של ה- service עצמו.

בנוסף לכך לאחר ביצוע ה-Hook נוכל להשתמש במצביע לפעולה המקורית בצורה טבעית ורגילה כדי לקרוא לפעולה שעשינו לה הוק (זכרו - לא שינינו את תוכן הפעולה המקורית ויש לנו עדיין את המצביע אליה בזכרון המערכת) ואפילו כמו שהרבה תוכנות לצ'יטים\נוזקות עושות ניתן גם לשים את ה-payload הקצר בתוך הזכרון של הקרנל עצמו (יש לנו יכולות read-only write בתור driver ואם נמצא code cave של הקרנל שהוא איזור זכרון ריק ולא משומש, נוכל לכתוב את ה-code cave לשם ולהטעות את מי שינסה להגן נגדנו עוד יותר).

לצורך הדגמת הקונספט ניתן לראות את תוכנת למשחים שעליה דיברתי כבר במאמרים הקודמים, התוכנה נועדה להטעין unsigned driver לזכרון מערכת כך שאותו driver יוכל לרוץ בקונטקסט ריצה של unsigned driver בתמונה זו ניתן לראות השיטה שבה kdmapper משתמש להרצת קוד קרנלי - ביצוע kernel mode במקרה זה לפעולה MtAddAtom כדי שבמקום הפעולה המקורית תרוץ פעולה אחרת שיכולה hook להיות מבוססת על כל כתובת קרנלית, כולל הכתובות של הפעולות של ה-driver שלנו. בצורה זו נוכל לקרוא לפעולה של ה-driver שתהיה מוכנה לבצע את הבקשה שלנו וכך נוכל ליצור תקשורת בין 2 הצדדים:



```
std::cout << "[-] Failed to get export gdi32full.NtGdiDdDDIReclaimAllocations2 /
win32u.NtGdiGetCOPPCompatibleOPMInformation" << std::endl;</pre>
        uint64_t kernel_function_ptr = 0;
        uint8 t kernel_function_jmp[] = { 0x48, 0xb8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xff, 0xe0 };
    uint64_t kernel_original_function_address = 0;
        uint8_t kernel_original_function_jmp[sizeof(kernel_function_jmp)];
        if (NtGdiDdDDIReclaimAllocations2)
             if (!GetNtGdiDdDDIReclaimAllocations2KernelInfo(device_handle, &kernel_function_ptr,
&kernel_original_function_address))
             if (!WriteToReadOnlyMemory(device_handle, kernel_function_ptr,
&kernel_function_address, sizeof(kernel_function_address)))
             if (!GetNtGdiGetCOPPCompatibleOPMInformationInfo(device_handle, &kernel_function_ptr,
kernel_original_function_jmp))
             memcpy(kernel_function_jmp + 2, &kernel_function_address,
 sizeof(kernel_function_address));
             if (!WriteToReadOnlyMemory(device_handle, kernel_function_ptr, kernel_function_jmp,
 sizeof(kernel_function_jmp)))
           constexpr (!call_void)
             using FunctionFn = T(__stdcall*)(A...);
                  auto Function =
                                                    t<FunctionFn>(NtGdiDdDDIReclaimAllocations2 ?
NtGdiDdDDIReclaimAllocations2 : NtGdiGetCOPPCompatibleOPMInformation);
             *out_result = Function(arguments...);
```

[https://github.com/Dark7oveRR/kdmapper/blob/master/kdmapper/intel_driver.hpp_

אז מה נוכל לעשות עבור הגנה נגד צורת תקשורת כזו? נצטרך לחפור עמוק יותר במערכת כדי לבצע הגנה נגד שיטה זו, אבל זה בוודאות אפשרי ואפילו משהו קיים בהרבה antivirus-ים קיימים ופתרונות אבטחה כמו patchguard. דבר אחד שנוכל לעשות יהיה לשמור את התוכן המקורי בעליית המערכת של ה-psystem services כדי לוודא שבהמשך ריצת המערכת התוכן לא ישתנה (כי הוא לא אמור להשתנות), בצורה זו נוכל גם לכתוב פשוט את התוכן המקורי והאמיתי שאמור להיות קיים במערכת על גבי התוכן שלא היה קיים שם בהתחלה. דרך אחרת שנוכל להגן נגד זה היא לשמור hash של אותו איזור זכרון, וכך אם משהו קטן משתנה באותו איזור זכרון שלא אמור להשתנות נוכל לזהות את זה, הבעייה



המרכזית בשיטה זו היא שלא נוכל להחזיר את המערכת לקדמותה ללא הקרסת המערכת בכוונה וגרימה ל-reboot.

intercomponent ו-SSDT Inline Hooks עבור SSDT Hooks למי שרוצה ללמוד עוד על שימוש ב-SSDT Hooks ו-SSDT Inline Hooks שמסביר על communication הוספתי בסוף המאמר קישור לסדרת סרטונים של היוצר null בסיסי מאוד למשחקים. זאת הסדרה המקורית שבה השתמשתי כדי להבין יותר צירת kernel cheat בסיסי מאוד למשחקים זאת הסדרה המקורית שבה השתמשתי בפיתוח קרנלי במערכות Windows ואני ממליץ לכל מי שגם רוצה להכנס לתחום.

וRP hook תקשורת מבוססת

בחלק זה לא אחדש הרבה מהסיבה שהוא כמעט זהה לחלוטין לכל מה שציינתי ב-SSDT Hooks. הסיבה לזה היא ששני מבני הנתונים משרתים את אותה המטרה - לאחסן טבלאת פעולות dispatch שיקראו לזה היא ששני מבני הנתונים משרתים את אותה המטרה - לאחסן טבלאת פעולות וב-SSDT function table זאת שליחת ברגע שמתבצע תנאי מסוים (ב-SSDT שליחת וב-IRP major function table לאותו ה-driver). ניתן לראות את התהליך של PROK כתהליך יותר מתוחכם כי הוא כולל יותר שלבים מ-SSDT Hook:

driver על איזה driver אנחנו רוצים לבצע את ה-Hook, כמו תמיד עדיף לבצע את ה-Hook על Hook שלא משתמשים בו הרבה או בכלל. דוגמא ל-driver שיכול להתאים למקרה הזה הם סדרת ה-dump drivers סדרה זו אחראית לבצע logging לכל המערכת עבור מקרים שבהם חלק מסוים או אפילו כל המערכת קורסים. כל driver מסדרה זו אחראי ל-Log של אירועים מסוג אחר והם כולם או אפילו כל המערכת קורסים. כל filesystem. מסיבה זו תמיד יהיה driver ים כאלו כדי שנוכל להשתמש בהם כמטרה, אין להם מטרה אחרת ואין גם שום סיבה שיבדקו את התוכן שעובר דרך אותם driver ים ולכן נוכל להשתמש בהם.

You may or may not have spotted 3 drivers in your Windows system that start with the prefix "dump_". These virtual drivers are special and are often referred to as ghost drivers. These ghost drivers are used to have a valid and noncorrupted image when a crash happens. When a crash occurs some drivers that need to save data to the disk may be the drivers that caused the crash, therefore we have a replica of those drivers with the dump_ prefix with the original driver being without the prefix. If we want to save important data to the disk before a crash the ghost drivers can be activated and used. The ghost drivers are monitored and managed by the crashdmp.sys driver and in that driver are some interesting information that I will take up later. In reality, the ghost driver is rarely used but could be abused and modified to anyone's liking.

(2) לבחור על איזה major function נרצה לבצע את ה-Hook. כפי שציינתי במאמרים הקודמים כל פעולה שior function מייצגת סוג אחר של פעולה שה-driver צריך לממש, לדוגמא major function table. מייצגת סוג אחר של פעולה שהופעל ב-handle (שליחת Hoctl (שליחת bevice control) או מעולה שתופעל ב-dump של אותו driver. אין סיבה ש-driver כמו "dump" ישתמש ב-פעולה שתופעל ב-device control ולכן נוכל לעשות הוק לאותה פעולה, אך גם נוכל לבצע הוק לפעולות ה-ReadFile/WriteFile ולהפעיל את הפעולות שרץ ב-uncad בהתאמה מהתהליך שרץ ב-wickling כדי לקרוא לאותן פעולות.



SSDT Hook עצמו. גם תהליך זה מעט יותר מסובך מביצוע hooking. ב-SSDT Hook ביצוע תהליך ה-hooking עם symbol שהקרנל מייצא לכל תוכנה קרנלית שרוצה לעשות בו SSDT table שהענו את בסיס ה-SSDT table שהקרנל מייצא לכל תוכנה קרנלית שרוצה לעשות בו RP major function table שימוש, בעוד שאת ה-ORIVER_OBJECT צטרך להשיג מה-ObReferenceObjectByName

(4) הקריאה לפעולה שלה ביצענו את ה-Hook. עיקרון השימוש ב-system services כתהליך מ-uvermode יותר פשוט - קריאה ל-Win32API המתאים שמסופק מ-ntdll.dll והפעולה תבצע את כל שמסופק מ-lap וותר פשוט - קריאה ל-Win32API נצטרך להשיג קודם כל מה שצריך ותעביר את הפרמטרים. כדי להשתמש בפעולה המצוינת ב-IRP נצטרך להשיג קודם כל driver עבור אותו driver בעזרת פעולה כמו CreateFileA ובעזרת ה-symbolic link של symbolic link של הנדסה לאחור כדי למצוא את ה-symbolic link של actron לאחור כדי למצוא את ה-dump driver של driver רשמי כמו סדרת ה-dump drivers בהמשך של הדוגמא שנתתי. אם יהיה לנו מזל ה-link יהיה מצוין כבר בפעולת הכניסה ל-driver מו בתמונה המצורפת:

```
struct _UNICODE_STRING SymbolicLinkName; // [rsp+50h] [rbp-18h] BYREF
PDEVICE_OBJECT DeviceObject; // [rsp+80h] [rbp+18h] BYREF

DeviceObject = 0i64;
RtlInitUnicodeString(&DestinationString, L"\\Device\\PdFwKrnl");
RtlInitUnicodeString(&SymbolicLinkName, L"\\DosDevices\\PdFwKrnl");
qword_140003010 = 0i64;
result = IoCreateDevice(DriverObject, 0, &DestinationString, 0x8000u, 0, 1u, &DeviceObject);
if (!result) {
    DriverObject->DriverUnload = (PDRIVER_UNLOAD)sub_140001490;
    DriverObject->MajorFunction[0] = (PDRIVER_DISPATCH)&sub_140001460;
    DriverObject->MajorFunction[14] = (PDRIVER_DISPATCH)DeviceControlIoctHandler;
    DriverObject->MajorFunction[2] = (PDRIVER_DISPATCH)&sub_140001460;
    result = IoCreateSymbolicLink(&SymbolicLinkName, &DestinationString);
```

לאחר השגת handle ל-driver נשתמש ב-Win32API המתאימים כדי להפעיל על ה-driver אז driver את הפעולה שלה עשינו הוק, לדוגמא אם ביצענו הוק לפעולה IRP_MJ_READ של ה-IRP_MJ_READ של ה-MRP_MJ_READ של ה-ReadFile ולספק איזה פרמטרים שנרצה. driver ולהשתמש בפעולה dispatch (מקבל את ה-device object ואת ה-IRP המייצג את ה-IOCTL) אך בגלל שאנחנו שולטים על הפעולה נוכל לספק אילו פרמטרים שנרצה שבסופו של דבר יופיעו ב-IRP.

אז כפי שציינתי גם ממבט הגנתי וגם ממבט התקפי אין ממש הבדל בין שימוש ב-SSDT ובין שימוש ב-SSDT ובין שימוש ב-Inter-component communication עבור major function table, את שניהם אפשר לעצור, למנוע ולתקן log בעזרת log התחלתי של המידע בטבלאות, ובתוך כל פעולה עוד בעליית המערכת ולוודא שהתוכן נשאר SSDT Hook המיבר (כמובן גם ב-SSDT Hook) אפשר לבצע את כל השיטות הנוספות שציינתי ל-SSDT Hook (crampoline hook/inline hook).



ניתן לראות דוגמא להגנה שצירפתי בסוף המאמר בשם ProtectionSolution. את הפרויקט הזה אני יצרתי כמוצר נלווה לפרויקט ה-trootkit שלי למערכות Windows והפרויקט מגן בצורות שתיארתי ובצורות נוספות על כל מבני הנתונים הקריטיים של המערכת, על פעולות חשובות שתוקף יכול לעשות בהם שימוש לרעה ועל כל התוכנות הקרנליות שרצות במערכת. בסוף המאמר גם אקשר גם סרטון שמראה את השימוש בשני החלקים שציינתי לפרויקט שהעלתי לצפייה ב-youtube.

מתוכנן מראש Process Injection תקשורת המבוססת על

קונספט ה-APC הוא משהו שדיברתי עליו במאמרים הקודמים - דרך לרוץ תחת קונטקסט ריצה של תהליך מסוים לפי הצורך. בצורה זו כדי להשיג גישה לכל הזכרון של התהליך ולמידע שקיים אצלו נוכל להשתמש באחד מה-WinAPI functions שנותנות לנו אפשרות להוסיף APC עבור אותו תהליך.

אם נרצה לבצע את התקשורת לגמרי ללא העברת מידע בצורה אחרת בין החלקים, נצטרך לבצע מספר תהליכים:

- 1) השגת ה-Process ID של התהליך הקיים ב-usermode שאיתו אנחנו רוצים לתקשר. נוכל להשיג את image באזרת השם של ה-brocess ID של התהליך (שאותו מן הסתם נדע) בשימוש באחד מה- APIs במעבר ידני ברשימת ה-EPROCESS וחיפוש עבור תהליך עם אותו השם.
- 2) קביעת פרוטוקול שמירת נתונים ששני הצדדים מודעים אליו. נוכל לבצע את זה בכל מיני דרכים אבל בגלל שאנחנו רוצים אפס אינטרקציה בין החלקים כדי לא לחשוף את עצמנו על ידי פעילות מיותרת, נצטרך למצוא דרך בה ה-Driver יוכל לסרוק את הזכרון של התהליך כדי למצוא את הפרמטרים והנתונים הרלוונטיים לתקשורת.


דרך מסוימת שבה אפשר לעשות את זה היא ליצור structure עבור כל הנתונים ובתחילתו לשים string "Hello Driver, My Parameters are here after this מיוחד, ארוך וידוע מראש (לדוגמא: string '' driver יוכל לסרוק את הזכרון ולמצוא את המידע המיוחד הזה שסביר מאוד structure). בצורה זו ה-structure עבור כל שלא יופיע במקום אחר בזכרון, ומכאן נוכל להתקדם להכנסת פרמטרים באותו ה-structure עבור כל פעולה שנרצה שה-driver יעשה ואפילו נוכל ליצור שדה ב-structure שאומר אם יש פעולה שנרצה לבצע.

(3) בהמשך של הדוגמא שהבאתי ה-driver יעבור בלולאה אין סופית על הזכרון עד שימצא את ה-structure גיבע את הפעולה אם צריך לבצע משהו ויחזור לחפש עבור עוד בקשה. בצורה זו נוכל structure ולשנות כל פעם את השדות לפי הפעולה שצריך לבצע (ביצוע הפעולות כמו בדרכי התקשורת האחרות הוא סינכרוני, אז לא תהיה בעייה) או ליצור instances נוספים עבור כל בקשה וכך ה-driver ימשיך לבדוק וימצא את ה-structures השונים בזכרון.



יראה כך: Process Injection- יראה כך

Process "MyProcess.exe", PID = 43435





No Starch Press מאת Rootkits And Bootkits arch Press דוגמאות פרקטיות

בחלק זה אעבור על דוגמאות לנוזקות קרנליות שעשו שימוש באחת או יותר מהטכניקות שציינתי לפני כן בחלק זה אעבור על דוגמאות לנוזקות קרנליות ואראה איך מימושים אלו יכולים לעזור להשיג את במאמר, אתאר את צורת השימוש באותן טכניקות ואראה איך מימושים אלו יכולים לעזור להשיג את inter-component communication מוחבא משאר המערכת.

את הדוגמאות לנוזקות לקחתי מהספר Rootkits And Bootkits בסדר "כרונולוגי" לפי תאריך הופעת הנוזקה לראשונה והתחכום bootkits ושל rootkits בסדר "כרונולוגי" לפי תאריך הופעת הנוזקה לראשונה והתחכום של הנוזקה עצמה ביחס לאחרות של אותה תקופה.

TDL3

TDL או TDSS היא משפחת נוזקות שנחשבו למתוחכמות ומפותחות מאוד לזמן הופעתם לראשונה. כפי שניתן להבין מהשם TDL3 היא הגרסה השלישית של הנוזקה, וכמו כל האחרות הנוזקה הזו מתבססת על שינוי זרימת הנתונים במערכת ושליטה על הפעולות הרצות ברמה הכי נמוכה של מערכת ההפעלה כדי.

זאת, כמובן, על מנת:

- 1) לקבל יותר שליטה על המערכת
- 2) למנוע מיותר פתרונות אבטחה לאתר את הנוזקה. ככל שהשכבה יותר "גבוהה" ומוכרת במערכת הפעלה יהיו יותר פתרונות אבטחה שינסו לוודא שאין באותה שכבה נוזקות ופרצות אבטחה.

הדוגמא שבה אתרכז מתוך נוזקת TDL3 היא הדרך של הנוזקה להחביא קבצים ותיקיות במערכת הקבצים בעזרת IRP hook שעבר שינוי מהדוגמא הקלאסית עבור המטרה. השיטה שכותבי הנוזקה מימשו היא ביצוע הוק לכל ה-driver stack של כונני האחסון ברמה הכי נמוכה של ה-Miniport Driver.

נראה כך: Windows עבור כונן אחסון במערכת driver stack-ה

- בפורמט ידוע מראש כך storage device- נועדו לממש אחסון של המידע בתוך filesystem drivers פורמט ידוע מראש כך שיהיה ניתן להבין מה המידע שמאוחסן אומר.
- drivers- ומשאר הfilesystem drivers נועדו לתרגם את הקלט שעובר מה Storage class drivers מעליהם לקלט שה-storage port drivers יבינו.
- host-specific storage drivers מאפשרים תקשורת בין ה-Storage port drivers לבין ה-Storage port drivers פאפשרים תקשורת הכרחית עם specific storage drivers, כלומר לספק למפתחי ה-specific storage drivers החומרה ולבצע את המניפולציות הדרושות.



תהליך ה-hooking מתחיל מניסיון להשיג handle ל-miniport driver שבו מתבצעים כמה שלבים:

- (storage Input/Output שאחראי לטפל בפעולה הרלוונטית (במקרה זה drivers שאחראי לטפל בפעולה הרלוונטית (במקרה זה driver שאריך אחראי לטפל בפעולה בען ל-DEVICE_OBJECT הבא בתור. כל פעם שיש NextDevice שצריך לפי הערך stack- יבוצע שימוש בפעולה שרוסיף ל-bAttachDeviceToDeviceStack שחרון ב-stack הה-מבער מפעולה storage port driver שמתאים ל-stack האחרון ב-stack ההרון ב-stack לתקוף.

כבר פה ניתן לראות את הכוונה בהתקפה של השכבות הכי נמוכות במערכת ההפעלה - כדי לתקוף את מערכת האחסון אנחנו הולכים ל-drivers הכי נמוכים במערכת שניתן להשפיע עליהם.

Syntax

```
Copy
typedef struct _DEVICE_OBJECT {
  CSHORT
                          Size;
 USHORT
 LONG
                          ReferenceCount;
  struct _DRIVER_OBJECT
                           *DriverObject;
 struct DEVICE OBJECT *NextDevice;
 struct _DEVICE_OBJECT *AttachedDevice;
  ruct _in.

IO_TIMER

LONG Characteris.

volatile PVPB Vpb;

volid DeviceExtension;

DeviceType;

StackSize;
                   Timer;
                           *CurrentIrp;
  struct IRP
  PIO_TIMER
 UL ONG
  ULONG
  PVOID
 DEVICE_TYPE
  CCHAR
 union {
   LIST_ENTRY ListEntry;
   WAIT_CONTEXT_BLOCK Wcb;
  } Queue;
                   AlignmentRequ
DeviceQueue;
Dpc
  ULONG
                          AlignmentRequirement;
  KDEVICE_QUEUE
  KDPC
  ULONG
                           ActiveThreadCount;
  PSECURITY_DESCRIPTOR SecurityDescriptor;
                         DeviceLock:
  KEVENT
  USHORT
                           SectorSize;
 USHORT
                           Spare1;
  struct _DEVOBJ_EXTENSION *DeviceObjectExtension;
  PVOID
                           Reserved;
} DEVICE_OBJECT, *PDEVICE_OBJECT;
```

3) אחרי שהגענו לסוף ה-stack ולפי התיאור של DEVICE_OBJECT שניתן לראות למעלה, קל מאוד להגיע ל-DRIVER_OBJECT של ה-storage port driver של מאוד להצא בתוכו.

תהליך ה-hooking ממשיך ביצירת DRIVER_OBJECT זדוני וחדש לגמרי בזכרון מערכת, שאליו אנחנו נכניס storage - את המצביעים לפעולות המתאימות שנממש אצלינו ב-device object. את המצביע לפעולות המתאימות שנממש אצלינו ב-driver הזדוני וכך בעצם ביצענו hooking לכל פעילות האחסון booking נשנה למצביע של ה-driver object




שמתרחשת במערכת. את כל הפעולות שה-Driver לא רוצה\צריך לממש כותבי הנוזקה מילאו בכתובות של הפעולות המקוריות ב-IRP major function table, ואת אלו שרצו לשלוט בהם שינו לפי הצורך.

במקרה זה כותבי הנוזקה השתמשו בטכניקה זו כדי לממש Hidden Filesystem שנמצא בסוף ה-Disk שלה האחסון ומתרחב אחורה, בזמן שמערכת ההפעלה נמצאת מתחילת הדיסק ומתרחבת קדימה. הנוזקה מממשת filesystem משל עצמה כדי לאחסן את קבצי הנוזקה שנמצאים מחוץ לשליטה של מערכת ההפעלה הרגילה שתלויה ב-storage port driver לטפל בתקשורת כמו שצריך. בצורה זו כותבי הנוזקה יצרו מערכת קבצים מוצפנת ומוחבאת משאר משתמשי המערכת שרק חלקי הנוזקה יוכלו לקבל גישה אליה.

ניתן לאמץ את הגישה הזו גם בנושא שלנו, הקונספט של hook בשכבה הכי נמוכה של מערכת ההפעלה בנושא מסוים בה מערכת ההפעלה מתעסקת יוכל לעזור לנו להחביא את עצמנו הרבה יותר טוב ולהקשות בהרבה על חוקרי אבטחה ופתרונות אבטחה שמנסים לזהות תוקף כמונו.

גם לנוזקה הזו יש כמה בעיות, כמו העובדה שכדי לספק גישה לשאר תוכנות ה-usermode עבור מערכת מערכת מרeateFile/ReadFile/WriteFile ומספק הקבצים המוחבאת, ה-driver מממש פעולות custom-made עבור symbolic link (ל-symbolic link יש שם usermode דרך usermode שמקושר אליו symbolic link אותם לתוכנות ה-hexstring דרך hexstring שמוביל אותנו ל-driver object שמוביל אותנו ל-device object של ה-driver הנוזקתי).

זאת שיטה שאומצה על ידי נוזקות רבות אחרי TDL3 בגלל המורכבות בזיהוי שלה והשליטה החזקה שלה על מערכת הקבצים, ובנוסף לזה יהיה אפשר להשתמש ברעיון דומה כדי לשלוט על קונספטים אחרים הממומשים במערכת הקבצים:






Festi

במאמר הזה דיברתי על שימוש ב-Usermode/Kernelmode Sockets עבור תקשורת בין חלקי הנוזקה בצורה מקומית על המחשב המותקף, אבל האם אפשר לבצע תקשורת כזו בצורה מרוחקת בצורה בצורה All-Kernel Rootkit שלהם.

בפועל כל חלקי הנוזקה מבוססים על קוד קרנלי שמיובא על ידי הנוזקה המקורית שמותקנת על המערכת בפועל כל חלקי הנוזקה מבוססים על קוד קרנלי שמיובא על ידי הנוזקה המקורית שמותקנת על המערכת המותקפת. C&C שדרכו ניתן לתוקף להזרים ולהתקין plug-ins על המערכת המותקפה פועני קוד קרנלי המיועדים למטרה מסוימת, כגון Plug-ins הם קטעי קוד קרנלי המיועדים למטרה מחרת. בחלק זה לא אנתח את כל הנוזקה כי למען זה אחרת שתוקף ירצה לממש בעת התקפת מערכת אחרת. בחלק זה לא אנתח את כל הנוזקה כי למען זה ניתן להקצות מאמר שלם, אך יש כמה עקרונות בסיס מעניינים בנוגע לנוזקת ה-festi:

- 1) ארכיטקטורת נוזקה המבוססת לגמרי על חלקים קרנליים, זה מראה על יכולות הפיתוח המעולות של כותבי הנוזקה כי זה דבר שלא רואים הרבה בנוזקות כאלו בגלל הסיבוכיות הרבה
- 2) ארכיטקטורת נוזקה המבוססת על תכנות מונחה עצמים. למרות הכתיבה של קוד המותאם לרוץ בkernelmode כותבי הנוזקה לקחו גישה שונה של תכנות מונחה עצמים עבור פיתוח כל חלקי הנוזקה:
 - אחראי להקצות\לשחרר זכרון לכל משאב שמשתמשים בו בנוזקה (Memory Manager •
- אחראים לתקשורת האינטרנטית עצמה עם התוקף המרוחק בצורה מעניינת: Network Sockets מאוד שאותה אסקור לעומק בהמשך המאמר.
- ר C&C Protocol Parser פאראי להבין את ההודעות הנשלחות לנוזקה משרת ה-C&C ולבצע את הפעולות כראוי.
- Plug-in Manager: כשמו, אחראי לנהל את כל ה-Plug-ins שהובאו לתוך המערכת המותקפת: ולוודא שהם פועלים כראוי.

ניתן לראות את ארכיטקטורה זו ואת הקשרים בין כל חלק מרכזי בתמונה הבאה:



[https://web-assets.esetstatic.com/wls/200x/king-of-spam-festi-botnet-analysis.pdf | [aqin:



בהמשך לנושא המרכזי של המאמר אני אכנס דווקא לדרך בה נעשתה התקשורת האינטרנטית בין ה-driver של הנוזקה שהותקן על המערכת המותקפת לבין שרת ה-C&C. כפי שהראתי כבר המימוש של sockets ב-sockets לא שונה מב-usermode ובאמת במקרה זה לא יהיה צורך לשנות אפילו את ה-driver שמחכה לחיבורים.

בדיוק כמו ה-Driver Stack שקיים עבור Storage Devices, קיים גם Driver Stack שכולל מספר בדיוק כמו ה-Driver Stack שקיים עבור אחראיים לשליחת המידע על גבי הרשת, הרכבת המידע הנשלח בפורמט שהצד השני יבין ומנגד תרגום המידע שנשלח למידע פרקטי שאפשר להבין. בדרך כלל, criver-ים ישתמשו בממשק הקיים שפותח ע"י מפתחי Windows כדי לתקשר על גבי האינטרנט, מה שיכול להביא להרבה מוקדי זיהוי אפשריים.

מפתחי festi החליטו לעשות שימוש ישיר ב-drivers האחראיים לתקשורת ולא לעבור דרך כל השרשרת של הesti מפתחי drivers בור תקשורת אינטרנטית שכולל:


- Driver (1 עבור תקשורת לפי פרוטוקול התקשורת המסוים (<u>Device\\Tcp</u>) עבור תקשורת בפרוטוקול (1 ו-<u>Device\\Udp</u>). נמצאים בתחתית ה-stack ואחראיים TCP לתקשורת האמיתית בין מכשירים
- כדי לנתר את IoAttachDeviceToDeviceStack ים נוספים שמשתמשים בפעולות כמו-Driver (2 התקשורת האינטרנטית שעוברת דרך המחשב.

החליטו ללכת ישר ל-lowest level driver שציינתי ולנסות ליצור לו windows עבור תקשורת עם אותו במערכת לכת ישר ל-ZwCreateFile(), הבעייה - (Jwindows היא אחת מהפעולות הכי מנותרות במערכת ZwCreateFile(). בנוסף מרועיה לאותם driver-ים יסמנו שאותו תהליך רצה לבצע תקשורת אינטרנטית (חזרנו להתחלה). בנוסף handle לאותם IRP_MJ_CREATE עם major function code של handle למשאב במערכת).

גם על זה כותבי הנוזקה חשבו ולכן הם מימשו פעולת ()ZwCreateFile משלהם וקראו לה במקום הפעולה driver stack- המקורית. ההבדל היחיד? ()ZwCreateFile ממקורי שלח את ה-IRP של הבקשה דרך כל ה-IRP ישירות אל עבור תקשורת TCP/UDP בהתאמה, בזמן שהמימוש המיוחד של הנוזקה שלח את ה-IRP ישירות אל \Device\\Tcp



כפי שניתן לראות התמונה הבאה, בצורה זו הנוזקה מדלגת על כל ה-attached devices שיכולים לנתר את ZwCreateFile() - היצירה של ה-handle. בנוסף לכך היא מדלגת על כל ה-drivers שמנתרים את הקריאות ל בכך שהיא לא קוראת לאותה פעולה:



[https://web-assets.esetstatic.com/wls/200x/king-of-spam-festi-botnet-analysis.pdf [מקור:

אז איך התהליך קרה?

- 1) כפי שתיארתי בנוזקה TDL3, גם פה יש root device שממנו והלאה ב-device stack נמצאים כל ה-stack. אם פה שקשורים לאותה בקשה, במקרה זה תקשורת עם ה-tcpip.sys שקשורים לאותה בקשה, במקרה זה ה-tcpip.sys בשם הקובץ שלו.
- בשם Undocumented API- בעזרת ה-tcpip,sys של DRIVER_OBJECT משיג את ה-ObRefrenceObjectByName. משיג את ה-ObRefrenceObjectByName. הפעולה הזו עוברת על כל האובייקטים הקיימים במערכת מסוג מסוים מדערכת מחזירה את ה-structure שמייצג את האובייקט עם השם המתאים לשם שסופק לפעולה
- בעזרת ה-DRIVER_OBJECT של tcpip.sys נוכל לקבל גישה לכל שרשרת ה-DRIVER_OBJECT (3 בעזרת ה-TDL3) של tcpip.sys של tcp.ip של tcp.ip של devices שנמצא ב-TDL3 של tcp.ip של tcp.ip של tcp.ip של tcp.ip של tcp.ip של tcp.ip



הרשימה כדי למצוא את ה-DEVICE_OBJECT של DEVICE_OBJECT עבור תקשורת בפרוטוקול TCP ו- \\Device\\Tcp \\Upp \\Device\\Udp

1RP_MJ_CREATE של IRP המתאימים, הנוזקה יכולה לשלוח DEVICE_OBJECTs המתאימים, הנוזקה יכולה לשלוח של DEVICE_OBJECT. שלהם ללא מעבר דרך שאר ה-driver stack-ב devices

אז האם יש דרך לזהות שליחת הודעות על גבי האינטרנט בשיטה זו? כן, ברמה מסוימת:

- undocumented למרות שזה קשה ומלא ב-"עבודה שחורה", אפשר למצוא את הכתובות של כל ה-hook hook שכותבי הנוזקה השתמשו בהם בעזרת שיטות כמו pattern scanning, לבצע איזשהו functions (כנראה inline hook כלשהו) ולאתר את כל הקריאות, למרות שגם הניתור הזה לא יצביע על משהו חשוד במערכת.
- (2) הדרך המועדפת שתהיה זה לרדת לשכבה נמוכה יותר מ-festi, הרי ניתן לראות שככל שהשכבה יותר נמוכה היא יותר "חזקה" ויותר קשה להגביל אותה משכבות אחרות במערכת. במקרה זה נוכל לכתוב network traffic filter drivers בפורמט כמו NDIS שנותן לנו template לכתוב festi מגיע UDP של TCP שעד אליהם festi מגיע

סיכום

במאמר זה כיסיתי שיטות לתקשורת בין חלקים שונים של נוזקה הרצים בקונטקסטים שונים, או בעצם במאמר זה כיסיתי שיטות לתקשורת בין חלקי inter-component communication במאמר דרכים לממש conterium ניחתי את היתרונות ואת החסרונות והראתי דוגמאות לשימושים עבור כיסיתי את רוב הטכניקות הידועות, ניתחתי את היתרונות ואת החסרונות והראתי דוגמאות לשימושים עבור אותם טכניקות, בנוסף לדוגמאות של התקשורת הזו בנוזקות משמעותיות בהיסטוריה שגרמו לנזק רב. במאמר זה נתתי כלים וידע למפתחי low-level במערכות Windows, חוקרי אבטחה\מפתחי הגנות ואפילו ל-Game Hackers.

חשוב לזכור שבסופו של דבר הדרך הכי יעילה לבצע משהו כזה היא דרך שיטה שאף אחד אחד לא גילה או ידע עליה, וששיטות כאלה במימוש עבור נוזקה בימינו יזוהה על ידי תוכנת הגנה טובה עם ההגדרות הנכונות. יש עשרות דרכים לבצע מטרות שונות שתוקף ירצה לבצע בכל היבט של מערכת ההפעלה, בין היתר גם ב-Inter-component Communication, ולכן צריך לבחור את הדרך המתאימה לפי המקרה. כפי שניתן לראות בנוזקות שהראתי דרך התקשורת הייתה מניפולציה של דרכים שציינתי מוקדם יותר במאמר עם שינויים והתאמות כדי להפוך כל חלק בתקשורת לחשאי יותר.



על המחבר

בן 18, מהנדס תוכנה ב-Checkpoint Software. מתעניין מאוד בתחומי הפיתוח ומחקר בסביבת Checkpoint Software, מערכות הפעלה ואבטחת מידע. מעוניין מאוד לפתח את הידע שלי וללמוד עוד כדי להתפתח בתחום. בין הפרויקטים המרכזיים שלי עבדתי על rootkit למערכת ההפעלה Windows 10 כדי להחביא תהליכים, קבצים ותעבורת רשת, כמוכן שגם פיתחתי מערכת להגנה מנוזקות קרנליות כמו שלי ואחרות. בנוסף לכך פיתחתי וחקרתי דרייברים ומבני נתונים פנימיים רבים.

thttps://github.com/shaygitub : ניתן לראות את הפרויקטים האלו ואחרים בעמוד הגיטהאב שלי: shaygilat@gmail.com ניתן ליצור איתי קשר דרך האימייל שלי:

<u>https://www.linkedin.com/in/shay-gilat-67b727281</u> או דרך עמוד הלינקדאין שלי:

ביבליוגרפיה

מקור עם הרבה דוגמאות של דרכי תקשורת בו השתמשתי לאורך המאמר:

https://github.com/adspro15/km-um-communication

• פרויקט המראה דוגמא לתקשורת בעזרת IOCTL:

https://code.google.com/archive/p/ioctlfuzzer

• פרויקט שלי שמעבודה עליו למדתי את כל מה שהסברתי במאמר:

https://github.com/shaygitub/windows-rootkit

• ProtectionSolution שבו השתמשתי להראות הגנה נגד ProtectionSolution שבו השתמשתי

https://youtu.be/Hzb8JwXWe4U?si=_ugzg-ERs9scY9pD

:ProtectionSolution •

https://github.com/shaygitub/ProtectionSolution

:SSDT hook בעזרת intercomponent communication על null סרטון מהיוצר

https://youtu.be/KNGr4m99PTU?si=chmm-K-qloLns9OO

קישורים למאמרים הקודמים שלי שמספקים ידע חשוב בנושאי Windows Internals ויכולים לעזור להבין יותר טוב את תוכן המאמר הזה:

https://digitalwhisper.co.il/files/Zines/0xA2/DW162-2-OffensiveWinKernel.pdf

https://digitalwhisper.co.il/files/Zines/0xA3/DW163-1-BYOVD.pdf

https://digitalwhisper.co.il/files/Zines/0xA4/DW164-3-ReverseWinDrivers.pdf

https://digitalwhisper.co.il/files/Zines/0xA5/DW165-1-ReversingWindowsKernel-Part4.pdf