# TensorFlow2教程-張量

由命名可知·TensorFlow是一個定義和運算涉及張量的計算的框架。TensorFlow將張量表示為基底資料型別的n維陣列。

#### tf.Tensor具有以下屬性:

- 資料類型 (float32, int32, string等)
- 形狀

一個張量中的每個元素都是一樣的資料類型,且資料類型已知。形狀可能已知也可能部分已知。某 些情況下,只有執行圖時才知道張量的形狀。

#### 一些特殊的張量:

- tf.Variable
- tf.constant
- · tf.placeholder
- tf.SparseTensor

### 1 Rank

rank是tf.Tensor物件的尺寸的數量。類似於order,degree或 n 維。TensorFlow中的rank和資料中矩陣的秩不同。如下表所示,TensorFlow每個rank對應一個不同的數學實體。

秩	數學實體
0	標量(僅幅度)
1	向量(大小和方向)
2	矩陣 ( 數字表 )
3	3維張量(數字的立方)
ñ	n維張量

### 1.1 rank 0

rank0張量創建

```
In [2]: import tensorflow as tf
    mammal = tf.Variable('Hongmeng', tf.string)
    ignition = tf.Variable(360, tf.int16)
    floating = tf.Variable(3.141592653, tf.float64)
    its_complicated = tf.Variable(12.3 - 4.56j, tf.complex64)
```

注:在TensorFlow中,字串被視為單個物件,而不是字元序列。可能有標量字串,字串向量等。

#### 1.2 rank 1

要創建rank 1的tf.Tensor對象,一般傳遞清單作為初始值

```
In [3]: mystr = tf.Variable(["Hello"], tf.string)
  cool_numbers = tf.Variable([3.14159, 2.71828], tf.float32)
  first_primes = tf.Variable([2, 3, 5, 7, 11], tf.int32)
  its_very_complicated = tf.Variable([12.3 - 4.85j, 7.5 - 6.23j], tf.complex64)
```

#### 1.3 rank 2

rank 2包含行跟列

```
In [5]: mymat = tf.Variable([[7],[11]], tf.int16)
   myxor = tf.Variable([[False, True],[True, False]], tf.bool)
   linear_squares = tf.Variable([[4], [9], [16], [25]], tf.int32)
   squarish_squares = tf.Variable([ [4, 9], [16, 25] ], tf.int32)
   rank_of_squares = tf.rank(squarish_squares)
   mymatC = tf.Variable([[7],[11]], tf.int32)
```

### 1.4 高階張量

高階張量由n維陣列組成。例如,在影像處理期間,使用了許多等級4的張量,其尺寸對應於批中示例,圖像高度,圖像寬度和顏色通道。

```
In [6]: my_image = tf.zeros([10, 299, 299, 3])
```

### 1.5 獲取tf.Tensor對象的rank

要確定tf.Tensor物件的rank,可以調用tf.rank方法。例如,以下方法以程式設計方式確定

```
In [8]: r = tf.rank(my_image)
print(r)
```

tf.Tensor(4, shape=(), dtype=int32)

### 1.6 tf.Tensor切片

由於 tf.Tensor是n維陣列,因此要訪問其中的某個元素,需要指定n個索引。

對於等級0的張量(標量),不需要索引,因為它已經是一個數字。

對於秩為1的張量(向量),傳遞單個索引可訪問數位:

```
In [11]: my_scalar = first_primes[2]
```

對於2級或更高的張量,情況更加有趣。對於 tf.Tensor的rank為2的,傳遞兩個數字將按預期返回標量:

```
In [14]: my_scalar = mymat[1, 0]
```

但是, 傳遞單個數字將返回矩陣的子向量

```
In [15]: my_row_vector = mymat[1]
my_column_vector = mymat[:, 0]
```

## 2 形狀

張量的形狀是每個維度中元素的數量。TensorFlow在圖形構建過程中自動推斷形狀。這些推斷的形狀可能具有已知或未知的等級。如果rank是已知的,則每個維度的大小可能是已知的或未知的。

TensorFlow文檔使用三種符號約定來描述張量維數:rank,形狀和維數。下表顯示了它們之間的相互關係:

例子	維數	形狀	rank
0維張量。標量。	0維	0	0
形狀為[5]的一維張量。	一維	[D0]	1
形狀為[3・4]的二維張量。	2維	[D0 · D1]	2
形狀為[1、4、3]的3-D張量。	3維	[D0 · D1 · D2]	3
形狀為[D0·D1· Dn-1]的張量。	D維	[D0 · D1 · Dn-1]	ñ

## 2.1 獲取tf.Tensor對象的形狀

有兩種訪問形狀tf.Tensor的方法。在構建圖形時,詢問關於張量形狀的已知知識通常很有用。

- 1、可以通過讀取物件的shape屬性來獲取tf.Tensor。此方法返回一個TensorShape物件,這是表示部分指定的形狀的便捷方式(因為在構建圖形時,並非所有形狀都將是完全已知的)。
- 2、也有可能在運行時獲得一個代表某個張量的形狀的tf.Tensor。這是通過調用tf.shape 操作來完成的。這樣,可以通過構建依賴於輸入的動態形狀的其他張量來完成網路構建。

例如,下面是如何製作一個零向量,其大小與給定矩陣中的列數相同:

```
In [17]: zeros = tf.zeros(mymat.shape[1])
```

## 2.2 改變tf.Tensor的形狀

可以通過tf.reshape來改變張量的形狀,只需確保所有形狀的尺寸的乘積相同

```
In [18]: rank_three_tensor = tf.ones([3, 4, 5])
matrix = tf.reshape(rank_three_tensor, [6, 10])
matrixB = tf.reshape(matrix, [3, -1]) .
matrixAlt = tf.reshape(matrixB, [4, 3, -1])
```

## 3 資料類型

除維數外,張量還具有資料類型。

具有一個以上的資料類型是不可能的。但是,可以將任意資料結構序列化為strings並將其存儲在 tf.Tensors中。

可以使用tf.cast命令將tf.Tensors從一種資料類型轉換為另一種資料類型:

```
In [19]: float_tensor = tf.cast(tf.constant([1, 2, 3]), dtype=tf.float32)
```

要檢查tf.Tensor的資料類型,請使用Tensor.dtype屬性。

tf.Tensor從python物件創建時,可以選擇指定資料類型。如果不設置,TensorFlow會選擇一種可以 代表資料的資料類型。TensorFlow將Python整數轉換為tf.int32,並將python浮點數轉換為 tf.float32。而在將numpy轉換為陣列時使用的相同規則。

## 4 列印張量

出於調試目的,可能需要列印tf.Tensor的值。TensorFlow2中可以直接用print列印

```
In [21]: t = tf.add(3, 4)
print(t)
```

tf.Tensor(7, shape=(), dtype=int32)