客户接口协议v2.3

目录

第一章 发送接口.....2
1.1 请求地址.....2
1.2 参数说明.....2
1.3 返回值.....4
第二章 状态报告及上行.....4
2.1 请求地址.....4
2.2 参数说明.....5
2.3 返回值.....5

第一章 发送接口

1.1 请求地址

https://ip:port/SMSController/sendSms.do

1.2 参数说明

参数名称	含义	说明
auth_code	授权码， 由平台提供	
spid	企业代码， 由平台提供	
extport	扩展码，暂不支持	填“”；
smsid	客户短信任务编号	用于查询，确保唯一；可不填；
mobiles	目标手机号列表	用英文,隔开；
content	短信内容（签名+短信内容；例：【T3】您的验证码是874690）	URLEncoder. *encode*(content, "utf-8")；如果使用模板方式发送可不填；
sendtime	定时发送时间，暂不支持	填“”；
timestamp	时间戳，13位字符串，单位：毫秒	System.currentTimeMillis()
templateCode	模板编码	平台创建模板后生成模板编码，可不填； 若填写则视为使用模板方式发送，否则视为短信内容方式发送；
templateParam	{"f0": "您好", "f1": "666999"}	URLEncoder.*encode*(templateParam, "utf-8")；模板参数值，json格式字符串，模板中参数从前往后依次用f0~f9代替，例如模板中只有两个参数，则传值中用f0和f1表示参数值即可； 模板中没有参数时可不填；使用带参数的模板发送时必填。
sign	sign = SHA1(auth_code + spid + extport + smsid + mobiles + sendtime + URLEncoder.*encode*(content, "utf-8") + timestamp + auth_key + templateCode + URLEncoder.*encode*(templateParam, "utf-8"))	sign中content需要URLEncoder. *encode*(content, "utf-8")； sign中templateParam需要URLEncoder. *encode*(templateParam, "utf-8")；
msgfmt	消息类型	闪信为 24； 普通短信为 8（短信可不填）

参数提交示例：

get提交示例：

https://qxtapi.js118114.com:9003/SMSController/sendSms.do

auth_code=c115f0a1936a4545bec5adc54dd4834d524eb0b1&spid=111111&extport=&smsid=&mobiles=130XXXXXXX&content=2323123131231315B%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%91%985D&sendtime=&timestamp=1629683352031&sign=9d4245339306ab0585300dad08aa9ce397519c92

模板发送方式发送参数示例

https://qxtapi.js118114.com:9003/SMSController/sendSms.do

auth_code=d7c0deeef63435e18d5ab1d6c3e1fcab8f242&spid=111111&extport=&smsid=&mobiles=173xxxxxxxx&content=&sendtime=&timestamp=1749017784589&templateCode=334283342193822542689573194741&templateParam=%7B%22f0%22%3A%20%22%E6%82%A8%E5%A5%BD%22%2C%20%22f1%22%3A%20%22666999%22%7D&sign=71f5529b968a60d727ec6031e9db46

Post提交示例：

{

"auth_code" :"1195208f9b17d720069c64e690346fe3aa6fdef3",

"spid" :"111111",

"smsid" :"0001",

"mobiles" :"130XXXXXXXX",

"content" :"%E3%80%90%E7%81%AB%E4%BF%A1%E5%95%86%E8%B4%B8%E3%80%91%E7%9F%AD%E4%BF%A1%E9%AA%8C%E8%AF%81%E6%96%B0",

"sendtime" :"",

"timestamp" :"1628576902987",

"sign" :"fe814d1e42b2b18b639555cd4fc109ee9aa32dd4"

}

模板发送方式发送参数示例

{

"auth_code":"d7c0deeef63435e18d5ab1d6c3e1fcab8f242",

"spid": "111111",

"mobiles": "173xxxxxxxx,153xxxxxxxx",

"templateCode":"33428334219382254268957319 4741",

"templateParam":"%7B%22f0%22%3A%20%22%E6%82%A8%E5%A5%BD%22%2C%20%22f1%22%3A%20%22666999%22%7D",

"timestamp": "1749017784589",

"sign": "71f5529b968a60d727ec6031e9db46"

}

上述示例仅供参考。

C# URL转码需注意：

Java中URL编码所用的 URLEncoder.encode 产生的字符是大写且英文“（”和“）”是分别转成“%28”和 “%29”，“！”转成“%21”，“+”转成“%2B”,空格转成“+”

而C#中的HttpUtility.UrlEncode产生的字符是小写且部分英文符号并没有转码，所以两者生成的字符不一致，导致系统出错。

```
//对转码后的字符进行大写转换，不会把参数转换成大写（采用）
 public static string GetUpperEncode(string encodeUrl)
        {
            var result = new StringBuilder() ;
            int index = int.MinValue ;
            for (int i = 0 ; i < encodeUrl.Length ; i++)
            {
                string character = encodeUrl[i].ToString () ;
                if (character == "%")
                    index = i ;
                if (i - index == 1 || i - index == 2)
                    character = character.ToUpper() ;
                result.Append(character) ;
            }
            return result.ToString () ;
        }
```

1.3 返回值

{"code":1,"text":"success","smsid":"20180427114733690177 3+45224","phones":"18862976815,18862976816"}

说明：

Code 为 1 表示任务提交成功，其他值都是失败；

text 是本次处理描述；

smsid 为平台生成的本次任务编号；，

phones 为正常发送的号码，如号码不在此中，则是无效号码，不会发送，不会有状态报告；

提醒：Code 为 1 仅表示任务提交成功，不表示短信发送成功，如需短信发送回执情况，需客户按照本协议第二章开发回调地址。

第二章 状态报告及上行

2.1 请求地址

由合作客户提供，平台会将数据 post 过去。

如：*https://ip:port/xxxxxx*

2.2 参数说明

参数名称	含义	说明
code	字符串	-1 为上行短信，0 为短信发送成功，其他值为短信发送失败
result	字符串	code=-1 时，为上行短信内容，否者为 code 的文本解释
phone	字符串	手机号
usersmsid	字符串	客户自填短信任务编号 code=-1 时，为空
spid	字符串	平台给客户分配的企业码
destId	字符串	短信扩展码
smsid	字符串	本平台生成的短信标识， code = -1 为空

参数提交示例：

code = 0 状态报告

{"usersmsid":"12345678912345","phone":"18812345678","code":"0","result":"DELIVRD","spid":"000000","destId":"1103","smsid":"20190820094355619221+19290"}

code = -1 短信上行

{"usersmsid":"","phone":"18812345678","code":"-1","result":"%E6%94%B6%E5%88%B0","spid":"000000","destId":"1103","smsid":""}

2.3 返回值

合作客户收到数据后，直接写回一个字符转 SUCCESS