堡垒机防断连及便捷登录方法分享

一、堡垒机防断连脚本

1. 原理

使用Python包pyautogui模拟人工操作,防止堡垒机因超过10小时无操作而断开连接。

2. 使用方法

因Linux下安装pyautogui包所需依赖较多,因此推荐使用本地Python3运行,Windows下的Powershell或CMD均可。

2.1 安装Python3

按照网络方法安装即可,勾选"Add Python3.x to PATH"以便直接运行脚本。安装完后打开Powershell或CMD,输入python -h 验证是否安装成功。

2.2 安装pyautogui包

在Powershell或CMD命令行输入以下命令进行安装:

```
pip install pyautogui -i https://pypi.douban.com/simple
```

2.3 运行脚本

在脚本所在目录按Shfit+鼠标右键,选择"在此处打开Powershell窗口",直接运行脚本 python baolei_keeper.py。如果是第一次运行,按照提示获取SSH软件坐标,设置要保持的标签页数量及运行总时间、运行间隔。

```
PS D:\work\pipline\dna_pipeline\mytools> python .\baolei_keeper.py
首次运行,请根据以下提示进行操作:
```

请将鼠标放置在SSH软件图标上,然后按回车键。PS: 建议将软件图标固定在任务栏,后续无需再进行此操作。 你的SSH软件图标位置是Point(x=512, y=1048)

默认保持连接12个标签页,如果要重新设定此数目,请输入具体数值:

10 默认保持连接12个小时,如果要重新设定时间,请输入具体时间,格式参照18h或3d;

默认3小时进行一次模拟操作,如果要重新设定时间间隔,请输入具体时间,格式参照3h且不能超过10小时:

<u>2021-10-21 1</u>7:40:36

カスペン・・・・ SSH软件坐标(Point(x=512, y=1048)), 预计运行12h, 保持标签页10个, 运行间隔3.5h。

第一次运行完后,程序会把运行参数记录到脚本目录下的baolei_keeper.config文件,再次运行时无需重复设置。

```
loc_x \longrightarrow loc_y \longrightarrow tab_num \rightarrow total_time \longrightarrow interval_time
512\rightarrow1048\longrightarrow10\rightarrow12h\rightarrow3.5h
```


如果需要修改运行条件,可以带参数运行。如果SSH软件图标位置有变化,可以使用--first参数重新获取。


```
# 直接运行
python baolei_keeper.py
# 带参数运行
python baolei_keeper.py --loc 509,1048 --tabs 10 --time 3d --interval 5h
# 手动设置为第一次运行
python baolei_keeper.py --first
```

二、利用XShell登录脚本实现堡垒机便捷登录


1. 设置方法

点击XShell左上角的文件夹图标打开会话页面,右键点击要设置的会话,点击属性,





点击登录脚本,勾选"执行以下等待并发送规则",点击右侧添加按钮,添加如图规则即可。Opt,1代表屏幕出现Opt则自动输入1;password,xxx代表屏幕出现password则自动输入自己的密码。



也可以利用这种方法实现其它规则,比如屏幕出现login自动输入 cd/mnt/share05/clinical_project/projects/blood_tumor。

