PuppetMaster Ragdoll制作注意事项

http://www.root-motion.com/puppetmasterdox/html/pages.html

概念

Target: Animated Character Puppet: Physics Ragdoll

目标

让Puppet以符合物理规律的方式跟随动画运动

方式

- 1. 连接关节 ("Musles")
- 2. 使用AddForce方式将Rigidbody固定在目标物上 ("Pins")

脚本

Puppet Behaviours

结构

```
Dummy Root Character root

Dummy Behaviours Behaviour root
Puppet Behaviour

Dummy PuppetMaster

Bip002 Pelvis
Bip002 R Thigh
Bip002 Spine1

Dummy Target root

BipDummy
BipDummy
BipDummy
Bip002 Pelvis
Bip002 Spine

Bip002 R Thigh
Bip002 Spine

Bip002 R Thigh
Bip002 R Thigh
Bip002 Spine1

Dummy
```

通过映射将Ragdoll和AnimatedTarget联系起来。

Dual Rig

Target

普通的动画Character (可以有CharacterContorller等GamePlay脚本)。一帧中,PuppetMaster首先读取动画姿势,将其传给Musles以便Ragdoll跟随,然后进行物理解算,之后Target会根据Mapping的设置运动到物理解算的位置,等待下一帧的更新。



Puppet

结构与Target一致,但每根骨骼上有ragdoll Components,其他所有物理无关的的脚本都会被移除。关节类型只能是ConfigurableJoints ,任何其他的关节可以通过工具转换为ConfigurableJoints 。



Muscles

PuppetMaster将把Puppet的每个ConfigurableJoint变成Muscle,保持对其动画目标的参考,并自动计算Joint Target的旋转、pinning forces和其他数值。当 Puppet 没有被固定时,Ragdoll将在Muscle 空间中跟随动画,其结果在物理上是真实和准确的。当固定时,pinning forces将使Ragdoll的骨头移动到它们的目标的世界空间位置,它们可以被想象成弹簧关节将每个Ragdoll的骨头拉向其动画目标。因此,Pinning是一种非自然的力,可以通过管理使Ragdoll模拟游戏角色的运动,而这在物理上是几乎无法实现的。Muscle 被列在PuppetMaster的检查器中,每个Muscle 都有单独的属性,使您能够指定每个Muscle 或Muscle 群的物理Behaviours。

Modes

Active

Puppet会使用Muscle Force和Pin Force使其跟随Target,进行物理模拟

Kinematic

Puppet会将其RigidBody设置为Kinematic, Muscle禁用。但是会接受碰撞。

Disabled

禁用所有Puppet功能,对性能完全无影响

Puppet Behaviours

Puppet Behaviours是继承自抽象的BehaviourBase.cs的类,其主要思想是为开发动态调整Muscle和 pin weights、strength和其他属性或对目标姿势进行运动学调整的功能提供一个模式。最重要的 Puppet Behaviour 是BehaviourPuppet.cs,它负责处理将 "Puppet"固定在目标动画上,在发生碰撞时 释放这些钉子,并在从地上站起来时重新收紧。PuppetBehaviours可以切换,例如,当 BehaviourPuppet失去平衡时,理论上可以切换到BehaviourCatchFall或BehaviourWindmill。Puppet Behaviours 之所以设置为这样是因为:它们不包含一个外部对象的引用,这意味着它们可以被简单地复制并移动到另一个Puppet上。

步骤

- 1. 利用BipedRagdollCreator将Character转换为Ragdoll GameObject
- 2. 用RagdollEditor进行编辑
- 3. 给Ragdoll GameObject添加PuppetMaster组件
 - o Character Controller(碰撞层)
 - o Ragdoll layer (碰撞层)

PuppetMaster Component参数详解

Simulation

- state(Alive, Dead or Frozen)
 Frozen 当进入死亡状态时, Ragdoll会被设置为失效
- stateSettings

killDuration 从muscle weight 过渡到deadMuscleWeight的时间
deadMuscleWeight puppet死亡时的muscle weight
deadMuscleDamper puppet死亡增加的damper
maxFreezeSqrVelocity 冻结puppet所需的最大ragdollbones的速度平方
freezePermanently 勾选后,当Puppet被冻结时,所有PuppetMaster功能将被销毁
enableAngularLimitsOnKill 勾选后,会在杀死puppet时启用角度限制
enableInternalCollisionsOnKill 勾选后,杀死Puppet后,会启用内部碰撞

- mode
- blendTime

从Active 模式到Kinematic/Disabled 模式所用的混合时间。从Kinematic 到Disabled 是即刻完成的

• fixTargetTransforms

勾选后,会将target Character的Transforms 固定到它们默认的本地位置和旋转上,从而避免由于附加的读写Transform属性引起的抖动。只在角色骨骼中存在未被动画控制的骨骼时使用

- solverIterationCount
 - Rigidbody.solverIterationCount迭代次数
- visualizeTargetPose

调试功能, 勾选后, 将用绿色线条显示动画的姿势。

Master Weights

mappingWeight

将animated Character映射到ragdoll pose的权重

pinWeight

使用addForce将Muscles固定在动画姿势的权重

muscleWeight

归一化的muscles强度

Joint and Muscle Settings

muscleSpring

ConfigurableJoints的Slerp Drive的positionSpring参数

muscleDamper

ConfigurableJoints的Slerp Drive的positionDamper 参数

pinPow

用以调整pinWeight曲线的斜率,只在从0-1插值pinWeight时起效

• pinDistanceFalloff

根据距离减小pinning force。值越大,表现越松弛

updateJointAnchors

在Muscles bones之间有动画控制的骨骼的时候,关节的锚点需要每帧都更新,因为muscle的目标在在位置上会产生相对移动。勾选后,会给出更加精确的位置,但是对性能影响较大,建议不勾选。

• supportTranslationAnimation

如果任何骨骼有translation animation启用此选项

• angularLimits

关节是否需要角度限制?如果PuppetMaster匹配target姿势失败,有可能是因为关节的限制。不勾选此项,测试设置是否clamping了animation。

internalCollisions

muscles collide是否启用互相碰撞。

Individual Muscle Settings

props

group Muscle属于哪个身体部分。一些脚本需要该设置

mappingWeight target到muscles的权重

pinWeight 使用addForce将Muscles固定在动画姿势的权重

muscleWeight Muscles Strength

muscleDamper

mapPosition 勾选后,会将target映射到muscle的世界空间位置。一般情况下只勾选root

Behaviour

动态调整puppetmaster的muscle、pin weights, strength和其他属性,对目标姿势做一个运动学上的调整。BehaviourPuppet.cs,负责通过pinning force将puppet调整到目标姿势上,在发生碰撞的时候释放这些pinning force,从跌倒姿势爬起来时重新施加力,使puppet调整到目标姿势上。pupperBehavior比较灵活,可以被直接复制到其他Puppet上。

Switching Behaviours

在处理多个 "Behaviours "时,在 "编辑器 "中只保留应该首先运行的那个Behaviours。例如,当你有 BehaviourPuppet和BehaviourFall时,如果你希望Puppet从正常的动画状态开始,而不是坠落,请保持前者的启用状态,后者的禁用状态。

通过代码在Behaviours之间进行切换,必须通过在你希望切换到的Behaviours上调用BehaviourBase.Activate();完成。所有其他Behaviours将被禁用。

Events

Behaviours在某些情况下会触发事件(如失去平衡)。它们可用于将信息传递给您自己的脚本或切换 Behaviours。

- switchToBehaviour 在此事件中切换到另一个PuppetBehaviours。这必须是该Behaviours的确切类型,注意拼写。
- animations 在此事件中要交叉淡出的动画。这与下面的UnityEvent是分开的,因为UnityEvents 不能处理有多个参数的调用,比如Animator.CrossFade。
- unityEvent 在这个事件上调用的UnityEvent。

Sub-Behaviours:

子Behaviours是可重用的独立功能块,可在多个PuppetBehaviours之间轻松共享。例如,SubBehaviourCOM是一个模块,可以自动计算和更新Puppet的质心相关信息--如质心或压力、COM矢量的方向和角度等数据,并检测Puppet是否已接地。这就避免了为所有需要进行COM计算的Behaviours重复编写代码的必要性。要了解如何使用这样的子Behaviours,请看下面的章节和BehaviourTemplate.cs类。

Creating Custom Behaviours:

PuppetMaster从一开始就考虑到了定制和可扩展性的问题。要创建您自己的可重用行为,请制作一个扩展BehaviourBase抽象类的类,或者直接复制或制作BehaviourTemplate.cs并开始按照手头的模式添加功能。

BehaviourPuppet

在与物体碰撞时或者通过代码发生撞击,BehaviourPuppet会处理pinning或者unpinning Puppet,也会让Puppet从不平衡的状态下恢复。

Getting Started

将 "Melee"场景中演示角色的BehaviourPuppet的整个游戏对象复制到您自己的Puppet(Behaviours根的父级)。

Collision resistance取决于许多因素,也包括您的刚体的质量,如果Puppet太容易或太难失去平衡,请 先调整 "Collision resistance "值。

Troubleshooting

- 木偶从不摔倒,有 "蛇足"--减少 "Collision Resistance"。
- 木偶在最轻微的接触中失去平衡 增加 "Collision Resistance "和/或 "Regain Pin Speed"。增加 "Knock Out Distances"。
- 木偶试图站起来,但屡屡失败 增加 "Get Up Collision Resistance "和/或 "Get Up Regain Pin Speed Mlp"和/或 "Get Up Knock Out Distance"。
- 木偶的肌肉在失去平衡时过于僵硬 减少 "Unpinned Muscle Weight Mlp"。
- 木偶在腿部受到重击时不会失去平衡--找到 "Hips"和 "腿Leg"以及 "Foot"组的重写。增加 "Unping Parents"、"Unpin Children "和 "Unpin Group "使碰撞更严重地传播到其他身体部位。也可以尝试减少 "Knock Out Distance"。

Collision And Recovery

- normalMode 当当前不与任何东西接触时,木偶的行为如何?Active 模式使PuppetMaster始终保持活动状态并进行Mapping。Unmapped模式会混合Mapping以保持100%的动画质量。c使PuppetMaster处于Kinematic模式,直到发生碰撞。
- mappingBlendSpeed 在Unmapped模式下,接触时Mapping的混合速度。
- activateOnStaticCollisions false时, static Collider与Muscle碰撞时不会激活木偶。请注意, static Collider需要连接一个运动学刚体,才能发挥作用。仅在Kinematic模式中使用。
- activateOnImpulse 激活木偶的最小碰撞冲力。仅在Kinematic模式中使用。
- groundLayers CharacterController在unpinning或恢复时需要的碰撞地面层。
- collisionLayers 碰撞时将unpin木偶的层。
- collisionThreshold 一种优化。将被处理的最小冲力的平方。
- collisionResistance--较小的值意味着碰撞时更多是物理计算决定Character的姿势,因此 Character更容易被击倒。如果使用曲线,该值将由每个Muscle的目标速度的magnitude来计算。 当角色移动更快或者动画播放更快时,这让collisionResistance更高。
- collisionResistanceMultipliers (碰撞阻力乘数) --用于根据与Puppet碰撞的Layer来乘以 collisionResistance的值。用以调节collisionResistance。
- maxCollisions -每个物理步骤将处理的最大碰撞数。有助于避免峰值(优化)。
- regainPinSpeed 这个组的Musucle恢复pin weight的速度是多少?
- muscleRelativeToPinWeight muscle weight相对于pin weight的乘数。在正常的Puppet状态下, 它可以用来使muscle更多/更少unpinning时变得更弱/更强。
- boostFalloff 提升是一个术语,用于使Musucle暂时对碰撞免疫和/或对其他角色的肌肉造成更多伤害。这是通过增加Muscle.State.immunity和Muscle.State.impulseMlp实现的。例如,当您将muscle.state.immunity设置为1时,boostFalloff将决定该值回落到正常值(0)的速度。使用BehaviourPuppet.BoostImmunity()和BehaviourPuppet.BoostImpulseMlp(),从自己的脚本中进行提升。它有助于使木偶变得更强壮,在播放近战击打/踢打动画时发出更多冲力。

Muscle Group Properties

• defaults - 默认的肌肉属性。如果没有 "组重写", 这将被用于所有肌肉。

unpinParents - 与本组肌肉的碰撞会在多大程度上取消对父肌肉的锁定?

unpinChildren - 与本组肌肉的碰撞将在多大程度上取消对儿童肌肉的锁定?

unpinGroup - 与该组的肌肉发生碰撞时,会在多大程度上取消对同一组的肌肉的锁定?

minMappingWeight - 如果是1,这个组的肌肉将总是被映射到布娃娃上。

maxMappingWeight - 如果是0,这个组的肌肉将不会被映射到布娃娃的姿势上,即使它们是Unpin的状态。

disableColliders - 如果为真,这个组的肌肉在木偶状态下(不是unbalanced ,也不是getting up)将禁用其碰撞器。

regainPinSpeed - 这个组的肌肉恢复其pin weight的速度有多快(乘数)?

collisionResistance (碰撞阻力) --数值越小, 意味着从碰撞中unpinning越多 (乘数)。

knockOutDistance - 如果肌肉到目标的距离大于这个值,角色将被击倒。

puppetMaterial - 当角色处于Puppet或GetUp状态时应用于肌肉的物理材料。使用较低的摩擦材料可以减少肌肉被卡住和拉出关节的风险。

unpinnedMaterial - 当角色处于Unpinned状态时应用于肌肉的物理材料。

• groupOverrides - 覆盖某些肌肉群的默认肌肉属性 (例如, 使脚更硬或手更松)。

Losing Balance

- knockOutDistance 如果肌肉到目标的距离大于这个值,角色将被击倒。
- unpinnedMuscleWeightMlp 较小的值使肌肉在木偶被击倒时变弱。
- dropProps 如果为真,当木偶失去平衡时,"道具 "组的所有肌肉将从木偶上分离。

Getting Up


- canGetUp 如果为真,在 "Get Up Delay"后,当臀部肌肉的速度小于 "Max Get Up Velocity"时,将自动触发Get Up状态。
- getUpDelay 失去平衡后起身的最小延迟。在这个时间过后,将等待臀部肌肉的速度下降到低于 Max Get Up Velocity',然后切换到Get Up状态。
- blendToAnimationTime 一旦触发GetUp状态,将动画目标从布娃娃的姿势混合到Get Up动画的持续时间。
- maxGetUpVelocity 在臀部肌肉的速度下降到这个值之前不会Get Up。
- minGetUpDuration 在失去平衡后的这段时间内,不会Get Up。
- getUpCollisionResistanceMlp 在起身状态下的CollisionResistance倍数。增加这个数值可以防止 角色在从unpinned状态转到Get Up状态后立即再次失去平衡。
- getUpRegainPinSpeedMlp 当处于GetUp状态时,重新获得pin weight的速度倍数。增加这个倍数可以防止角色在从unpinned状态到GetUp状态后立即再次失去平衡。
- getUpKnockOutDistanceMlp 在GetUp状态下的击倒距离乘数。增加这个倍数可以防止角色在从unpinned状态转到get up状态后立即再次失去平衡。
- getUpOffsetProne 从俯卧姿势启动起身动画时,目标人物(在人物旋转空间)与髋骨的偏移量。 如果你的角色在开始起身时有点滑动,可以调整这个值。
- getUpOffsetSupine 从仰卧姿势启动起身动画时,目标人物(在人物旋转空间)与髋骨的偏移 量。如果你的角色在开始起身时有点滑动,可以调整这个值。

Events


- onGetUpProne 当角色开始从俯卧姿势 (朝下) 起身时被调用。
- onGetUpSupine 当角色开始从仰卧姿势 (朝上) 起身时被调用。
- onLoseBalance 当角色被击倒 (失去平衡) 时被调用。从哪个状态开始并不重要。
- onLoseBalanceFromPuppet 当角色仅从正常的Puppet状态被击倒(失去平衡)时被调用。
- onLoseBalanceFromGetUp 当角色仅从GetUp状态被击倒(失去平衡)时被调用。
- onRegainBalance 当角色完全恢复并切换到Puppet状态时调用。

BehaviourFall

BehaviourFall只是根据布娃娃离地面的高度,在混合树中的两个动画片断之间进行混合。从下面的GIF中可以看出,当布娃娃高于地面时,会播放一个旋转动画,但当它落下时,会混合一个保护姿势。



BehaviourFall要求角色的Animator有一个混合树的设置,如下图所示。你可以从 "坠落 "演示场景中的 AnimatorController复制混合树。



Component Variables

- stateName 当这个行为被激活时,要交叉渐变到的Animation State。
- transitionDuration 交叉渐变到stateName的持续时间。值以秒为单位。
- layer 包含目标状态的层索引。如果没有指定图层或图层为-1,将播放找到的第一个具有给定名称 或散列的状态。
- fixedTime 当前目标状态的开始时间。值以秒为单位。如果没有指定明确的fixedTime或者 fixedTime的值是float.NegativeInfinity,那么如果状态还没有被播放,将从开始播放,或者将从当前时间继续播放,不会发生转换。
- raycastLayers 将对其进行光线投射以寻找碰撞对象的层。
- blendParameter 动画师中的参数,用于混合捕捉下落和写入动画。
- writheHeight 骨盆距离地面的高度,在这个高度上将会融合到写轮眼动画。
- writheYVelocity 骨盆的垂直速度,将与写轮眼动画融合。
- blendSpeed 两个下落动画之间的混合速度。
- canEnd 如果是假的,这个行为将永远不会结束。
- minTime 该行为启动后到结束的最短时间。
- maxEndVelocity 如果骨盆的速度低于这个值,可以结束这个行为。
- onEnd 当所有结束条件得到满足时触发的事件。