## VLAN配置

冯巾松

fengjinsong@tongji.edu.cn

#### 单交换机的VLAN配置


- 一实验目的
- →实验原理
- 一关键命令
- 一实验内容
- →实验步骤

#### 实验目的

- ■掌握以太网交换机上VLAN划分过程
- →验证每个VLAN为独立的广播域
- →验证属于同一VLAN的终端之间的通信过程
- →验证属于不同VLAN的两个终端之间不能通 信

#### VLAN原理

▶VLAN (Virtual Local Area Network) 中文名为"虚拟局域网",是一种将物理上的局域网从逻辑上划分为多个广播域,从而实现虚拟工作组的数据交换技术 engineering techniqy marketing



#### VLAN原理

- → VLAN是通过软件把网络按逻辑分组,对物理上交换机端口分割,把不同地理位置的主机分割到相同VLAN内,每个VLAN等同于独立的以太网。每个VLAN有独立的转发表。
- ■同一VLAN内终端间相互传输MAC帧,不同 VLAN内终端之间不允许相互传输MAC帧
- 一默认情况下,交换机所有端口属于默认的 VLAN1,交换机的所有端口属于同一个广播 域

#### VLAN的功能

- ■有效控制网络广播风暴
- 一提高网络的安全性,如限制网络中的计算机访问权限、防病毒、防止信息被监听等
- ■有效的网络监控
- ▶流量管理
- 一实现不同地域部门内的局域网通信

#### 思科 2960 交换机

- ▶ 24个以太网10/100Mbps PoE端□, 2个两用上行端□
- →没有被划分VLAN时,交换机默认只有 VLAN1,所有端口在VLAN 1




### 硬件连接



#### 创建VLAN

●第一条命令: 创建VLAN Switch(config)#vlan 10

■第二条命令: VALN命名
Switch(config-vlan)#name jishubu



#### 端口划入VLAN

- ●第一条命令:全局配置模式下进入接□fastethernet 0/1的配置
- Switch(config)#interface fastethernet0/1
- ●第二条:把fa0/1输入端□划分给VLAN 10 Switch(config-if)#switchport access vlan 10

#### 端口从VLAN删除

- ■第一条命令: 全局配置模式下进入接口fa0/2 Switch(config)#interface fa0/2
- ■第二条命令:把fa0/2端□从VLAN 10中删除 Switch(config-if)#no switchport access vlan 10

#### 查看VLAN

- 查看所有VALN信息 Switch#show vlan
- → 查看所有VALN10信息 Switch#show vlan 10

#### 查看MAC表

Switch#show mac-address table

#### 清除MAC表中存在的转发项

Switch#clear mac-address table

#### 删除VLAN

#### Switch(vlan)#no vlan 10

- →删除VLAN 10后,所有分配给VLAN 10的端
- □都变回非活动状态 ●所以删除vlan前,先要将vlan使用的接□先释 放,才能被再使用

Switch>en

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#interface f0/1

Switch(config-if)#no switchport access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#no vlan 10

Switch(config)#end

#### 实验内容(单交换机)


- 1, 创建具有如图拓扑结构的网络,要求PC2的IP地址最后一段为学号1-2位
- 2,3台PC互相PING,验证连通性
- 3, 创建2个VLAN, 分别命名技术部和财务部, 以自己学号最后2位作为技术部VLAN号; 学号头2位作为财务部VLAN

Fa0

PC-PT

财务部vlan20


192.168.1.21/24




技术部vlan10

#### 实验步骤


- ▶ 1,构建网络拓扑
- ► 2, 标注IP地址和子网掩码
- 3, 查看并标注交换机接口名称
- 4. 配置IP地址和子网掩码
- ▶ 5, 选择要监视的网络协议
- ▶ 6, 网络连通性测试
- ▶ 7, 查看交换机接□(端□)状态汇总表
- ▶ 8,测试广播域
- ▶ 9, 交换机上创建 V L A N
- 10,交换机上划分VLAN
- 11,验证同一VLAN中的计算机之间可以直接通信,不同VLAN中的计算机之间不能直接通信。
- ► 12,验证划分VLAN可将庞大的广播域分割成若干个独立的广播域
- 13, 查看交换机MAC表










连接 直通 线








#### 建立VLAN之前,测试网络互通性





#### 交换机配置命令

Switch>enable

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name jishubu

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#类似的配置其他vlan

Switch(config)#interface range f0/1-2

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10

Switch(config-if-range)#exit

Switch(config)#类似的配置别的端口

25

配置完查看




Physical Config CLI Attributes

#### IOS Command Line Interface


VLAN Name					Stat	tus Po	Ports				
1	default					ive Fa	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7				
							-	Fa0/9, Fa	-		
							Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15				
						Fa	0/16,	Fa0/17, 1	Fa0/18,	Fa0/19	
						Fa		Fa0/21, 1	Fa0/22,	Fa0/23	
							Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2				
10	jishuk	jishubu a					FaU/1, FaU/2				
20						ive Fa	0/3				
1002	fddi-default active										
1003	token-ring-default active										
1004	fddinet-default active										
1005	trnet-default active										
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Transl	Trans	
1	enet	100001			-	-	_	-	0	0	
10	enet	100010	1500 1500 1500	-	-	-	-	-	0	0	
20	enet	100020	1500	-		-	-	-	0	0	
		101002	1500	-		-	-	-	0	0	
1003	tr	101003	1500	-	-		-		0	0	
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0	
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0	
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Transl	Trans	
Remot	te SPA1	N VLANs									

#### 建立VLAN之后,再测试网络互通性

C:\>



#### 交换机MAC表里有VLAN信息




#### 多交换机的VLAN配置(Trunk)

一还需要解决不同交换机上同一个部门的互通,不同部门之间的隔离需求。

●使用Trunk来解决这个问题 三层交换机 二层交换机 二层交换机


#### 多交换机的VLAN配置(Trunk)

- ▶需求1:不同交换机之间的同一部门需要互通
  - ▶解决1:交换机之间可以传递不同部门的数据
- ▶需求2:不同部门之间仍隔离需求。
  - 一解决2:交换机之间传递不同部门的数据要区分开



#### 一条线路上同时传输多个VLAN数据

- ►交换机之间互连的接口配置为Trunk属性,交换机之间传递数据时自动添加一个Tag,里面含有该数据原始的vlan
- ■数据传递到终点时,交换机去掉Tag标记,同时将数据传



#### 一条线路上同时传输多个VLAN数据

→数据在从Trunk接口转发出去后,添加Tag标记,里面含有 该数据原始的vlan

标准以太网数据帧 Dest. MAC Src. MAC Len/type Data FCS switchport access vian 10

802.1Q数据帧

switchport mode trunk

Dest. MAC Src. MAC Tag Len/type Data FCS


16bits 3bits 1bits 12bits
TPID priority CFI VLAN ID

0x8100 0x00A

为接收标准以太网数据帧的接口所属
VLAN, 即access命令指定的VLAN ID


#### 添加和去除Tag标记

- →数据从交换机的Trunk□转发出去时,添加含有vlan ID的Tag标记;
- ■数据从交换机的Access□转发出去时,去掉 Tag标记。同时数据只能转发给原始vlan端□



#### Trunk的配置和查看

→交换机的Trunk默认只转发当前设备上已经建立的 vlan数据。因此,在"三层交换机"上必须创建相



Switch(config)# vlan 10 Switch(config-vlan)# name JiShuBu Switch(config)# vlan 20 Switch(config-vlan)# name CaiWuBu

Switch(config)# interface fastethernet 0/1 Switch(config-if)# **switchport mode trunk** 

Switch(config)# vlan 10 Switch(config-vlan)# name JiShuBu

Switch(config)# vlan 20 Switch(config-vlan)# name CaiWuBu


Switch(config)# interface range fastethernet 0/1-2 Switch(config-if)# switchport access vlan 10

Switch(config)# interface fastethernet 0/3 Switch(config-if)# switchport access vlan 20

Switch(config)# interface fastethernet 0/24 Switch(config-if)# switchport mode trunk

#### 二层交换机配置结果查看

- →默认所有的端□属于vlan 1
- ➡配置为Trunk的接□ 属于所有vlan



Ruge#sh vlan		VIGIT 10
VLAN Name	Status	Ports
1 VLAN0001	STATIC	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26
10 VLAN0010 20 VLAN0020	STATIC STATIC	

#### SWITCHO的配置

Switch>enable

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name jishubu

创建vlan 10,并命名

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name caiwubu

创建vlan 20,并命名

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10

Switch(config-if-range)#exit

Switch(config)#interface f 0/3

分配f0/3给vlan 20

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface f 0/4


Switch(config-if)#switchport mode trunk

分配f0/4用trunk


Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

Switch(config-if)#end

36



# 实验内容(多交换机)



- 1.创建如图拓扑网络
- 2.6台PC互相PING,先验证连通性
- 3.创建2个VLAN,分别命名技术部和财务部,以自己学号最后2位作为技术部VLAN号;学号1-2位作为财务部VLAN号
- 4.6台PC再互相PING,验证VLAN效果