## Лекция 2.2 Реализация ioctl

Разработал: Максимов А.Н.



#### Назначение IOCTL

Команды IOCTL используются для контроля работы устройств, модуля ядра, передача параметров устройству.

#### Пример применения:

- Установка скорости(делителя) для последовательного интерфейса;
- Сброс параметров работы, буферов модуля;
- Чтение/запись данных устройства;

```
Применение в пространстве пользователя(User space): #include <sys/ioctl.h> #include "mydriverio.h" int ioctl(int fd, ulong cmd, ...);
```



#### **IOCTL**

Применение в пространстве пользователя(User space): #include <sys/ioctl.h>

#include "mydriverio.h"

int ioctl(int fd, ulong cmd, ...);

В данном случае точки это не переменное число параметров, у системного вызова должно быть постоянное количество аргументов так как пользовательские программы могут получить доступ к ним только через аппаратные "ворота" (hardware gates), точки позволяют избежать проверки типов в процессе компиляции.

Аргумент передается в форме unsigned long, что может соответствовать как целому значению, так и указателю. Если вызывающая программа не передает третий аргумент, то его значение, полученное драйвером имеет неопределенное значение.

int fd – файловый дескриптор

ulong cmd – команда, из списка команд драйвера, описанного в «mydriverio.h»



#### Формат вызова IOCTL

```
Формат вызова в пространстве пользователя (User space):
#include <sys/ioctl.h>
#include "mydriverio.h"
int ioctl(int fd, ulong cmd, ...);
Формат вызова в пространстве ядра (Kernel space):
#include linux/ioctl.h>
#include "mydriverio.h"
int ioctl(struct file *,ulong cmd, ulong arg);
struct inode *inode,
struct file *filp как в open()
ulong cmd команда, из списка команд драйвера.
ulong arg дополнительные аргументы (...)
```



#### Команды IOCTL

Различные команды имеют различные значения, которые определены в файле mydriverio.h #include " mydriverio.h" switch (cmd) { case IOC GET: ... break; case IOC\_SET: ... break; int device\_ioctl(struct file \*filp, ulong cmd, ulong arg){ int ret=0; switch (cmd) { case IOC\_GET: ...; ret = +val; break; case IOC\_SET: ... break; default: //return -EINVAL; // old style return -ENOTTY; return ret;



### Определение команд

```
Команды являются аппаратно зависимой структурой битовых полей.
   Формирование структуры обеспечивают макросы, описанные в
   библиотеках <asm/ioctl.h> и u linux/ioctl.h>)
Макросы:
_IO(type,nr)
_IOR(type,nr,dataitem)
_IOW(type,nr,dataitem)
_IORW(type,nr,dataitem)
Пример.
#define IOC_DOIT_IOR(0xF1, 17, struct rbus)
```



### Определение команд в ioctl.h

- /\* ioctl command encoding: 32 bits total, command in lower 16 bits,
- \* size of the parameter structure in the lower 14 bits of the
- \* upper 16 bits.
- \* Encoding the size of the parameter structure in the ioctl request
- \* is useful for catching programs compiled with old versions
- \* and to avoid overwriting user space outside the user buffer area.
- \* The highest 2 bits are reserved for indicating the ``access mode".
- \* NOTE: This limits the max parameter size to 16kB -1! \*/
- /\* The following is for compatibility across the various Linux
- \* platforms. The i386 ioctl numbering scheme doesn't really enforce
- \* a type field. De facto, however, the top 8 bits of the lower 16
- \* bits are indeed used as a type field, so we might just as well make
- \* this explicit here. Please be sure to use the decoding macros
- \* below from now on.





### Пример заголовочного файла

Очевидно, что эти значения должны быть одинаковы для драйвера и программы пользователя. Поэтому команды описываются в файле, который подключается и к модулю ядра и программе пользователя.

```
"mydriverio.h":
#ifndef __MYDRIVERIO_H__
#define __MYDRIVERIO _H__
#include linux/ioctl.h>
#define MAGIC_NUM 0xF1
#define IOC_GET _IOR(MAGIC_NUM, 0, int)
#define IOC_SET _IO (MAGIC_NUM, 1)
#endif // __MYDRIVERIO _H__
```



## Особенности реализации обработчика

Возвращаемое значение должно быть положительным Отрицательное - error

return -ENOTTY; now: "Inappropriate ioctl for device"

При обмене с пространством пользователя необходимо использовать

copy\_from\_user ((void\*)куда,(void\*)откуда, (int)сколько); или

copy\_to\_user ((void\*)куда,(void\*)откуда, (int)сколько);



## Пример реализации в драйвере

```
int device_ioctl(struct file *filp, ulong cmd,long arg) {
 int ret=0;
  switch (cmd) {
   case IOC_GET:
     ...; ret = +val;
     break;
   case IOC_SET: ...
     break;
   default: //return -EINVAL; // old style
    return -ENOTTY;
 return ret;
```



### file\_operations для ядра 3.2.6

Измененная версия file\_operations для ядра 3.2.6 (ioctl удален)

```
struct file operations {
  struct module *owner:
  loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
  ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
  ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
  ssize_t (*aio_read) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t);
  ssize_t (*aio_write) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t);
  unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
  long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
  long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
  int (*mmap) (struct file *, struct vm area struct *);
  int (*open) (struct inode *, struct file *);
  int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);
  int (*release) (struct inode *, struct file *);
  int (*fsync) (struct file *, loff_t, loff_t, int datasync);
```



## Пример регистрации fops

```
static struct file_operations fops = {
  read: device_read,
  open: device_open,
  release: device_release,
  unlocked_ioctl: device_ioctl, // Реализация IOCTL
  owner: THIS_MODULE
};
```



### Пример реализации обработки

```
case IOC_GET: offs = (char *)filp->private_data - mess;
         put_user(offs, (int*)arg);
                                     // *(int*)arg=offs;
         sprintf(me, " %s Get - Offs: %d \r\n", dev_name, offs);
         if (debu>1) print_x(me);
         ret=offs;
         break;
case IOC_SET: offs=arg;
         ml=strlen(mess);
         if (offs<0) offs=0; if (offs>ml) offs=ml;
         filp->private_data = mess + offs;
         sprintf(me, " %s Set - Offs: %d \r\n", dev_name, offs);
         if (debu>1) print_x(me);
         break;
```



## B Linux 2.6.37 ioctl убрали.

В версия 2.6.37 ioctl удален из file\_operations.

loctl удален по следующим причинам:

- содержал Big Kernel Lock (BKL)
- при длительных операциях ioctl могла возникать значительная задержка

Вместоа ioctl следует использовать long (\*unlocked\_ioctl) (struct file \*, unsigned int, unsigned long);

compat\_ioctl — вызов позволяющий 32 битным пользовательским программам вызывать ioctl на 64-битном ядре.

см. http://unix.stackexchange.com/questions/4711/what-is-the-difference-between-ioctl-unlocked-ioctl-and-compat-ioctl



### Пример unlocked\_ioctl

```
#include linux/module.h>
#include linux/ioctl.h>
#include "fooioctl.h"
static inline long foo unlocked ioctl( struct file *fp, unsigned int cmd, unsigned long arg ) {
 int retval:
 switch( cmd ) {
   case FOOIOC_1:
    printk( KERN_INFO "FOOIOC_1 is called \n");
    break;
   case FOOIOC_2:
    printk( KERN INFO "FOOIOC 2 is called \n");
    break:
   default:
    printk( KERN INFO " got invalid case, CMD=%d\n", cmd );
    return -EINVAL;
 return 0;
static const struct file_operations fops = {
 .owner = THIS MODULE,
  .unlocked ioctl = foo unlocked ioctl,
 .open = foo_generic_open,
 .release = foo_generic_release
};
```



#### Практическое задание. Вариант 1.

Реализовать функцию ioctl обрабатывающую две команды в качестве параметров которым передается структура типа

```
struct {
  void *data;
  int size;
  int seek;
  int keyDevice;
  int keyData;
}
```

Реализация команды MYDRIVER\_WRITE: Загрузить в статически выделяемую область памяти данные из пользовательского пространства, расположенные по адресу data, размером size

Реализация команды MYDRIVER\_READ: Загрузить из статически выделяемой области памяти данные в пользовательское пространство, расположенные по адресу data, размером size



#### Практическое задание. Вариант 2.

Разработать символьны драйвер.

Предположим, что драйвер управляет дискретными выходами (8 шт). Необходимо реализовать следующие IOCTL команды:

- Включить і-й вход
- Выключить і-й вход
- Получить состояние і-го входа

Текущее состояние входов должно показываться через proc



# Вопросы

