```
處理 signal:
```

```
使用 sigaction 函式, 對 SIGPIPE 以及 SIGALRM 都指定自己的函式處理
當碰到 SIGPIPE 時, 印出 "SIGPIPE\n"
每碰到 SIGALRM 5 次時, 印出 "SIGALRM\n"
(因為我設定每三秒一次 SIGALRM, 不然太慢)
void useless_sigpipe(int signo) {
   assert(signo == SIGPIPE);
   write(STDERR_FILENO, "SIGPIPE\n", 8);
}
void sigalrm(int signo) {
   static int times = 15/ALRM_PERIOD;
   assert(signo == SIGALRM);
   if (--times == 0) {
       write (STDERR_FILENO, "SIGALRM\n", 8);
       times = 15/ALRM_PERIOD;
   alarm (ALRM PERIOD);
}
因為我不使用 sleep 函數, 所以這樣設 alarm 沒有問題.
```

對於 pipe, 我使用 epoll 來關注他們.
所以當 epoll 收到 EPOLLIN 時,使用 read 一定不會 block 收到 EPOLLOUT 時,則代表 buffer 中有空位可以寫. 當 read pipe 遇到 EPOLLERR 時,代表 pipe 的讀端都被關掉了,於是我印出 "SIGPIPE\n" 代表 pipe 壞掉了.然而,遇到 EPOLLERR 後,我並不會真的去讀寫東西,所以實際上並沒有 signal 產生.而 pipe 因為在開啟時指定了 O\_CLOEXEC,

## 整個程式的流程大概是:

開好所有的 sorting 程序, 然後分派工作給他們. 對每個工作,當他可以讀寫時,就把相對應要讀寫的資料傳給 sorting, 寫是從 stdin 適當的位置讀資料然後寫進去, 讀是從 pipe 讀進 sorting 完成的資料寫到暫存檔去.

因為我的 pipe 並沒有使用 non-blocking mode, 所以寫的時候若超出 buffer 目前空位, 有可能 block 住.

因此,我們每三秒一次的 SIGALRM 就達到負責把 block 住的 write 喚醒的作用,而把剩下沒寫完的部份留到下次做,才不會卡死.

```
for (i = 0; i < P; i++) {
    auto it = pending.begin();
    (*it)->attach(procs[i]);
    assoc[i] = *it;
    busy[i] = true;
    pending.erase(it);
    running.insert(assoc[i]);
}
```

若過程中遇到 sorting 當掉沒回應, 15 秒後, 它會被 kill 掉, 然後重開一份, 再繼續原先的工作. 遇到 pipe 壞掉時, 印出 "SIGPIPE\n", 然後關掉 sorting 再重開.

```
while (!pending.empty() || !running.empty()) {
       logger.print("wait");
       Watcher::getInstance().wait();
       for (i = 0; i < P; i++) {</pre>
          if (!busy[i])
              continue;
          if (!procs[i]->responsed()) {
              logger.print("process %p has no response", procs[i]);
              assoc[i]->detach();
              delete procs[i];
              procs[i] = new Subprocess(sorting.c_str());
              assoc[i]->attach(procs[i]);
          }
       }
   }
這過程中沒看到讀寫,是因為 "有空/有資料可以讀寫" 是透過事件
的方式傳遞,會在 Watcher 的 wait() 中傳送事件到正確的物件
然後該物件 (e.g. Task) 會負責讀寫.
當所有的工作都排序完成後,用個 heap 把它 merge 起來,
因為 heap 可以很方便取得最小的數字. 然後直到第 k 個數字前,都丟掉,
最後輸出第 k 個數字.
   int topidx, heap_c = N, heap[NMAX];
   int32_t num[NMAX];
   auto cmp = [&num](int idxa, int idxb) { return num[idxa] > num[idxb]; };
   for (i = 0; i < N; i++) {
       num[i] = tasks[i]->getInteger();
       heap[i] = i;
   std::make_heap(heap, heap + heap_c, cmp);
   while (--K) {
       topidx = heap[0];
       std::pop_heap(heap, heap + heap_c, cmp);
       if (tasks[topidx]->eof()) {
          heap_c--;
          continue;
       num[topidx] = tasks[topidx]->getInteger();
       std::push_heap(heap, heap + heap_c, cmp);
   }
   printf("%d\n", num[heap[0]]);
整體而言, 這份 code 的架構如下:
 watcher.h watcher.cpp 使用 epoll 來監聽 fd 的 Singleton, 並 deliver events
                      把 pipe 包裝成一個物件
 pipe.h pipe.cpp
 subproc.h subproc.cpp fork執行子程序的物件 並把 stdin, stdout 導向到 pipe
                      把一段 sorting 工作包裝成一個物件 並處理輸出入
 task.h task.cpp
 log.h log.cpp
                      印出 log 以及 stack trace 的物件, 本次沒使用
                      整個排序的工作, Sched
 mrg.cpp
 srt.cpp
                      sorting
 /* watcher.h */
class Listener { /* event listener 的介面 */
```

```
public:
        virtual void action(Listener*, int) = 0;
        virtual ~Listener();
};
class Watcher {
   private:
        int epollfd;
        std::unordered_map<int, Listener*> watching;
   public:
        static Watcher& getInstance();
        void watch(int, Listener*);
        void unwatch(int);
        void wait(); /* 等待事件並 deliver */
       Watcher();
        ~Watcher();
       Watcher (const Watcher &);
        const Watcher& operator=(const Watcher&);
};
/* pipe.h */
class Pipe { /* 一個 pipe */
   protected:
        int rd, wr;
   public:
       Pipe();
        ~Pipe();
        int useWriteEnd();
        int useReadEnd();
       Pipe (const Pipe&);
        const Pipe& operator=(const Pipe&);
};
class PipeEnd: public Listener { /* pipe 的一端 */
    protected:
        int pipefd;
       Listener *listener;
   public:
        void action(Listener*, int);
        void dupTo(int);
        void setListener(Listener*);
        PipeEnd();
        ~PipeEnd();
       PipeEnd(const PipeEnd&);
        const PipeEnd& operator=(const PipeEnd&);
};
class WriterPipe: public PipeEnd { /* pipe 的寫端 */
                                    /* 並關掉不要的 fd */
   public:
```

```
WriterPipe (Pipe&);
        ssize_t write(size_t, void*);
        WriterPipe (const WriterPipe&);
        const WriterPipe& operator=(const WriterPipe&);
};
class ReaderPipe: public PipeEnd { /* pipe 的讀端 */
                                    /* 並關掉不要的 fd */
   public:
        ReaderPipe(Pipe&);
        ssize_t read(size_t, void*);
        ReaderPipe (const ReaderPipe&);
        const ReaderPipe& operator=(const ReaderPipe&);
};
/* subproc.h */
class Subprocess : public Listener {
                                /* fork , 開子程序 */
   private:
       pid_t pid;
        ReaderPipe *rd;
        WriterPipe *wr;
        time_t lastResponse;
       Listener *listener;
   public:
        void action(Listener*, int);
        void poke();
        bool responsed();
        Subprocess (const char*);
        ~Subprocess();
        void setListener(Listener*);
        size_t readFrom(size_t, void*);
        size_t writeTo(size_t, void*);
        Subprocess (const Subprocess&);
};
/* task.h */
class Task: public Listener { /* 排序工作分段 */
   private:
        int begin, end; // index
        FILE *ftmp;
        Subprocess *proc;
        Listener *listener;
        int bytesRead, bytesWritten;
        char buffer[65536];
   public:
```

D:\code\sp\sp\_hw4\report.txt 2013年1月6日上午 01:37

```
void action(Listener*, int);
       Task(int, int);
       ~Task();
       void attach(Subprocess*); /* 分派給某個 sorting */
       void detach();
       bool finished();
       void setListener(Listener*);
       void reset();
                                  /* rewind tmp file */
       int32_t getInteger();
       bool eof();
       Task (const Task&);
       const Task& operator=(const Task&);
};
/* mrg.cpp */
class Sched: public Listener { /* 排序工作排程分配 */
                               /* 以及 merge 的工作 */
   private:
       int P, N, K;
       string sorting;
       unordered_set<Task*> pending, running;
       Task *tasks[NMAX], *assoc[PMAX];
       Subprocess *procs[PMAX];
       bool busy[PMAX];
   public:
       void action(Listener*, int);
       Sched(int, char **);
       ~Sched();
       int run();
};
```