# NodeModel 文档

NodeModel是用于定义工作流编辑器或绘图应用中节点的数据模型。

本模型设计为不可变(immutable),并与UI层解耦,通过提供序列化和反序列化方法便于持久化和网络传输。

# 一、NodeModel 基本信息

字段名	类型	说明
id	String	节点的唯一标识
x, y	double	节点左上角在画布上的坐标
width, height	double	节点尺寸(宽度、高度)
dragMode	DragMode	拖拽模式(full整个节点拖拽 / handle 通过特定部位拖拽)
type	String	节点类型(例如:"start", "end", "custom")
role	NodeRole	节点角色(start, middle, end 等)
title	String	节点的标题(用于UI展示)
anchors	List <anchormodel></anchormodel>	节点上可连接连线的锚点列表

# 二、扩展属性(可选)

字段名	类型	说 <b>明</b>
status	NodeStatus	节点运行状态(none, running, completed, error)
parentId	String?	父节点ID(用于节点分组)
zIndex	int	节点的渲染层级(越大越靠上)
enabled	bool	节点是否启用
locked	bool	节点是否被锁定(锁定后无法编辑或拖拽)
description	String?	节点的描述信息(可选)
style	NodeStyle?	节点外观的纯数据定义

# 三、审计与版本信息(可选)

字段名	类型	说明
version	int	节点版本号(用于版本控制)

字段名类型说明createdAtDateTime?节点创建的时间updatedAtDateTime?节点最后更新的时间

# 四、扩展数据字段(自定义用途)

字段名	类型	说明
inputs	Map <string, dynamic=""></string,>	存储节点的输入数据(自定义)
outputs	Map <string, dynamic=""></string,>	存储节点的输出数据(自定义)
config	Map <string, dynamic=""></string,>	节点配置项(自定义)
data	Map <string, dynamic=""></string,>	存储业务相关的任意附加数据

# 五、核心方法说明

## (1) rect

获取节点矩形区域(用于绘制或碰撞检测):

```
Rect get rect => Rect.fromLTWH(x, y, width, height);

### (2) `getAnchorOffset`

获取指定锚点相对于节点中心的偏移量:

```dart
Offset getAnchorOffset(AnchorModel anchor) {
    final ratio = anchor.ratio.clamp(0.0, 1.0);
    final offset = anchor.position.getOffset(width, height);
    return Offset(x + offset.dx, y + offset.dy);
}
```

# (3) copyWith

不可变更新方法, 创建并返回新的节点实例:

```
final updatedNode = node.copyWith(
    x: 200,
    y: 300,
    status: NodeStatus.completed,
);
```

## (4) toJson & fromJson

序列化和反序列化,支持网络传输或数据存储:

```
final json = node.toJson();
final node = NodeModel.fromJson(json);
```

## 六、常见使用场景示例

#### 1. 节点位置更新

```
final newNode = node.copyWith(x: 300, y: 400);
```

#### 2. 节点尺寸调整

```
final resizedNode = node.copyWith(width: 150, height: 100);
```

## 3. 节点状态更新

```
final updatedNode = node.copyWith(status: NodeStatus.completed);
```

#### 4. 节点配置更新

```
final updatedNode = node.copyWith(config: {'key': 'value'});
```

#### 5. 节点数据更新

```
final updatedNode = node.copyWith(data: {'key': 'value'});
```

#### 6. 节点样式更新

```
final updatedNode = node.copyWith(style: NodeStyle(fillColor:
Colors.blue));
```

#### 7. 节点配置更新

```
final updatedNode = node.copyWith(config: {'key': 'value'});
```

#### 七、注意事项

- 所有字段定义为不可变(immutable),使用copyWith方法更新。
- 推荐将状态管理与节点模型解耦,使用单独的StateNotifier或其他状态管理工具维护节点列表。
- anchors、inputs、outputs、data 等动态数据更新时,必须重新创建对象,而非直接修改原有对象。

## 八、与其他模型的关系

#### 1. 与AnchorModel的关系

AnchorModel 定义节点上的连接点、管理连接规则。

### 2. 与EdgeModel的关系

EdgeModel 定义节点之间的连接线,管理连接状态。

#### 3. 与NodeStyle的关系

NodeStyle 定义节点的外观,与UI层解耦。

#### 九、扩展与定制建议

- 扩展新字段时,可通过config或data字段直接加入,无需修改模型本身结构。
- 如果需要额外逻辑(如权限管理、多用户协作等),推荐通过插件或 Hook 机制扩展,而非直接在 NodeModel 内部实现。

#### 十、枚举类型定义参考

```
enum DragMode { full, handle }
enum NodeRole { placeholder, start, middle, end, custom }
enum NodeStatus { none, running, completed, error }
```

#### 十一、JSON 示例

序列化后的JSON示例

```
{
    "id": "node-123",
    "x": 150.0,
```

```
"y": 200.0,
 "width": 100.0,
 "height": 60.0,
 "dragMode": "DragMode.full",
 "type": "custom",
 "role": "NodeRole.middle",
 "title": "Example Node",
 "anchors": [
     "id": "anchor-1",
     "position": "left",
     "ratio": 0.5
   }
 ],
 "status": "NodeStatus.running",
 "zIndex": 1,
 "enabled": true,
 "locked": false,
 "description": "This is an example node",
 "style": {
   "fillColorHex": "#FF0000",
   "borderWidth": 2.0
 },
 "version": 3,
 "createdAt": 1712035800000,
 "updatedAt": 1712035900000,
 "inputs": {
   "key1": "value1"
 },
 "data": {
   "customKey": "customValue"
 }
}
```

#### 十二、单元测试建议

- 测试构造方法默认值与边界值
- 测试copyWith方法的不可变性
- 测试JSON序列化与反序列化是否一致
- 测试getAnchorOffset返回准确的坐标值

## 十三、总结

NodeModel以不可变的数据模型实现,便于维护和扩展。通过合理设计状态与数据的边界,能够很好地适用于复杂工作流或绘图应用。