
3-空间配置器-allocator

- 本节目标
- 1. STL为什么需要空间配置器?
- 2. 还有其他场景下需要内存池。
- 3. 空间置器的缺点
- 4. 配合使用的一些泛型算法
- 5. 终极目标--模拟实现一个简洁版的空间配置器

【为什么需要空间配置器?】 1:内存碎片问题(外碎片)



假设系统依次分配了16byte、8byte、16byte、4byte , 还剩余8byte未分配。这时要分配一个24byte的空间,操作系统回收了一个上面的两个16byte , 总的剩余空间有40byte , 但是却不能分配出一个连续24byte的空间 , 这就是内存碎片问题。

- 2:频繁的分配小块内存,效率比较低。
 - 【STL空间配置器的框架设计】
- 1:设计一级空间配置器和二级空间配置器

```
SGI STL 第一級配置器
template<int inst>
                                  SGI STL 第二級配置器
class malloc alloc template { ... };
                                  template <bool threads, int inst>
其中:
                                  class default alloc template { ... };
1. allocate()直接使用 malloc(),
                                  其中:
 deallocate() 直接使用 free()。
                                  1. 維護16個自由串列 (free lists),
2. 模擬 C++ 的 set new handler()以處理
                                     負責16種小型區塊的次配置能力。
 記憶體不足的狀況
                                    記憶池 (memory pool) 以 malloc()配置而得。
                                    如果記憶體不足,轉呼叫第一級配置器
                                     (那兒有處理程序)。
                                   2. 如果需求區塊大於 128bytes, 就轉呼叫
                                    第一級配置器。
```

圖 2-2a 第一級配置器與第二級配置器

2:通过_USE_MALLOC宏配置是否使用二级空间配置器 yes USE MALLOC? 將 alloc 定義爲 第一級配置器 typedef __malloc_alloc_template<0> malloc_alloc; typedef malloc_alloc; no 將 alloc 定義爲 第二級配置器 typedef __default_alloc_template<0,0 \bigo alloc; 實際運用方式,例: template <class T, class Alloc=alloc> class vector { typedef simple_alloc<T, Alloc> data_alloctor; 多一層包裝,使Alloc具備標準介面 data_alloctor::allocate(n); // 配置 n 個元素 // 配置完成後,接下來必須有初值設定動作... template < class T, class Alloc> class simple_alloc { public: static T *allocate(size t); template <class T, class Alloc=alloc, size_t BufSiz = 0> static T *allocate(void); class deque { static void deallocate(T*, size t); -typedef simple_alloc<T, Alloc> data_alloctor; static void deallocate(T*); typedef simple_alloc<T*, Alloc> map_allocator; }: data_allocator::allocate(n); // 配置 n 個元素 map_allocator::allocate(n); // 配置 n 個節點 // 配置完成後,接下來必須有初值設定動作...

圖 2-2b 第一級配置器與第二級配置器,其包裝介面和運用方式

```
//一级空间配置器 (malloc/realloc/free)

// 内存分配失败以后处理的句柄 handler类型
typedef void(* ALLOC_OOM_FUN)();
template <int inst>
class __MallocAllocTemplate
{
private:
    //static void (* __sMallocAllocOomHandler)();
    static ALLOC_OOM_FUN __sMallocAllocOomHandler;

    static void * OomMalloc(size_t n)
{
    ALLOC_OOM_FUN handler;
```

```
void* result ;
        // 1: 分配内存成功,则直接返回
        // 2: 若分配失败,则检查是否设置处理的 handler,
        // 有则调用以后再分配。不断重复这个过程,直到分配成功为止。
        // 没有设置处理的handler,则直接结束程序。
        for (;;) {
            handler = __sMallocAllocOomHandler ;
            if (0 == handler)
               cerr<<"out of memory" <<endl;</pre>
                exit(-1);
            handler();
            result = malloc (n);
            if (result)
               return(result);
    static void *OomRealloc(void*p, size_t n)
        // 同上
        ALLOC_OOM_FUN handler;
        void* result ;
        for (;;) {
            handler = __sMallocAllocOomHandler;
            if (0 == handler)
                cerr<<"out of memory" <<endl;</pre>
                exit(-1);
           (* handler)();
            result = realloc (p, n);
            if (result) return(result);
public:
    static void * Allocate( size_t n )
        \_TRACE_DEBUG("(n:%u)\n", n);
        void *result = malloc(n);
        if (0 == result) result = 0omMalloc(n);
        return result ;
    static void Deallocate( void *p , size_t /* n */)
        \_TRACE_DEBUG("(p:%p)\n", p);
        free(p);
    static void * Reallocate( void *p , size_t /* old_sz */, size_t new_sz )
        void * result = realloc(p, new_sz);
        if (0 == result ) result = OomRealloc(p, new_sz);
        return result ;
    static void (* SetMallocHandler( void (*f)()))()
        void (* old)() = __sMallocAllocOomHandler;
        _sMallocAllocOomHandler = f;
        return(old);
```

```
};

// 分配内存失败处理函数的句柄函数指针

template <int inst>

ALLOC_OOM_FUN __MallocAllocTemplate <inst>:: __sMallocAllocOomHandler = 0;
```

3: 二级空间配置器



```
// 二级空间配置器
template <bool threads, int inst>
{\tt class} \ \_{\tt DefaultAllocTemplate}
public:
                                              // 排列基准值(也是排列间隔)
    enum \{ ALIGN = 8 \};
    enum {__MAX_BYTES = 128};
                                              // 最大值
    enum {__NFREELISTS = __MAX_BYTES/ __ALIGN};
                                              // 排列链大小
    static size_t ROUND_UP( size_t bytes)
        // 对齐
        return ((bytes + __ALIGN - 1) & ^{\sim}(__ALIGN - 1));
    static size_t FREELIST_INDEX( size_t bytes )
        // bytes == 9
        // bytes == 8
        // bytes == 7
        return ((bytes + __ALIGN - 1) / __ALIGN - 1);
    union Obj
        union Obj* freeListLink; // 指向下一个内存块的指针
        char _clientData [1]; /* The client sees this.*/
   };
    static Obj * volatile _freeList[__NFREELISTS];
                                                   // 自由链表
                                                  // 内存池水位线开始
    static char * _startFree;
    static char * _endFree;
                                                  // 内存池水位线结束
    static size_t _heapSize;
                                                  // 从系统堆分配的总大小
    // 获取大块内存插入到自由链表中
    static void * Refill( size_t n );
    // 从内存池中分配大块内存
    static char * ChunkAlloc(size_t size, int &nobjs);
    static void * Allocate( size_t n );
    static void Deallocate( void *p , size_t n);
    static void * Reallocate( void *p , size_t old_sz, size_t new_sz);
```

```
};
// 初始化全局静态对象
template (bool threads, int inst)
\label{typename} $$ \_DefaultAllocTemplate \le threads, inst>::0bj*volatile $$ \_DefaultAllocTemplate \le threads, inst>::\_freeList $$ \_DefaultAllocTemplate \le threads, inst>:\_freeList $$ \_DefaultAllocTemplate \le threads, inst>:\_freeList $$ \_DefaultA
[\_DefaultAllocTemplate < threads, inst>::\_NFREELISTS];
template  <bool threads, int inst>
char* __DefaultAllocTemplate <threads, inst>::_startFree = 0;
template <bool threads, int inst>
char* __DefaultAllocTemplate <threads, inst>::_endFree = 0;
template  <bool threads, int inst>
size_t __DefaultAllocTemplate< threads, inst>::_heapSize = 0;;
template <bool threads, int inst>
void* __DefaultAllocTemplate <threads, inst>::Refill (size_t n)
         \_TRACE_DEBUG("(n:%u)\n", n);
         // 分配个n bytes的内存
         // 如果不够则能分配多少分配多少
         int nobjs = 20;
         char* chunk = ChunkAlloc( n, nobjs );
         // 如果只分配到一块,则直接这块内存。
         if(nobjs == 1)
                 return chunk ;
         Obj*result, *cur;
         size t index = FREELIST INDEX(n);
         result = (0bj*)chunk;
         // 把剩余的块链接到自由链表上面
         cur = (0bj *) (chunk+n);
         _freeList[index] = cur;
         for (int i = 2; i < nobjs; ++i)
                 cur->_freeListLink = (0bj*) ( chunk+n *i);
                 cur = cur ->_freeListLink;
         cur-> freeListLink = NULL;
         return result ;
template <bool threads, int inst>
char* DefaultAllocTemplate <threads, inst>::ChunkAlloc (size t size, int &nobjs)
         __TRACE_DEBUG("(size: %u, nobjs: %d)\n", size, nobjs);
         char* result ;
         size t bytesNeed = size* nobjs;
         size t bytesLeft = endFree - startFree;
         // 1. 内存池中的内存足够, bytesLeft>=bytesNeed, 则直接从内存池中取。
         // 2. 内存池中的内存不足,但是够一个 bytesLeft >= size,则直接取能够取出来。
         // 3. 内存池中的内存不足,则从系统堆分配大块内存到内存池中。
         if (bytesLeft >= bytesNeed)
                 __TRACE_DEBUG("内存池中内存足够分配 %d个对象\n", nobjs);
                 result = startFree;
                  _startFree += bytesNeed;
         else if (bytesLeft >= size)
                  __TRACE_DEBUG("内存池中内存不够分配 %d个对象, 只能分配%d个对象 \n", nobjs, bytesLeft / size);
                 result = _startFree;
```


```
nobjs = bytesLeft / size;
       _startFree += nobjs *size;
   else
       // 若内存池中还有小块剩余内存,则将它头插到合适的自由链表
       if (bytesLeft > 0)
          size_t index = FREELIST_INDEX (bytesLeft);
          ((Obj*)_startFree)->_freeListLink = _freeList[index];
          _freeList[index] = (0bj*) _startFree;
          startFree = NULL;
          __TRACE_DEBUG("将内存池中剩余的空间,分配给 freeList[%d]\n", index);
       // 从系统堆分配两倍+已分配的 heapSize/8的内存到内存池中
       size t bytesToGet = 2*bytesNeed + ROUND UP( heapSize >>4);
       _startFree = (char *) malloc(bytesToGet);
       __TRACE_DEBUG("内存池空间不足,系统堆分配 %u bytes内存\n", bytesToGet);
       //【无奈之举】
       // 如果在系统堆中内存分配失败,则尝试到自由链表中更大的节点中分配
       if (_startFree == NULL)
          __TRACE_DEBUG("系统堆已无足够,无奈之下,智能到自由链表中看看 \n");
          for(int i = size; i <= __MAX_BYTES; i+=__ALIGN)</pre>
              Obj* head = _freeList[FREELIST_INDEX (size)];
              if (head)
                 startFree = (char *) head;
                 head = head -> freeListLink;
                 endFree = startFree +i;
                 return ChunkAlloc (size, nobjs);
          //【山穷水尽,最后一根稻草】
          // 自由链表中也没有分配到内存,则再到一级配置器中分配内存,
          // 一级配置器中可能有设置的处理内存,或许能分配到内存。
          __TRACE_DEBUG("系统堆和自由链表都已无内存,一级配置器做最后一根稻草 \n");
          _startFree = (char*) MallocAlloc ::Allocate(bytesToGet);
       // 从系统堆分配的总字节数。(可用于下次分配时进行调节)
       _heapSize += bytesToGet ;
       _endFree = _startFree + bytesToGet;
       // 递归调用获取内存
       return ChunkAlloc (size, nobjs);
   return result;
template <bool threads, int inst>
void* __DefaultAllocTemplate <threads, inst>::Allocate (size_t n)
   \_TRACE_DEBUG("(n: %u)\n", n);
   // 若n > __MAX_BYTES 则直接在一级配置器中获取
   // 否则在二级配置器中获取
   if (n > \_MAX_BYTES)
```

```
return MallocAlloc ::Allocate(n);
    size t index = FREELIST INDEX(n);
    void* ret = NULL;
    // 1. 如果自由链表中没有内存则通过 Refill进行填充
    // 2. 如果自由链表中有则直接返回一个节点块内存
    // ps:多线程环境需要考虑加锁
    Obj* head = _freeList[ index];
    if (head == NULL)
        return Refill (ROUND_UP(n));
    else
        __TRACE_DEBUG("自由链表取内存:_freeList[%d]\n", index);
        _freeList[index] = head-> _freeListLink;
        return head;
template < bool \ threads, \ int \ inst >
void __DefaultAllocTemplate <threads, inst>::Deallocate (void * p, size_t n)
    __TRACE_DEBUG("(p:\%p, n: \%u) \setminus n", p, n);
    // 若n > MAX BYTES 则直接归还给一级配置器
    // 否则在放回二级配置器的自由链表
    \begin{array}{ll} \textbf{if} \ (n > \_\_\text{MAX\_BYTES}) \end{array}
        MallocAlloc::Deallocate (p, n);
    else
        // ps:多线程环境需要考虑加锁
        size_t index = FREELIST_INDEX(n);
        // 头插回自由链表
        0bj*tmp = (0bj*)p;
        tmp->_freeListLink = _freeList[ index];
        _freeList[index] = tmp;
template <bool threads, int inst>
void* _DefaultAllocTemplate <threads, inst>::Reallocate (void*p, size_t old_sz, size_t new_sz)
    void * result ;
    size t copy sz;
    if (old_sz > (size_t) __MAX_BYTES && new_sz > (size_t) __MAX_BYTES) {
        return(realloc (p, new_sz));
    if (ROUND_UP (old_sz) == ROUND_UP(new_sz))
        return p ;
    result = Allocate (new_sz);
    copy_sz = new_sz > old_sz? old_sz : new_sz ;
    memcpy(result, p, copy_sz);
    Deallocate(p, old_sz);
    return result;
```

• 【STL空间配置的缺点】

2: 二级空间配置器的内存什么时候还给操作系统?

• 空间配置器分配空间的初始化和拷贝问题的算法







圖 2-1 construct() 和 drestroy() 示意。



■ 2-8 三個記憶體基本函式的泛型版本與特化版本。