5。程段化。对象现状感(2)

这本节课讨论:

- 求值的环境模型
 - 环境模型中的求值规则
 - ■过程应用
 - ■局部状态
 - 内部定义
- 基于状态的模拟
 - 两个简单实例: 队列和表格
 - 数字电路模拟


程序设计技术和方法 赛宗燕, 2010-2011 /1

环境模型和求值规则

- 环境确定表达式求值的上下文。没有环境,表达式求值就没有意义 (+11)的求值也需要上下文为+提供意义
- 为描述解释器的意义,我们假定有一个全局环境,其中只有一个全局框架,框架中包含着所有基本过程名的意义约束
- 在新求值模型里,组合表达式的基本求值规则仍是:
 - □ 求出组合式的各子表达式的值
 - □ 将运算符表达式的值作用于运算对象表达式的值
- 一个过程对象是一个对 (c, e),其中 c 是过程代码,e 是环境指针。求值 lambda 表达式得到的是过程对象:
 - □ 其代码就是 lambda 表达式的体
 - □ 其环境指针指向求值该 lambda 表达式时的环境
- 下面用例子说明有关情况,包括:环境在求值中的作用,求值过程中框架的创建,过程对象的创建等

求值的环境模型

- 代換模型:复合过程作用于一组参数时,先求值实参,而后用这些值代 换过程体里的形参,再求值代换后的过程体
- 有了赋值后,代换模型就失效了。因为变量不再是代表值的简单名字, 而表示某种"存储位置",其中保存的值可随计算进展而改变
- 要处理赋值,求值模型必须反映存储的概念。 下面的新模型称为环境模型。有几个概念:
- 环境: 框架 (frame) 的链接序列
 - ■框架是可空的表格,每项表示一个变量的约束。在一个框架里每个变量至多有一个约束
 - ■每个框架有一个指向其外围框架的指针,全 局框架位于最上层,它没有外围框架
- 一个变量在一个环境里的值,就是它在该环境 里的第一个有约束的框架里的那个约束值



例:x在环境A中的值, 在环境 B中的值

程序设计技术和方法

裘宗燕, 2010-2011 /2

环境模型下的求值

■ 过程对象的建立和约束。在全局环境中求值

(define (square x) (* x x))

实际上就是求值:

(define square (lambda (x) (* x x)))

图:在全局环境里增加了 square 的约束,它约束于新建的过程对象

global ather worldbles

square:


(define (equare z)

(o z z))

parameters: z

body: (o z z)

- <u>过程应用</u>。在全局环境里求值 表达式 (square 5):
 - □ 过程应用表达式创建新环境 E1,其中 x (形参) 约束到 5 (实参的值)
 - □ 在环境 E1 中求值过程体 (* x x) 得到结果 25



程序设计技术和方法 赛宗燕, 2010-2011 / 3

环境模型下的求值规则


- 环境模型下的两条基本求值规则:
 - □ 一个过程对象应用于一组实参的过程: 先构造一个新框架,该框架 以过程对象的框架作为外围框架,框架里是过程的形参与对应实参 值的约束。而后在这个新环境中求值过程体
 - □ 在环境 E 里求值一个 lambda 表达式: 建立一个过程对象,其代码 是该 lambda 表达式的体,其环境指针指向 E
- 用 define 定义一个符号: 在当前框架里建立一个约束,将被定义符号约束到给定值(如果当前框架已有这个符号,则改变其约束。【另请参考书上的注释】)
- (set! < *变量*> < value>) 的作用:
 - □ 在当前环境中找到<*变量*>的约束(可能不在当前框架里)
 - □ 将该变量的约束值修改为由 <value> 计算出的值
 - □ 如果环境中没有<*变量*>的约束,则报告错误
- 新求值规则比代换模型复杂很多。但它是 Scheme 解释器工作方式的 真正模型,可以基于这个模型实现 Scheme 解释器(第4章)

环境模型: 简单过程的应用

假设有定义

(define (square x) (* x x)) (define (sum-of-squares x y) (+ (square x) (square y))) (define (f a) (sum-of-squares (+ a 1) (* a 2)))

三个定义建立起的环境见图



对 (f 5) 的求值

求值时新建一个环境,其中 有一个新约束

- 每个调用创建一个新框架,同一函数的不同调用的框架相互无关
- 这里没有特别关注返回 值的传递问题

程序设计技术和方法

裘宗燕, 2010-2011 /6

框架和局部状态

<u>有局部状态的对象在计算中的情况</u>

提款处理器代码:

(define (make-withdraw balance) (lambda (amount)

(if (>= balance amount) (begin (set! balance (- balance amount))


balance)
"Insufficient funds")))


调用

(define W1 (make-withdraw 100))

新建环境 E1, 在其中求值过程体

求值过程里 lambda 表达式将建立 新过程对象(左),其环境指针指 向 E1,W1 约束于这个过程对象





"Insufficient funds"))

框架和局部状态

考虑过程调用:


(w1 50)

调用建立起一个新环境(右) 并在其中求值

从环境的不同框架中,可以找 到各变量的值

过程 set! 表达式的求值改变 环境中 balance 的约束,使 其值变为 50

- 再调用 W1 将建立新框架, 与上面建立的框架无关,但 其外围框架仍是 E1
- 过程求值中将再次找到包含 balance 的框架 E1 并修改 balance 的约束值




程序设计技术和方法

框架和局部状态

■ 建立另一个提款处理器 (define W2 (make-withdraw 100))

■ 新提款处理器 W2 的局部状态与 W1 的局部状态无关



- 两个提款处理器是两个过程对象,各自独立变化
- 两个提款处理器(过程对象)的代码相同。它们是共享同一份代码还是各有一份代码,是系统实现的细节问题。这里的具体方式不影响语义
- 聪明的编译器可能让它们共享代码,以提高内存利用的效率

程序设计技术和方法

裘宗燕, 2010-2011 /9

内部定义


- 建立过程对象时
 - □ 内部过程的名字与相应过程对象的约束在一个局部框架里,与其他 框架里的同名对象(变量或过程)无关
 - □ 内部过程对象的环境指针指向外围过程调用时的环境,因此内部过程里可以直接使用其外围过程的局部变量(形式参数等)
- 每次调用有内部过程定义的过程时,将新建一个框架
 - □ 包括重新建立其中的各内部过程对象
 - □ 不同过程对象是否共享代码是系统的实现细节,不影响语义

内部定义

■ 考虑带有内部定义的过程:

(define (sqrt x)
 (define (good-enough? guess) (< (abs (- (square guess) x)) 0.001))
 (define (improve guess) (average guess (/ x guess)))
 (define (sqrt-iter guess)
 (if (good-enough? guess) guess (sqrt-iter (improve guess))))
 (sqrt-iter 1.0))</pre>

- 求值 (sqrt 2) 时建立框架 E1, 其中包含形参x的约束和各个 内部过程的约束
- 每个内部过程名约束到一个过程对象(包括代码和一个环境指针)。内部过程的环境指针都指向 E1
- 首次调用 good-enough? 时的 现场情况如右图



程序设计技术和方法

用变动数据做模拟


- 下面考虑如何用有局部状态的对象做模拟
- 前面提出,建立数据抽象时数据结构基于其构造函数和选择函数描述
- 现在考虑由对象(其状态不断变化)构成的系统。为模拟这种系统,复合数据对象的状态也应该能随计算进程变化,需要修改状态的操作。这种操作称为改变函数(mutator)
- 例如,为模拟银行账户,表示它的数据结构应支持余额设置操作: (set-balance! <account> <new-value>)
- 我们用序对作为构造复合对象的通用粘合机制 要用于构造状态可变的对象,就需要有修改序对内容的操作
- 序对的改变操作是 set-car! 和 set-cdr!
 - 各有两个参数,它们的作用是将第一个参数(序对)的 car 或 cdr 修改为以第二个参数为值

裘宗燕, 2010-2011 /12

表结构的变动

假设 x 的值为 ((a b) c d), y 的值为 (e f)

做 (define z (cons y (cdr x)) 得到 (set-car! x y) 得到:




共享和相等

■ 赋值引起"同一个"和"变动"问题。当不同数据 对象共享某些序对时,问题会暴露出来。例:

(define x (list 'a 'b)) (define z1 (cons x x))

得到的状态如右图



裘宗燕, 2010-2011 /15

■ z1 和 z2 貌似表示"同样"的表。只做 car/cdr/cons 不能察觉其中是否存在共享。如果能修改表结构,就会暴露共享的情况


 (set-car! (car z1) 'wow)
 (set-car! (car z2) 'wow)

 z1
 z2

 ((wow b) wow b)
 ((wow b) a b)

表结构的变动

在 x 的值为 ((a b) c d), y 值为 (e f) 的情况下执行 (set-cdr! x y):



- set-car! 和 set-cdr! 修改已有的表结构(是破坏性操作)
- cons 通过建立新序对的方式构建表结构(没有破坏性)
- 可以用建立新序对的操作 get-new-pair 和两个破坏性操作 set-car! 和 set-cdr! 实现 cons

程序设计技术和方法 赛索燕, 2010-2011 /14

共享和相等

- eq? 检查两个表达式的值是否为共享同一个实体。例如 (eq? x y) 检查 x 和 y 的值是不是同一个对象(引用同一个对象)
 - □ 由于 Scheme 里符号的唯一性, (eq? 'a 'a) 得真
 - □ cons 总建立新序对,(eq? (cons 'a 'b) (cons 'a 'b)) 得假
 - □ 对于前一页建立的两个情况,(eq? (car z1) (cdr z1)) 得真,而 (eq? (car z2) (cdr z2)) 得假
- 下面将看到
 - □ 结构共享能极大地扩充序对能表示的数据结构的范围
 - □ 存在共享时,对一部分数据结构的修改可能改变其他数据结构。如 果这种改变不是有意而为,那就很可能造成错误
 - □ 使用改变操作 set-car! 和 set-cdr! 时要特别小心,必须清楚当时的数据共享情况,否则可能导致严重程序错误

程序设计技术和方法 赛宗燕, 2010-2011 /16

改变也就是赋值

前面介绍过用过程表示序对:

```
(define (co 有了变动操作,这一框架仍然可以用:
 (define (d
                (define (cons x y)
  (cond ((e
                 (define (set-x! v) (set! x v))
                 (define (set-y! v) (set! y v))
      ((eq?
                 (define (dispatch m)
      (else
                  (cond ((eq? m 'car) x)
 dispatch)
                     ((eq? m 'cdr) y)
(define (ca
                      ((eq? m 'set-car!) set-x!)
(define (cd
                     ((eq? m 'set-cdr!) set-y!)
                     (else (error "Undefined operation -- CONS" m))))
                 dispatch)
                (define (car z) (z 'car))
                (define (cdr z) (z 'cdr))
                                              理论保证: 要在语言
                (define (set-car! z new-value)
                                              里支持变动, 只需引
                 ((z 'set-car!) new-value)
                                              进一个赋值就够了
                (define (set-cdr! z new-value)
                                              set-car!/set-cdr! 都
                 ((z 'set-cdr!) new-value)
                                              可通过赋值实现
```

程序设计技术和方法

裘宗燕, 2010-2011 /17

队列

- 采用如右图的队列表示
- 先定义几个辅助过程(为清晰):

(define (front-ptr queue) (car queue)) (define (rear-ptr queue) (cdr queue)) (define (set-front-ptr! queue item) (set-car! queue item)) (define (set-rear-ptr! queue item) (set-cdr! queue item))

front-str

- 前端指针空时认为队列空,空队列是前后端指针均为空的序对, (define (empty-gueue? gueue) (null? (front-ptr gueue))) (define (make-queue) (cons '() '()))
- 选取表头元素就是取出前端指针所指元素的 car:

```
(define (front-queue queue)
 (if (empty-queue? queue)
   (error "Front-queue called with an empty queue")
   (car (front-ptr queue))))
                                                        裘宗燕, 2010-2011 /19
```

队列

- 用 set-car! 和 set-cdr! 能构造出一些基于 car/cdr/cons 不能实现的数 据结构。特点是同一个数据结构,可以随着操作改变其内部
- 考虑构造一个队列。其操作实例: (define q (make-queue)) (insert-queue! q 'a) а (insert-queue! q 'b) a b

(delete-queue! q) b (insert-queue! q 'c) b c (insert-queue! q 'd) b c d (delete-queue! q) c d

■ 基本操作:

□ 创建: (make-queue)

□ 选择: (empty-queue <q>) 和 (front-queue <q>)

□ 改变: (insert-queue <q> <item>) 和 (delete-queue <q>)


程序设计技术和方法

裘宗燕, 2010-2011 /18

队列

■ 向队列加入元素时创建新序对,并将其连接在最后:

```
(define (insert-queue! queue item)
   (let ((new-pair (cons item '())))
     (cond ((empty-queue? queue)
            (set-front-ptr! queue new-pair)
            (set-rear-ptr! queue new-pair)
            aueue)
           (else
            (set-cdr! (rear-ptr queue) new-pair)
            (set-rear-ptr! queue new-pair)
            queue))))
```




程序设计技术和方法

队列

■ 删除元素时修改队列前端指针:

(delete-queue! q) 之后



Scheme 系统输出功能不理解队列结构,需要自己定义输出队列的过程 error 函数也不能正确输出有关队列的信息

程序设计技术和方法 赛索燕, 2010-2011 /21

表格:一维表格

■ 为特定关键码关联新值时,需要先找到该关键码所在的序对,而后修改 其关联值。找不到时加一个表示该关联的序对


两种情况都需要修改已有的表格

■ 创建新表格就是构造一个空表格:

```
(define (make-table) (list '*table*))
```

表格

- 数据导向的编程中用两维表格保存各操作的信息。现在先考虑一维表格的构造
- 用序对表示关键码/值关联,特殊符号 *table* 作为表格头标志



■ 表格:

程序设计技术和方法

裘宗燕, 2010-2011 /22

考虑两维索引的表格

■ 两维表格是以第一个关 键码为关键码,以一维 表格为关联值的表格

表格: 两维表格

■ 右图表示的表格

math:


+: 43

-: 45 *: 42

letters:

a: 97 b: 98

其中有两个子表格



表格: 两维表格

■ 查找时,用关键码逐层查找

```
(define (lookup key-1 key-2 table)
(let ((subtable (assoc key-1 (cdr table))))
(if subtable
(let ((record (assoc key-2 (cdr subtable))))
(if record (cdr record) false))
false)))
```

■ 插入关键码时逐层查找,可能需要建立新的子表格或表格项:

程序设计技术和方法 赛索燕, 2010-2011 /25

数字电路模拟器

- 下面介绍一个大型实例: 是数字电路模拟器
- 复杂的数字电路应用于许多领域,其正确设计也非常重要。数字电路由一些简单元件构成,通过复杂连接形成复杂的行为。为理解正在设计的电路,需要做模拟
- 数字电路模拟是事件驱动的模拟的代表。这是重要的计算机应用领域, 基本想法:系统活动中发生一些事件,事件又会引发其他事件
- 电路的计算模型由一些对象构成,对象对应于各种基本电路元件
 - □ 连线在对象间传递数字信号(信号只能是0或1)
 - □ 功能块有若干输入端口和输出端口,从输入信号计算输出
 - □ 功能块产生输出信号有一定延迟
- 基本功能块: 反门(inverter),与门(and-gate),或门(or-gate) 等。各种逻辑门都有若干单位时间的延迟

表格: 表格生成器

■ 表格操作都以一个表格为参数,允许同时有许多表格。下面"表格生成器"生成表格对象,其中数据结构作为所生成对象的局部数据

```
(define (make-table)
(let ((local-table (list '*table*)))
(define (lookup key-1 key-2) ... ...)
(define (insert! key-1 key-2 value) ... ... 'ok)
(define (dispatch m)
(cond ((eq? m 'lookup-proc) lookup)
((eq? m 'insert-proc!) insert!)
(else (error "Unknown operation -- TABLE" m))))
dispatch))
```

内部 lookup/insert! 不需要 table 参数,直接用 local-table 关联的表格


■ 创建一个操作表格(创建其他表格也一样):

```
(define operation-table (make-table))
(define get (operation-table 'lookup-proc))
(define put (operation-table 'insert-proc!))
```

程序设计技术和方法 裘宗燕, 2010-2011 /26

数字电路模拟器:连线

■ 连接基本功能块,可得到更复杂的功能块。如半加器,有输入 A 和 B ,输出 S (和) 和 C (进位)。A、B 之一为 1 时 S 为 1; A 和 B 均为 1 时 C 为 1。由于延迟,得到输出的时间可能不同



- 下面构造一个模拟数字电路的程序。其中
 - □ 连线用计算对象表示,它们能保持信号
 - □功能模块用过程模拟,它们产生正确的信号关系
- □ 构造连线的基本操作是 make-wire。例如构造 6 条连线:


```
(define a (make-wire)) (define b (make-wire))
(define c (make-wire)) (define d (make-wire))
(define e (make-wire))
```

程序设计技术和方法 裘宗燕, 2010-2011 /27

数字电路模拟器: 组合和抽象

■ 将反门、与门和或门连接起来,可以构成半加器:

```
(or-gate a b d)
ok
(and-gate a b c)
ok
(inverter c e)
ok
(and-gate d e s)
ok
```



■ 更好的方式是把构造操作定义为过程,取4个连线参数:

```
(define (half-adder a b s c)
(let ((d (make-wire)) (e (make-wire)))
(or-gate a b d)
(and-gate a b c)
(inverter c e)
(and-gate d e s)
'ok))
```

程序设计技术和方法

裘宗燕, 2010-2011 /29


数字电路模拟器:基本功能块

- 基本功能块实现特定效果,使一条连线的信号能影响其他连线。连线基本操作
 - □ (get-signal <wire>) 返回 <wire> 上的当前信号值
 - □ (set-signal! < wire> < new value>) 将 < wire> 上的信号值设置为新值
 - □ (add-action! <wire> < free < free < free </pre> < free < free </pre> < free < free < free < free </pre>
 < free < fr
 - □ after-delay 要求在给定时延之后执行指定过程(两个参数)
- 基本功能块基于这些操作定义。反门在给定时间延迟后将输入的逆送给输出

数字电路模拟器:语言结构

■ 用两个半加器和一个或门可构造出 一个全加器。过程定义:

```
(define (full-adder a b c-in
sum c-out)
(let ((s (make-wire))
(c1 (make-wire))
(c2 (make-wire)))
(half-adder b c-in s c1)
(half-adder a s sum c2)
(or-gate c1 c2 c-out)
```



- 以构造出的功能块作为部件,可以继续构造更复杂的电路
- 这就建立了一种语言,可用于构造具有任意复杂结构的数字电路
 - □基本功能块是这个语言的基本元素
 - □ 将功能块用连线连接,是这个语言的组合机制
 - □将复杂连接方式定义为过程,是这里的抽象机制

数字电路模拟器:基本功能块

- 与门有两个输入,这两个输入得到信号时都要执行动作
- 过程 logical-and 与 logical-not 类似

- 或门、异或门等可以类似定义
- inverter-delay 和 and-gate-delay 等是模拟中的常量,需要事先定义

程序设计技术和方法 赛索無, 2010-2011 /32

数字电路模拟器:连线

■ 连线是计算对象,有局部的信号值变量 signal-value 和记录一组过程的变量 action-procedures,连线信号值改变时执行这些过程:

```
(define (make-wire)
 (let ((signal-value 0) (action-procedures '()));初始值
  (define (set-my-signal! new-value)
   (if (not (= signal-value new-value))
      (begin (set! signal-value new-value)
             (call-each action-procedures))
      'done))
  (define (accept-action-procedure! proc)
   (set! action-procedures (cons proc action-procedures))
   (proc)) <
                                               执行无参过程 proc
  (define (dispatch m)
   (cond ((eq? m 'get-signal) signal-value)
          ((eq? m 'set-signal!) set-my-signal!)
          ((eq? m 'add-action!) accept-action-procedure!)
          (else (error "Unknown operation -- WIRE" m))))
  dispatch))
```

辅助过程 call-each 逐个调用过程表里的过程(都是无参过程)

程序设计技术和方法

裘宗燕, 2010-2011 /33

数字电路模拟器: 待处理表

■ 为实现 after-delay 操作,这里的想法是维护一个待处理表,记录需要 处理的事项。该数据抽象提供如下操作:

```
(make-agenda) 返回新建的空待处理表
(empty-agenda? <agenda>) 判断待处理表是否为空
(first-agenda-item <agenda>) 返回待处理表中第一个项
(remove-first-agenda-item! <agenda>) 删除待处理表里的第一项
(add-to-agenda! <time> <action> <agenda>) 向待处理表中加入一项,要求在给定时间运行给定过程
(current-time <agenda>) 返回当前时间
```

■ 待处理表用 the-agenda 表示,after-delay 向其中加入一个新项

```
(define (after-delay delay action)
(add-to-agenda! (+ delay (current-time the-agenda))
action
the-agenda))
```

数字电路模拟器:连线

- 连线是典型的变动对象,保存可能变化的信号,用带局部状态的过程模拟。调用 make-wire 返回新的连线对象
- 连线状态被连接在其上的功能块共享,一个部件的活动通过交互影响连 线状态,进而影响连接在这条线上的其他部件

程序设计技术和方法

程序设计技术和方法

裘宗燕, 2010-2011 /34

数字电路模拟器:模拟

模拟驱动过程 propagate 顺序执行待处理表中的项。处理中可能加入新项。只要待处理表不空,模拟就会继续进行

```
(define (propagate)
  (if (empty-agenda? the-agenda)
  'done
  (let ((first-item (first-agenda-item the-agenda)))
    (first-item)
    (remove-first-agenda-item! the-agenda)
    (propagate))))
```

■ 实现一个"监视器",把它连在连线上时,该连线的值改变时它就会输出信息

数字电路模拟器:模拟实例

■ 初始化:

(define the-agenda (make-agenda)) (define inverter-delay 2) (define and-gate-delay 3) (define or-gate-delay 5)

■ 定义 4 条线路, 其中两条安装监视器:

```
(define input-1 (make-wire))
(define input-2 (make-wire))
(define sum (make-wire))
(define carry (make-wire))
(probe 'sum sum)
sum 0 New-value = 0
(probe 'carry carry)
carry 0 New-value = 0
```

■ 把线路连接到半加器上:

(half-adder input-1 input-2 sum carry) ok

■ 将 input-1 的信号置为 1,而后 运行这个模拟:

```
(set-signal! input-1 1)
done
(propagate)
sum 8 New-value = 1
done
```

这时将 input-2 上的信号置 1 并继续模拟:

```
(set-signal! input-2 1)
done
(propagate)
carry 11 New-value = 1
sum 16 New-value = 0
done

时刻 11 时 carry 变为 1,时刻
```

16 时 sum 变为 1

程序设计技术和方法 赛索燕, 2010-2011 /37

数字电路模拟器: 待处理表的实现

■ 将动作加入待处理表的过程:

```
(define (add-to-agenda! time action agenda)
 (define (belongs-before? segments)
  (or (null? segments) (< time (segment-time (car segments)))))
 (define (make-new-time-segment time action)
  (let ((q (make-queue)))
   (insert-queue! q action)
   (make-time-segment time q)))
 (define (add-to-segments! segments)
  (if (= (segment-time (car segments)) time)
    (insert-queue! (segment-queue (car segments)) action)
    (let ((rest (cdr segments)))
     (if (belongs-before? rest)
        (set-cdr! seaments
         (cons (make-new-time-segment time action) (cdr segments)))
        (add-to-segments! rest)))))
 (let ((segments (segments agenda)))
  (if (belongs-before? segments)
     (set-segments! agenda
       (cons (make-new-time-segment time action) segments))
     (add-to-segments! segments))))
```

数字电路模拟器: 待处理表的实现

■ 待处理表的功能与队列类似,其中记录要运行的过程。元素是时间段, 包含一个时间值和一个队列,队列里是在该时间要执行的过程:

```
(define (make-time-segment time queue) (cons time queue)) (define (segment-time s) (car s)) (define (segment-queue s) (cdr s))
```

■ 待处理表是时间段的一维表格,其中时间段按时间排序

```
为了方便,在表头记录当前时间(初始为 0)
```

```
(define (make-agenda) (list 0))
(define (current-time agenda) (car agenda))
(define (set-current-time! agenda time) (set-car! agenda time))
(define (segments agenda) (cdr agenda))
(define (set-segments! agenda segments)
  (set-cdr! agenda segments))
(define (first-segment agenda) (car (segments agenda)))
(define (rest-segments agenda) (cdr (segments agenda)))
```

程序设计技术和方法 裘宗燕, 2010-2011 /38

数字电路模拟器: 待处理表的实现

■ 需要从待处理表删除第一项时,应删除第一个时间段队列里的第一个过程。如果删除后队列为空,就删除这个时间段:

```
(define (remove-first-agenda-item! agenda)
(let ((q (segment-queue (first-segment agenda))))
(delete-queue! q)
(if (empty-queue? q)
(set-segments! agenda (rest-segments agenda)))))
```

■ 特处理表的第一项就是其第一个时间段队列里的第一个过程。提取项时 应该更新待处理表的时间:

```
(define (first-agenda-item agenda)
(if (empty-agenda? agenda)
(error "Agenda is empty -- FIRST-AGENDA-ITEM")
(let ((first-seg (first-segment agenda)))
(set-current-time! agenda (segment-time first-seg))
(front-queue (segment-queue first-seg)))))
```

至此数字电路模拟系统的开发完成,请大家自己总结一下

程序设计技术和方法

程序设计技术和方法 裘宗燕, 2010-2011 /39

裘宗燕, 2010-2011 /40

总结

- 变动和赋值,是模拟复杂系统的有力手段
 - □ 导致计算的代换模型失效
 - □ 需要用复杂的环境模型来解释计算过程
 - □ 注意 lambda 表达式建立过程对象,调用过程时创建新框架
- set! 改变变量的约束, set-car! 和 set-cdr! 改变序对成分的约束
- 我们用有局部状态的过程实现具有局部状态变量的对象
- 注意 set! 和 define 的不同意义
- 基于状态改变建立的数据结构: 队列和表格
- 最后的实例很有意思。其中:
 - □ 用有局部状态的对象反映系统状态,用消息传递实现对象间交互
 - □ 定义了好用的语言,支持所需对象的构造和组合。用过程作为组合 手段。对象的构造具有闭包性质
 - □ 容易在 OO 语言里模拟,请考虑如何在 C 语言里实现

程序设计技术和方法 裘宗燕, 2010-2011 /41