
実習3 異なる VLAN 同士の接続



図のように、3つの VLAN 同士を接続するために、ポートの割当てが以下のようにしている。コマンドは実習 1 を参照する。ここでは省略する。

VLAN の割当

SWITCH 機器番号	VLAN1	VLAN2	VLAN3
SW1	5, 6, 9	3、7	2, 4, 8
SW2	6, 9	2, 4, 5, 8	3、7

そうすると正しく各ポートに VLAN を割り当てできる。

続いて、ルータのポートに IP アドレスを設定する。

ルータ名	ポート 0	ポート1
Route1	192.168.5.254	172.16.1.254
Route2	10.1.1.254	172.16.1.253

コーディングは:

ルータ1の場合:

コンフィグレーションモードにて

interface fastethernet 0

ip address 192.168.5.254 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface fastethernet 1

ip address 172.16.1.254 255.255.255.0

no shutdown

exit

ルータ2の場合:

コンフィグレーションモードにて

interface fastethernet 02

ip address 10.1.1.254 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface fastethernet 1

ip address 176.16.1.253 255.255.255.0

no shutdown

exit

ケーブル物理的に接続する:

SWITCH 間の接続:ペアとするポートは:

VLAN 番号	SWITCH 1	SWITCH 2
VLAN 1	6	9
VLAN 2	7	8
VLAN 3	8	7

ルータと SWITCH 間の接続:ペアとするポートは:

	RO1ポート0	ROU1ポート1	ROU2ポート0	ROU2ポート1
SWITCH 1	2		5	
SWITCH 2		5		2

ルーティングテーブル:

ルータ	ネットワーク	サブネット	ネクストホップ
ルータ 1	10.1.1.0	255.255.255.0	172.16.1.253
ルータ 2	192.168.5.0	255.255.255.0	172.16.1.254

コーディングは:

ルータ1のコンフィグレーションモードにて

ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 172.16.1.253

ルータ2のコンフィグレーションモードにて

ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 172.16.1.254