本文链接: http://blog.csdn.net/xietansheng/article/details/72814552
Java Swing 图形界面开发(目录)

1. 布局: GridBagLayout

官方JavaDocsApi: java.awt.GridBagLayout

GridBagLayout,网格袋布局管理器。它不要求组件的大小相同便可以将组件垂直、水平或沿它们的基线对齐。每个 GridBagLayout 对象维持一个动态的矩形单元格(*动态计算出单个单元格的大小*),**每个组件占用一个或多个的单元格**,该单元格被称为 *显示区域*。每个组件显示区域按 从左到右,从上到下,依次排列。

2. 约束: GridBagConstraints

GridBagConstraints,封装了若干对组件的约束属性,每个由 GridBagLayout 管理的 **组件都关联一个该约束实例**,以指定 **组件所在显示区域** 的具体放置位置,以及 **组件在其显示区域中** 的对齐方式。

给组件添加约束: GridBagLayout.setConstraints(Component comp, GridBagConstraints c)

PS: 要理解 *组件(所在)显示区域(一个或多个单元格组成)* 和 *组件在其显示 区域中的对齐方式* 这两个不同的概念。

3. 属性: GridBagConstraints 的属性

下面属性描述中的相关大写字母常量均定义在GridBagConstraints类中。

3.1 显示区域 约束属性

组件的显示区域相关约束属性,直接作用在组件所在显示区域上。

(1) gridx, gridy

组件显示区域**开始显示的位置(单元格坐标)**,容器左上角第一个单元格位置为 (0,0),默认值为RELATIVE,表示放置在"上一个组件"(所在行列最后添加的一个组件)的"后面"。

(2) gridwidth, gridheight

组件显示区域 水平/竖直方向 **所占单元格的个数**,默认值为 1,如要占多行/列,需整体结果有足够的行/列。有如下两个常量特殊值可选:

- REMAINDER: 占完所在行/列余下所有单元格(该值可实现 换行 作用);
- RELATIVE: 占到所在行/列余下的倒数第二个单元格(使用该值,所在行/列的最后一个单元格需要"合理"安排组件,并手动换行)。

设置该值不能导致"前面"或"后面"单元格有留空白,否则可能无效。

(3) weightx, weighty

如何分布额外空间(单元格区域外,容器边缘内的间隔),当指定行/列中的其中任意一个组件的权重(大于0),则该行/列将(和其他行/列按权重比例)分配额外的水平/竖直空间。当权重为 0 (默认值) 时,则 整个单元格区域 居中于容器中心。

PS: 如果调用了java.awt.Window.pack()方法,该值无效,因为 pack 后已无额外的空间。

3.2 组件 约束属性

组件相关约束属性,直接作用在组件上。

(1) fill

当 显示区域 大小大于 组件 所需要的大小时,组件 在其 显示区域内 的填充方式。可能的值如下:

- NONE: (默认) 不调整组件大小;
- HORIZONTAL: 加宽组件,使它在水平方向上填满其显示区域,但是不改变高度;
- VERTICAL: 加高组件, 使它在垂直方向上填满其显示区域, 但是不改变宽度;
- BOTH: 使组件完全填满其显示区域。

(2) anchor

组件在显示区域内的位置(对齐方式),可能有如下三种值:

绝对值	相对于方 向的值	相对于基 线的值
NORTH	PAGE_ST ART	BASELINE
SOUTH	PAGE_EN D	BASELINE _LEADIN G
WEST	LINE_STA RT	BASELINE _TRAILIN G
EAST	LINE_END	ABOVE_B ASELINE
NORTHW	FIRST LIN	ABOVE_B

EST	E_START	ASELINE_ LEADING
NORTHE AST	FIRST_LIN E_END	ABOVE_B ASELINE_ TRAILING
SOUTHW EST	LAST_LIN E_START	BELOW_B ASELINE
SOUTHEA ST	LAST_LIN E_END	BELOW_B ASELINE_ LEADING
CENTER (默认 值)	BELOW_B ASELINE_ TRAILING	

(3) ipadx, ipady

组件的内部填充(可看做是 **组件的内边距**),即对组件最小大小的添加量。组件的宽度至少为其最小宽度/高度加上 ipadx/ipady 像素。

(4) insets

组件的外部填充(可看做是 **组件的外边距**,也可看做是 *显示区域* 的内边距),即 *组件* 与其 *显示区域边缘* 之间间距的最小量。

PS: 上面各属性值之间,以及其他因素,有可能存在冲突或不兼容,不一定设置了即有效,建议多做实验,多写测试Demo去尝试。

4. 案例: GridBagLayout使用实例

先展示效果,如下图所示:



result.png

各按钮约束参数:

- Button01, Button02, Button03: 默认
- Button04: gridwidth = REMAINDER、fill = BOTH
- Button05: gridwidth = REMAINDER、fill = BOTH
- Button06: gridwidth = RELATIVE fill = BOTH
- Button07: gridwidth = REMAINDER

- Button08: gridheight = 2, fill = BOTH
- Button09: gridwidth = REMAINDER, fill = BOTH
- Button10: gridwidth = REMAINDER, fill = BOTH

代码实现:

```
package com.xiets.swing;import javax.swing.*;import
java.awt.*;publicclassMain{publicstaticvoidmain(String[] args){
                                                          JFrame if
=newJFrame("测试窗口");
jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT ON CLOSE);
GridBagLayout gridBag = newGridBagLayout();// 布局管理器
                                                        GridBagConstraints
                 JPanel panel = newJPanel(gridBag);
c = null;// 约束
                                                    JButton btn01
=newJButton("Button01");
                           JButton btn02 = newJButton("Button02");
JButton btn03 = newJButton("Button03");
                                        JButton btn04
=newJButton("Button04");
                           JButton btn05 = newJButton("Button05");
JButton btn06 = newJButton("Button06");
                                        JButton btn07
=newJButton("Button07");
                           JButton btn08 = newJButton("Button08");
JButton btn09 = newJButton("Button09");
                                        JButton btn10
=newJButton("Button10");/* 添加 组件 和 约束 到 布局管理器 */// Button01
=newGridBagConstraints();
                            gridBag.addLayoutComponent(btn01, c);// 内部使用
的仅是 c 的副本// Button02
                           c = newGridBagConstraints();
gridBag.addLayoutComponent(btn02, c);// Button03
=newGridBagConstraints();
                            gridBag.addLayoutComponent(btn03, c);//
Button04显示区域占满当前行剩余空间(换行),组件填充显示区域
=newGridBagConstraints();
                            c.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
c.fill = GridBagConstraints.BOTH;
                                 gridBag.addLayoutComponent(btn04, c);//
Button05 显示区域独占一行(换行),组件填充显示区域
=newGridBagConstraints();
                            c.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
c.fill = GridBagConstraints.BOTH;
                                 gridBag.addLayoutComponent(btn05, c);//
Button06 显示区域占到当前尾倒车第二个单元格(下一个组件后需要手动换行),组件填
充显示区域
             c = newGridBagConstraints();
                                           c.gridwidth =
                              c.fill = GridBagConstraints.BOTH;
GridBagConstraints.RELATIVE;
gridBag.addLayoutComponent(btn06, c);// Button07 放置在当前行最后一个单元格
           c = newGridBagConstraints();
 (换行)
                                         c.gridwidth =
                                 gridBag.addLayoutComponent(btn07, c);//
GridBagConstraints.REMAINDER;
Button08 显示区域占两列,组件填充显示区域
                                          c = newGridBagConstraints();
                  c.fill = GridBagConstraints.BOTH;
c.gridheight =2;
```

```
gridBag.addLayoutComponent(btn08, c);// Button09 显示区域占满当前行剩余空间
 c.gridwidth =
GridBagConstraints.REMAINDER;
                         c.fill = GridBagConstraints.BOTH;
gridBag.addLayoutComponent(btn09, c);// Button10 显示区域占满当前行剩余空间
 c.fill = GridBagConstraints.BOTH;
GridBagConstraints.REMAINDER;
gridBag.addLayoutComponent(btn10, c);/* 添加 组件 到 内容面板 */
panel.add(btn01);
               panel.add(btn02);
                              panel.add(btn03);
               panel.add(btn05);
panel.add(btn04);
                              panel.add(btn06);
panel.add(btn07); panel.add(btn08);
                              panel.add(btn09);
panel.add(btn10);
              jf.setContentPane(panel);
                                 jf.pack();
1
       2
       3
       4
       5
       6
       7
       8
```

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100