# 1.使用框架制作流程

#### 1.1. 步骤 1-创建框架场景物体



#### 1.2. 步骤 2-配置资源

说明: Slot 最外层包括不限于以下效果。细节部分比如需要多个 Animator 去实现效果,则以默认的最外层 Aniamtion 设置动画事件帧,子物体的 animato 动画触发订阅到事件(使用 AnimatorCTR)。



#### 1.2.1.配置图片、特效、Spine

JackpotBorder(彩金分数框): 设置图片

FadeFg(免费过场): 子物体设置图片、特效、Spine

FadeJp(彩金过场): 子物体设置图片、特效、Spine

NpcNg(普通界面 Npc): 设置模型或 Spine,模型的情况创建到 NpcNg 子物体(改成了 Npc\_spine)

NpcFg(免费界面 Npc): 普通免费通用的情况则删除,只是为了演示 spine 和模型的区别,以及不通用的情况(改成了 Npc\_model)

Loading(加载界面):



**BigWin:** model 下面是放人物 animator 这种动画 (model 下会自动把触发动画订阅最外层 Animator 的动画事件,只订阅一个 animator。扩展使用 AnimatorCTR)



PopFgStart 等提示牌弹窗: 提示牌都是此结构



### 1.2.2.配置数字、分类游戏面板

说明: 在 TA\_GameManager 上面分配




**数字:** 一般是 12 张图片(0-9,。)



**面板分类(GamePanelClassify):** 方便制作、转场动画切换。哪里会出现的物体就放哪个列表,都会出现就都放。




### 1.2.3.移动到程序的结构



#### 1.3. 步骤 3-配置播放参数

#### 说明:

- 每个视图都有专门的脚本控制。而视图都有一个或多个动画,比如一个弹窗有 开始和退出(待机一般是接着开始的)。
- 每个动画播放参数有 animator 的触发参数、spine 的动画名参数
- 默认的视图都已经有默认的参数数据了,在 Scripts\TA\Frame\Resources\Data\BaseViewData, 会自动读取。
- 如果动画资源命名不是按照默认设置的,则需要在每个对应视图脚本去修改参数
- 触发器为 None 时,操作是将视图激活
- Ps: 有时候 spine 播放延迟不好调试的话,可以使用 Animation 事件,在 spine 上挂载 SpinePlayController,配置参数调用方法。也可以使用自己的播放实 现脚本



#### 1.4. 步骤 4-远行点击按钮播放

台灣通转免费 ○ 免费转普通 ○ 普通转彩金 ○ 彩金转普通 BigWin ☆ 普通Npc 分免费Npc ○ 免费开始弹窗 分 免费结果弹窗 彩金开始弹窗 ☆ 彩金结果弹窗 ☆ Grand

※ Grand< Mega弾窗 分 Major弹窗 Minor弹窗 分 Mini弹窗 か 加载界面 ☆ 其它弹窗视图 分 其它视图

# 1.5. 以上是 Slot 的制作流程-以下是补充说明

# **1.5.1.**GameEvent 类

说明: TA\_GameManager 上,所有的视图动画注册在这个事件列表。




# **1.5.2.**DebugView 按钮

**说明:** Debug 按钮事件是依据按钮的物体名和动画事件名对应,将 TA\_GameManager 上的事件自动绑定。

#### 1.5.3. 游戏流程


选择 GameEvent 上的事件连接在一起,下面是设置好的 BigWin 播放,



#### 1.5.4. 自定义视图创建

默认的视图一般够用了,如果需要创建新的,则复制在 Views 下面的其它弹窗视图或其它弹窗,修改配置里面的参数,点击 AddEvent 编辑时添加事件





# 1.5.5. 脚本实现玩法和动画

继承 BaseScriptAnim 类,实现 RegisterFun 和 Init 方法。点击 ScriptAnims 物体上 ScriptAnimManager 的注册脚本事件按钮(会将事件添加到 GameEvent)

