MAHJONG SCORE · USER GUIDE

麻雀成績管理アプリ
使い方ガイド

まずは自分の成績を。
点数を入れるときは、後半を開いてください。

01 / まずはこちら

自分の成績を見る

自分のカードを探し、打った日を振り返る

02 / 入力するとき

点数を入れる

メンバーを選び、持ち点を入れる

01 自分の成績を見る

幹事から届いたリンクを開けば使えます。インストールは不要です。

START HERE

自分のカードを探す

1. 届いたリンクを押します。
2. 画面上部の「成績」を押します。
3. 初めて使うときは、画面上部の「あなたは誰ですか？」から、必要なら「自分を選ぶ」を押します。選ばなくても使えます。
4. 名前を選ぶと、自分のカードが先頭に出ます。自分のカードを押すと詳しい成績を見られます。



成績タブ・「あなたは誰ですか？」とグラフ（画面例）

> **名前を選ぶと、最初の案内は消えます。** あとから変えるときは、閲覧者は「表示設定」で名前を選びます。編集者は「設定」→「メンバー」の「自分」で選び直します。表示の好みは、この端末だけに保存されます。

> 画面上部の帯に「共有された記録です（閲覧者）」と出る人は、成績を見るリンクです。「(編集者)」と出る人は、点数の入力もできます。

WHAT YOU CAN SEE

どんなデータが見られる？

収支の流れ
みんなの日ごとの収支を積み上げたグラフ。自分を選ぶと、グラフの上に自分のカードが出ます。

自分のカード
収支、1〜4着の割合、平均着順、連対率

ポイントの内訳
成績ポイント、チップなど

カードを押した先
席ごとの成績、自己ベスト、相手ごとの成績など

01 打った日を振り返る

日付から記録を開く

1. 「記録」を押します。
2. 日付の一覧から、見たい日を押します。新しい日が上にあります。
3. その日の画面で、見たいタブを押します。

その日の3つのタブ

「成績」 収支、半荘ごとの累積グラフ・着順・ポイント

「精算」 チップ、祝儀・ペナルティ

「データ」 一人ずつの内訳（選んだ「自分」が先頭）、その日のルール



記録タブ・日付の一覧（画面例）



その日の画面・3つのタブ（画面例）

LATEST RESULT

新しい記録が見えないとき

見るだけの人の画面は、開いている間、約1分ごとに新しい記録を読み込みます。「最終更新」は、画面に表示されている記録の更新時刻です。すぐに確認したいときは「今すぐ読み込む」を押してください。ほかのアプリから戻ったときも自動で読み込みます。



HOME SCREEN

次から開きやすくする

記録が表示された画面を開いたまま、ホーム画面に追加します。

LINEの中で開いた場合

メニューの「ブラウザで開く」を押します。

iPhone（Safari）

共有ボタン（□に↑）→「ホーム画面に追加」→「追加」

Android（Chrome）

右上の「⋮」→「ホーム画面に追加」

アイコンから記録が出ない場合は、アイコンを消し、届いたリンクを開き直してから追加し直します。

02 点数を入れる

画面上部の帯に「共有された記録です（編集者）」と出る人向けです。

卓を始める → メンバーを選ぶ → 持ち点を入れる → 届いたか確認

> 入力用リンクを持つ人なら、誰でも記録を書き換えられます。人に渡さないでください。

STEP 1

卓を始める

1. 「記録」を押します。
2. 「＋ 今日の卓を始める」を押します。

今日の卓がすでにある場合は、画面の「今日の卓を続ける」から直接開けます。同じ日に複数卓あれば、参加メンバーを見て選んでください。新しい卓を立てる場合は「＋ 今日の卓を始める」を押します。日付は、その日の画面の上の日付から変更できます。



STEP 2

今日のメンバーを選ぶ

1. 名前を押して参加・不参加を切り替えます。赤が参加です。
2. いつもの顔ぶれ以外が入る場合は「＋ ゲストを追加」を押します。
3. 人数がそろったら「この4人で始める」を押します。

ゲストはその日だけの参加で、通算成績には入りません。5人以上を選ぶと、入力画面に「抜け番」が表示されます。



02 半荘の点数を入れる

STEP 3

1. その日の画面で「＋ 半荘を追加」を押します。
2. 名前の欄で席を選びます。上から東・南・西・北の順です。
3. 席を繰り上げる場合は、点数を入れる前に「席を回す」を押します。南の人が東、東の人が北になります。
4. 各人の持ち点を100点単位で入れます。32,700点なら「327」。後ろの「00」は表示済みです。
5. マイナスは、数字の左の「＋」を押して「−」にします。
6. 3人分を入れたら、必要に応じて「残りを入れる」を押します。



その日の画面（画面例）



入力画面・3人分を入れた状態（画面例）

STEP 4

合計を確かめて記録

7. 緑の「合計 100,000 ✓」と、着順・ポイントを確認します。
8. 「この半荘を記録する」を押します。

合わないときは「合計が 100,000 になりません」と赤く出ます。点数を見直してください。着順・ウマ・オカ・五捨六入は自動で計算します。



02 飛び・送信・修正

IF SOMEONE GOES BELOW ZERO

飛びが出たら

飛び賞ありのルールで持ち点がマイナスの人がいると、「飛ばした人」の欄が出ます。

1. 「飛ばした人」を選びます。選ばないと記録できません。
2. 2人が同時に飛んだ場合は、それぞれの「〇〇を飛ばした人」を選びます。
3. ダブロンなどで自動で分けられない場合は「手動」を選びます。
4. 「手動」の場合は、「精算」の祝儀・ペナルティにポイントを入れます。

通常の飛び賞は自動で移ります。0点ちょうどは飛びになりません。



CHECK THE STATUS

記録が届いたか確認する

その日の画面の右上を見ます。

「このスマホに保存済み／みんなへの送信待ち」 点数は手元に残っています。電波のある所で「今すぐ送る」を押します。

「みんなに反映済み ✓」 共有先で記録を確認できました。

電波がない所で入れた記録も、保存できていればスマホに残ります。次にアプリを開いたときも送信を試します。「このスマホへの保存に失敗しました」と出た場合は、空き容量を確認してください。

CORRECT A RESULT

間違えた半荘を直す

1. 「半荘1 ›」など、直したい半荘を押します。
2. 持ち点を確認して「修正」を押します。

消す場合は、入力画面の一番下の「この半荘を削除」を押します。9秒以内なら画面下の「取り消す」で戻せます。



02 精算と、その日の変更

SETTLEMENT

チップ・祝儀・ペナルティ

1. その日の画面で「精算」を押します。
2. 各人のチップ欄に、終わったとき**手元にある枚数**を入れます。増減した枚数ではありません。
3. 祝儀・ペナルティをポイントで入れます。マイナスは「＋」を押して「−」にします。

持ち枚数との差は自動計算します。「チップ合計」「祝儀・ペナルティ合計」が緑の「✓」なら数が合っています。飛び賞は自動で入り、名前の下に「飛び賞 +10（自動）」のように出ます。



PARTICIPANTS

途中でメンバーが変わったら

1. その日の画面で「精算」を押します。
2. 一番下の「参加メンバー」で、名前を押して参加・不参加を切り替えます。赤が参加です。

途中から来たゲストは「＋ ゲストを追加」で加えます。すでに打った人は外せません。



TODAY'S RULES

その日だけルールが違ったら

1. その日の画面で「データ」を押します。
2. 一番下の「この日のルール」にある「この日のルールを変える」を押します。
3. ウマ・レート・チップ・飛び賞など、必要な項目を変えます。

変更はその日だけです。人数は変えられません。いつものルールはコミュニティの「設定」で変え、次の卓から適用されます。



02 困ったとき

まずは、画面に出ている表示に近いものを探してください。

こんなとき	試すこと
みんなへの送信待ちと出たまま	点数はスマホに保存されています。電波のある所で「今すぐ送る」を押します。
入れた記録がほかの人に見えない	入れた人の画面が「みんなに反映済み ✓」か確認します。見る人は「今すぐ読み込む」を押すか、アプリを開き直します。
同じ半荘が2つある	片方の半荘を開き、「修正」から「この半荘を削除」を押します。同じ半荘を2人が入力すると2件になります。
「通信できませんでした」と出た	電波のある所で、届いたリンクかアイコンから開き直します。保存できた記録はスマホに残っています。
「共有された記録を読み込めませんでした」と出た	リンクが古いか、共有が止められている可能性があります。幹事にリンクを送り直してもらってください。
アイコンから開くと記録が出ない	アイコンを消します。届いたリンクを開き直し、記録が出た画面から追加し直します。
マイナスの点数が入らない	数字の左の「＋」を押して「−」にします。
席を間違えた	記録前なら席を選び直します。記録後なら半荘を開いて「修正」を押します。

> **入力係を1人決めておくと安心です。**
> 2人が同じ日に別々の記録を入れても両方残ります。同じ半荘を重ねて入れた場合は、片方を削除してください。

アプリのトップ画面と、共有された記録の画面上部にも「使い方ガイド」「使い方」のリンクがあります。