使用Environment module(环境模块) 设置应用环境

上海交通大学高性能计算中心 http://hpc.sjtu.edu.cn

2013年11月8日更新

1	基本 命令	2
1.1	module命令列表	2
1.2	查看可用模块avail	2
1.3	查看已加载模块list	2
1.4	加载模块1oad	2
1.5	卸载模块unload	2
1.6	切换模块switch	3
1.7	卸载所有已加载的模块purge	3
1.8	显示模块说明whatis	3
1.9	显示该模块内容display	3
2	Pi集群module功能说明	3
2.1	编译器	4
2.2	MPI环境	4
2.3	工具库	4
3	在编译和提交作业时使用module	5
3.1	编译时使用module	5
3.2	LSF提交作业时使用module	6
4	编写自定义module	6
5	参考资料	6

"Environment module" (环境模块)是一组环境变量设置的集合。module可以被加载(load)、卸载(unload)、切换(switch),这些操作会改变相应的环境变量设置,从而让用户方便地在不同环境间切换。相比与将环境变量设置写入/etc/profile或者~/.bashrc,Environment module操作只影响当前用

户的当前登录环境,不会因错误配置造成全局持续的破坏。普通用户也可以自己编写module,具有很好的定制性。

1 基本命令

1.1 module命令列表

\$ module

或者,

\$ module -h

1.2 查看可用模块avail

\$ module avail

1.3 查看已加载模块list

\$ module list

1.4 加载模块load

\$ module load MODULE_NAME

1.5 卸载模块unload

1.6 切换模块switch

```
$ module switch OLD_MODULE NEW_MODULE
```

等价于:

\$ module unload OLD_MODULE; module load NEW_MODULE

1.7 卸载所有已加载的模块purge

\$ module purge

1.8 显示模块说明whatis

\$ module whatis MODULE_NAME

1.9 显示该模块内容display

\$ module display MODULE_NAME

2 Pi集群module功能说明

 π 集群预设了如下module:

模块命名规则是:

软件名/MPI库/编译器/版本

其中"MPI库"和"编译器"是命名时的可选项。譬如,fftw/mpich2/gcc/3.3.3模块表示版本号为3.3.3的FFTW库,这个库支持在MPICH2上并行执行,FFTW和MPICH2库都使用GCC生成。又如,openmpi/gcc/1.6.4模块表示版本号为1.6.4的OpenMPI库,这个库使用GCC生成。

这些模块按功能大致可分为编译器、MPI环境、工具库等,下面分别予以说明。

2.1 编译器

 π 集群上可以使用的编译器包括: GNU编译器(GCC)、Intel编译器、PGI编译器。 GCC-4.4.6编译器安装在操作系统目录下,能直接使用,不需要加载模块。 GCC-4.8.1、Intel编译器和PGI编译器需要加载相应模块。编译器模块信息如下:

模块	编译器版本	C编译器	C++编译器	F77编译器	F90编译器
gcc/4.4.6(默认)	4.4.6	gcc	g++	g77	gfortran
gcc/4.8.1	4.8.1	gcc	g++	g77	gfortran
icc/13.1.1	13.1.1	icc	icpc	ifort	ifort
pgi/13.9	13.9	pgcc	pgc++	无	无

Table 1 none

 π 集 群 上 的Nvidia CUDA开 发 环 境 版 本 为5.0,使 用 前 请 加 载 模 块cuda-default或者cuda/5.0。

2.2 MPI环境

 π 集群可用的MPI库比较丰富,包括Intel MPI(IMPI) MPICH2和OpenMPI。按照mpicc、mpicxx、mpif77和mpif90使用的后端编译器,MPICH2与OpenMPI还可以再细分为不同版本。

2.3 工具库

 π 集群上的工具库模块包括: mkl(Intel数学函数库)、fftw(FFTW快速傅里叶变换库)。用户可根据需要,载入响应模块。

模块	版本	mpicc	mpicxx	mpif77	mpif90
impi/4.1.1.036	4.1.1	gcc	g++	g77	gfortran
		(mpiicc uses icc)	(mpicpc uses icpc)		
mpich2/icc/1.4.1p1	1.4.1p1	icc	icpc	ifort	ifort
mpich2/gcc/1.4.1p1	1.4.1p1	gcc	g++	g77	gfortran
openmpi/icc/1.6.4	1.6.4	icc	g++	g77	gfortran
openmpi/gcc/1.6.4	1.6.4	gcc	g++	g77	gfortran

Table 2 none

3 在编译和提交作业时使用module

在集群上使用编译器和特定软件库时,往往需要在启动脚本中设置复杂的环境变量。让用户手工维护这些设置不仅容易出错,而且用户到另一个集群工作时,又需要针对新环境逐一修改变量。使用Environment module后,将环境准备的工作交给管理员,用户按需加载模块,用同一组命令就能在不同集群上完成环境设定的工作。

下面以Intel MPI程序的编译和提交为例,说明module的作用。

1 编译时使用module

Intel 编译器/MPI环境的设定包括一系列复杂的环境变量设定,需要运行脚本完成配置。典型过程如下:

- \$ source /lustre/utility/intel/composer_xe_2013.3.163/bin/compilervars.sh intel64
- \$ source /lustre/utility/intel/mkl/bin/intel64/mklvars_intel64.sh
- \$ source /lustre/utility/intel/impi/4.1.1.036/bin64/mpivars.sh
- \$ mpiicc -o mpihello mpihello.c

使用module可以使环境设定的过程更清晰:

- \$ module load icc/13.1.1
- \$ module load mkl/11.0.3
- \$ module load impi/4.1.1.036
- \$ mpiicc -o mpihello mpihello.c

2 LSF提交作业时使用module

使用LSF提交作业时,作业控制脚本中通常也会包含一系列环境设定脚本, 譬如:

```
source /lustre/utility/intel/composer_xe_2013.3.163/bin/compilervars.sh intel64 source /lustre/utility/intel/mkl/bin/intel64/mklvars_intel64.sh source /lustre/utility/intel/impi/4.1.1.036/bin64/mpivars.sh
```

这部分也可以用module指令替代。注意,LSF默认使用/bin/sh解析作业 脚本指令没有module功能) 且不传递\$HOME、\$USER、\$SHELL、\$LONGNAME以外的环境变量。若要在LSF作业脚本中使用module,我们需要指定一个带有module功能的Shell(如/bin/bash),并正确设定MODULEPATH变量。下面这个LSF作业片段供参考:

```
#BSUB -L /bin/bash

MODULEPATH=/lustre/utility/modulefiles:$MODULEPATH

module load icc/13.1.1

module load mkl/11.0.3

module load impi/4.1.1.036
```

4 编写自定义module

用户可根据modulefile规则,自己编写所需的module。用户自定义module的目录,加入MODULEPATH变量后方能生效。

5 参考资料

- "Environment Module" http://modules.sourceforge.net/
- "Environment Module: Manual Page" http://modules.sourceforge.net /man/module.html
- "Modules Software Environment" https://www.nersc.gov/users/software /nersc-user-environment/modules/