فصل ۱ ترسیمهای سه بعدی ترسیمهای سه بعدی (3-D) برای نمایش نقاط داده سه بعدی به کار می روند

موارد رایج عبارتند از

- توابع عددی یا برداری از دو متغیر مستقل
- داده های عددی یا برداری اندازه گیری شده در فضای سه بعدی
 - مرکت وابسته به زمان در فضای سه بعدی

MATLAB دستورات بسیاری برای ایجاد ترسیمهای سه بعدی دارد. این موارد بررسی خواهند شد

- ترسیم غطی
- ترسیه سیمی
 - ترسیم سطم
 - ترسیه شبکه

برای اطلاعات بیشتر Plotting and Data برای اطلاعات بیشتر Visualization را در ینجره راهنما ببینید

ترسیم فطی سه بعدی ترسیمی است که با وصل کردن نقاط در فضای سه بعدی ایجاد میشود. دستور آن به این صورت است

plot3(x,y,z,'line specifiers','PropertyName',property value)

x, y, and z are vectors of the coordinates of the points. (Optional) Specifiers that define the type and color of the line and markers.

(Optional) Properties with values that can be used to specify the line width, and marker's size and edge and fill colors.

- x و y و z باید هم اندازه باشند
- بقیه ورودی ها مشابه ترسیمهای دو بعدی است (قسمت ۵۰۱)


اگر مفتصات فضایی یک گروه از نقاط تابعی از یک متغیر مستقل یکسان باشد، آن مفتصات یک دسته معادله پارامتری ایجاد می کنند

• اغلب آن متغیر مستقل زمان (t) است و دسته معادلات نشان دهنده مرکت یک ذره در فضا در طول زمان است

مثال فرض کنید مختصات فضایی با زمان این گونه تغییر می کنند

$$x=\sqrt{t}\sin(2t)$$
 $y=\sqrt{t}\cos(2t)$
 $z=0.5t$
یک ترسیم خطی برای این بازه ایجاد کنید $o \le t \le 6\pi$

```
t=0:0.1:6*pi;
x=sqrt(t).*sin(2*t);
y=sqrt(t).*cos(2*t);
z=0.5*t;
plot3(x,y,z,'k','linewidth',1)
grid on
xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z')
```



ترسیمهای شبکه و سطح ترسیمهای سه بعدی هستند که برای رسه توابعی به این صورت به کار می روند z = f(x,y)


- و x و متغیر مستقل و z متغیر وابسته است x
- ترسیم شبکه مقادیر z را با خطوطی به هم وصل میکند تا طرح کلی یک سطح ایجاد شود
- ترسیم سطع خطوط ترسیم شبکه را با صفحه هایی به هم وصل میکند تا یک نمای توپر از سطع ایجاد شود

سه گاه برای ایجاد ترسیه شبکه یا سطح

- د. شبکه ای در صفحه x-y ایجاد کنید که شامل نقاط مورد نظر باشد
 - 2. مقدار z را در مر نقطه شبکه مساب کنید
 - 3. ترسیم را ایجاد کنید

ایماد شبکه در صفحه x-y (مختصات دکارتی):

شبکه گروهی از نقاط است که مقدار z را در آنها می خواهید. به عنوان مثال




شبکه را می توان با استفاده از دو ماتریس تعریف کرد، X و Y

- \mathbf{X} ماوی مختصات \mathbf{X} همه نقاط شبکه است \mathbf{X}
- Y عاوی مختصات y همه نقاط شبکه است

برای شبکه نشان داده شده

$$X = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



توجه کنید که

- دارای سطرهای یکسان است چون هر ردیف شبکه دارای X مختصات X یکسان است
- دارای ستونهای یکسان است چون هر ستون شبکه داری Y مختصات Y یکسان است مختصات Y


برای ایجاد ماتریس ها، از این دستور استفاده کنید

[X,Y] = meshgrid(x,y)

X is the matrix of the x coordinates of the grid points.

Y is the matrix of the y coordinates of the grid points. x is a vector that divides the domain of x. y is a vector that divides the domain of y.

>> x=-1:3	;				
>> y=1:4;					
>> [X,Y]=meshgrid(x,y)					
x =					
-1	0	1	2	3	
-1	0	1	2	3	
-1	0	1	2	3	
-1	0	1	2	3	
Y =					
1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	



مماسبه مقدار z در هر نقطه شبکه:

مقدار z را در هر نقطه با استفاده از مماسبات درایه به درایه به دست آورید

- و Y باید داری ابعاد یکسان باشند X
- z به دست آمده نیز داری همان ابعاد خواهد بود

$$z=rac{xy^2}{x^2+y^2}$$
برای شبکه مثال و

$$>> Z = X.*Y.^2 ./ (X.^2 + Y.^2)$$

```
z =
  -0.5000
                   0
                       0.5000
                                  0.4000
                                            0.3000
  -0.8000
                       0.8000
                                  1.0000
                                            0.9231
                   0
  -0.9000
                       0.9000
                                  1.3846
                                            1.5000
                   0
                       0.9412
  -0.9412
                   0
                                  1.6000
                                            1.9200
```


ایماد ترسیمهای شبکه ای و سطع:

- mesh(X,Y,Z) برای ترسیم شبکه ای از این دستور
 - و برای ترسیم سطح از این دستور (surf(X,Y,Z) استفاده کنید

مثال

ترسیم شبکہ ای و سطح
$$z = \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$$
 در بازہ $1 \le y \le 4$ و $-1 \le x \le 3$

Note that in the program above the vectors x and y have a much smaller spacing than the spacing earlier in the section. The smaller spacing creates a denser grid. The figures created by the program are:



نکاتی دیگر در غصوص دستور mesh:

- MATLAB ترسیمهای سطح را با رنگهایی رنگ می کند که وابسته به مقدار z هستند
- طیف های رنگ را میتوان با استفاده از Plot Editor درپنجره ترسیمات یا با استفاده از دستور colormap با یک رنگ ثابت مایگزین کرد (راهنمای colormap را ببینید)
- به طور پیشفرض، mesh یک شبکه در محورهای مفتصات ترسیم رسم می کند. با استفاده از دستور grid off
 میتوان از نمایش آن ملوگیری کرد
- با استفاده از box on میتوان یک کادر دور ترسیم کشید

همچنین میتوان از mesh(Z) j سیفاده کرد

• دستور از شماره ردیفها روی محور x و شماره ستونها روی محور y استفاده می کند


مِدول ۱-۱۰ کتاب صورتهای بسیار دیگری از دستورات mesh و surf و mesh را نشان می دهد جدول -1 کتاب چند دستور برای ترسیمهای سه بعدی خاص را نشان می دهد. اطلاعات بیشتر را میتوان از پنجره راهنما یا دستور help به دست آورد.

شبکه مختصات قطبی در صفحه x y:

- $z=f(r,\theta)$ برای ایجاد یک ترسیم سه بعدی از تابع
 - ب شبکه ای از مقادیر heta و r با استفاده از دستور meshgrid
 - مقدار z را در هر نقطه شبکه مساب کنیدz.
 - 3. شبکه مختصات قطبی را با استفاده از دستور pol2cart به شبکه مختصات دکارتی تبدیل کنید
 - 4. یک ترسیه سه بعدی با استفاده از مقادیر z و مختصات دکارتی ایجاد کنید

For example, the following script creates a plot of the function $z = r\theta$ over the domain $0 \le \theta \le 360^{\circ}$ and $0 \le r \le 2$.

The figures created by the program are:




دستور view زاویه ای که ترسیم از آن دیده می شود را کنترل می کند. این دستور به این صورت است


view(az,el) or view([az el])

y ازیموت : زاویہ (بہ درجہ) در صفحہ j x y از محور منفی ez • در جهت خلاف عقربہ های ساعت


> • ارتفاع : زاویه ارتفاع (به درجه) از صفمه x y در جهت مثبت ممور z مثبت است.



$el = 30^{\circ}$ و $az = -37.5^{\circ}$ ووایای دید پیشفرض



$$az = -37.5^{\circ}$$
 and $el = 30^{\circ}$



$$az = 20^{\circ}$$
 and $el = 35^{\circ}$

تصویر یک منمنی سه بعدی در صفعات دو بعدی را می توان با تنظیم آزیموت و ارتفاع به دست آورد

Projection plane	az value	<u>el value</u>
x y (top view)	0	90
x z (side view)	0	0
y z (side view)	90	0

تصاویر ۵–۱۰ تا ۷–۱۰ را برای مثالهایی از تصویر کردن ببینید

view ممچنین می تواند یک زاویه دید پیشفرض ایماد کند

- دید پیشفرض را دید از بالا تعیین می کند. view(2) $el = 90^{\circ}$ و $az = 0^{\circ}$ با x y مفمه z
 - view(3) دید پیشفرض را دید استاندارد سه بعدی تعیین می کند.

$$el = 30^{\circ}$$
 9 $az = -37.5^{\circ}$

جهت دید را همچنین میتوان با تعیین یک نقطه در فضا که ترسیه از آن دیده می شود تنظیه کرد

- view([x y z]) د ستور به این صورت است \bullet
 - و z و z مختصات نقطه هستند z
- جهت دید از آن نقطه به مرکز محورهای مختصات است
- جهت دید مستقل از فاصله است. مثلاً دید از نقطه [6 6 6] با [10 10 10] یکسان است
 - دید از بالا را با این نقطه تنظیم کنید [0 0 1
- دید جانبی صفحه x z از جهت منفی محور y را با این نقطه تنظیم کنید [o -1 0]

شماره تمرین های منتخب

19 •

po ·

hl •

w •

V •

۸ •

9.

11 •

1h •

1k .

14 .

17 .