Guia para ejecutar Omnet++ en Windows:

- Instalar WSL (Windows Subsistem for Linux), Ubuntu 20.04 (microsoft store) como distribucion y la terminal "Windows Terminal" siguiendo las instrucciones en:
 - https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10
- 2) Instalar **Docker** para Windows desde: https://www.docker.com/products/docker-desktop
- 3) Instalar **Xming**, que sera el XServer que vamos a usar para ejecutar la ide de Omnet desde Docker: https://sourceforge.net/projects/xming/
- 4) Ejecutar XLaucher, para configurar Xming con la configuración¹:
 - Select display Settings Multiple Windows, Display Number: 0
 - Select to start Xming Start no client
 - Specify parameter settings Clipboard, No Access Control
- 5) Con Xming ya ejecutándose, ir a Windows Terminal y ejecutar(*)

```
PS C:\Users\Pablo> ipconfig
```

Va a devolver varios adaptadores y sus ip's, como ejemplo pongo la salida del adaptador que nos interesa, el que dice vEthernet (WSL).

Adaptador de Ethernet vEthernet (WSL):

```
Sufijo DNS específico para la conexión. :
Vínculo: dirección IPv6 local. . : fe80::9976:4d2f:384f:f95b%19
Dirección IPv4. . . . . . . . . . : 172.18.208.1
Máscara de subred . . . . . . . . . : 255.255.240.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . :
```

6) Ahora, teniendo la ip que nos ha devuelto ipconfig, la utilizaremos para ejecutar en windows terminal el comando:

```
PS C:\Users\Pablo> set-variable -name DISPLAY -value 172.18.208.1:0.0

Donde lo que está en rojo es la ip que nos devolvió ipconfig para el adaptador vEthernet. Pueden verificar que la variable haya sido seteada con el comando echo $DISPLAY
```

7) Luego ejecutamos en la terminal de Windows:

```
PS C:\Users\Pablo> docker run --rm -ti -e DISPLAY=$DISPLAY -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix mmodenesi/omnetpy bash
```

y ya estaríamos en la terminal de Linux dentro de Windows.

- 8) Finalmente podemos ejecutar \$omnetpp para arrancarlo.
- Nota: Si al llegar al paso 8 te sale un error como el siguiente, deberás reiniciar el sistema operativo.

```
eclipse.buildId=6.0.0.200507-e16b5b0502
java.version=11.0.4
java.vendor=AdoptOpenJDK
BootLoader constants: OS=linux, ARCH=x86_64, WS=gtk, NL=en_US
Command-line arguments: -os linux -ws gtk -arch x86_64

!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2021-03-11 23:52:55.160
!MESSAGE Application error
!STACK 1
org.eclipse.swt.SWTError: No more handles [gtk init check() failed]
```

¹ Tomado de: https://github.com/handflucht/guiAppInDockerOnWindows

```
at org.eclipse.swt.SWT.error(SWT.java:4749)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.createDisplay(Display.java:1130)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.create(Display.java:1070)
at org.eclipse.swt.graphics.Device.<init>(Device.java:175)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.<init>(Display.java:636)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.<init>(Display.java:627)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createDisplay(Workbench.java:776)
at org.eclipse.ui.PlatformUI.createDisplay(PlatformUI.java:166)
at
org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.createDisplay(IDEApplication.java:180)
at
org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:123)
(....)
```