03Mybatis使用注解映射器

一、创建数据库:

1. 在MySql数据库中创建一个名称为mybatis_learn的数据库 CREATE DATABASE mybatis_learn CHARSET=UTF8;

2. 选择创建的数据

USE mybatis_learn

3. 创建表,并初始化数据


```
CREATE TABLE demo_user (
id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
user_id varchar(30) not null,
user_name varchar(30),
password varchar(128) not null,
is_admin char(1) not null default 'N' comment 'N: 非管理员 Y: 管理员',
primary key (id)
);

INSERT INTO demo_user VALUES (1, '1', 'demo', 'demo', '123456a?', 'Y');
INSERT INTO demo_user VALUES (2, '2', 'jack', 'jack', '123456', 'N');
```

二、创建java工程

创建一个名字为mybatis_learn的java工程文件

File-New-Project-Java然后next-next 填入要创建的工程名-finish




三、配置项目环境

1.在此工程下创建一个lib目录, 将所需依赖包导入





2. 右击项目,点击Open model Settings选择Libraries然后添加所需jar包



3. 添加datasource. properties配置文件

此配置文件用来存放链接数据库的信息

- a. 右击src目录new一个file文件输入文件名: datasource. properties
- b. 向datasource. properties文件中添加配置信息如下所示

```
dataSource.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver dataSource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/mybatis_learn?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8 dataSource.username=root dataSource.password=inspur
```

说明:

mybatis_learn 为要连接的数据库的名字 root 为登录数据库的用户名 inspur为登录密码

4. 添加mybatis-config. xml配置文件

此配置文件用来存放mybatis的配置信息 方法跟上面一样,配置信息如下所示:

```
</environment>
</environments>
</configuration>
四、创建名称为UserMapper的接口
1. 在src下创建一个com. inspur. mybatis. demo. dao的包
右击src——new——package
2. 在此包下创建UserMapper接口
右击src—new—java选择接口
3. 在接口中编写getUserById()查询方法
package com. inspur. mybatis. demo. dao;
import java.util.Map;
import org. apache. ibatis. annotations. Select;
public interface UserMapper {
@Select("SELECT * FROM demo_user WHERE user_id = #{id}")
public Map (String, Object) getUserById(int id);
}
4. 将UserMapper所在路径添加到mybatis的配置文件mybatis-config.xml中:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE configuration PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"</pre>
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
<environments default="dataSource">
<environment id="dataSource">
<transactionManager type="JDBC" />
<dataSource type="P00LED">
   property name="driver" value="${dataSource.driverClassName}" />
   property name="username" value="${dataSource.username}" />
    </dataSource>
</environment>
</environments>
<mappers>
\( \package name="com. inspur. mybatis. demo. dao"/>
</mappers>
</configuration>
5. 创建测试类
a. 在src中创建com. inspur. mybatis. demo. test包
b. 创建一个App类
package com.inspur.mybatis.demo.test;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.Map;
import org.apache.ibatis.io.Resources;
import org.apache.ibatis.session.SqlSession;
import org. apache. ibatis. session. SqlSessionFactory;
```

```
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactoryBuilder;
import com.inspur.mybatis.demo.dao.UserMapper;
public class App {
public static void main(String[] args) {
String resource = "mybatis-config.xml";
SqlSession session = null;
try {
InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream(resource);
SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(inputStream);
session = sqlSessionFactory.openSession(true);
UserMapper userMapper = session.getMapper(UserMapper.class);
Map (String, Object) userMap = userMapper.getUserById(1);
System. out. println(userMap);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} finally {
if (session != null) {
session.close();
}
}
}
```