挣值计算汇总表

缩写	名称	术语词典定义	如何使用	公式	对结果的解释
PV	计划价值	为计划工作分配的经批准的预算	在某一点上,通常为数据日期或项目完工日期,计划完成工作的价值		
EV	挣值	对已完成工作的测量	在某一时点上,通常为数据日期,全部完成工作的计划价值,与实际成本无关	挣值=完成工作的计划价值之和	
AC		在给定时间段内,因执行项目活动而实际发 生的成本	在某一时点上,通常为数据日期,全部完成工作的实际成本		
BAC	完工预算	为将要执行的工作所建立的全部预算总和	全部计划工作的价值,项目的成本基准		
CV	hv 水偏 左		在某一时点上,通常为数据日期,完成工作的价值与同一时点上实际成本之间的差异	CV=EV-AC	正数=在计划成本之内零=与计划成本持平 负数=超过计划成本
SV	1#度偏差		在某一时间点上,通常为数据日期,完成工作的价值与同一时点上实际成本之间的差异	SV=EV-PV	正数=提前于进度计划零=在进度计划上 负数=落后于进度计划
VAC		对预算亏空量或盈余量的一种预测,是完工 预算与完工估算之差	项目完工成本的估算差异	VAC=BAC-EAC	正数=在计划成本之内 零=与计划成本持平 负数=超过计划成本
СРІ		度量预算资源的成本效率的一种指标,表示 为挣值与实际成本之比	CPI等于1说明项目完全按预算进行,到目前为止完成的工作的成本与预计使用的成本一样。其它数值则表示已完工作的成本高于或低于预算的百分比	CPI=EV/AC	>1在计划成本之内 =1与计划成本持平 <1超过计划成本
SPI	1开体给《7记录》		SPI等于1说明项目完全按进度计划执行,到目前为止,已完成工作与计划 完成的工作完全一致。其它数值则表示落后或提前与计划工作的百分比	SPI=EV/PV	>1提前于进度计划 =1在计划进度上 <1落后于进度计划
EAC	元」竹見	完成所有工作的所需的预期总成本,等于截至目前的实际成本加上完工尚需估算	如果预计剩余工作的CPI与当前的一致,则使用	EAC=BAC/CPI	
			如果剩余工作将以计划效率完成,则使用	EAC=AC+BAC-EV	
			如果原计划不再有效,则使用	EAC=AC+自上而下估算的ETC	
			如果CPI和SPI同时影像剩余工作,则使用	EAC=AC+ { (BAC-EV) /(CPI*SPI) }	
ETC	完工尚需估算	1元加州有剩余以日 1 作的例汇加4	假设工作证按计划执行,则使用这个公式计算完成剩余工作所需的成本	ETC=EAC-AC	
			对剩余工作进行自下而上重新估算	ETC=再估值	
ТСРІ	完工尚需绩效指数	为了实现特定的管理目标,剩余资源的使用必须达到成本绩效指标,是完成剩余工作的 所需的成本与剩余预算之比		TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC)	>1很难完成 =1正好完成 <1很容易完成
			为了实现当前的完工估算(EAC),必须维持的效率	TCPI=(BAC-EV)/(EAC-AC)	>1很难完成 =1正好完成 <1很容易完成