QUICK REFERENCE · V1.0

Matrix42 Empirum

Setup.inf – Praxis-Referenz für IT-Administratoren

Sektions-Syntax | Variablen | Befehle | Best Practices | Fallstricke

Kompakte Nachschlagetabelle für die tägliche Arbeit mit der Empirum-**Setup.inf**. Enthält alle Sektionen, Variablen, Befehle, Registry-Typkonstanten, Reboot-Werte, Plattform-Schalter sowie die wichtigsten Fallstricke aus der Paketierungspraxis. Auf einen Blick: Abarbeitungslogik, Install/Uninstall-Flags, MSI-/Exe-/Diff-Muster und typische Snippets für Reparatur-, Update- und Prozessmanagement-Szenarien.

AUTOR

Stefan Hodrius

IT-Systemadministrator

1. Setup.inf-Architektur auf einen Blick

Die Setup.inf ist eine INI-artige Textdatei, die das Verhalten eines Empirum-Pakets vollständig steuert. Sie wird vom UEM-Agenten über die zentrale **Setup.exe** aufgerufen. Jede Installation besteht aus einem **Maschinenteil** (immer, unter SYSTEM) und optional einem **Benutzerteil** (unter /AW, bei Benutzeranmeldung).

Abarbeitungslogik

Modus	Reihenfolge	Befehlspräfix
Installation	Top-down ab [Product]	ohne Präfix
Deinstallation	Bottom-up ab [Product]	`- (Minus) vor Befehlen`
Shell:Product bei Install	automatisch am Ende	—
Shell:Product bei Uninstall	automatisch am Anfang	—
For-Schleife bei Uninstall	automatisch rückwärts	ohne Präfix
`If/Then-Abfragen`	beide Richtungen	kein – möglich

Merksatz zur Abarbeitung

Die [Product]-Sektion ist das „Hauptprogramm “. Mit # werden Untersektionen aufgerufen (GOSUB-Prinzip) – nach Beendigung springt die Verarbeitung zur nächsten Zeile zurück. Bei Deinstallation läuft [Product] von unten nach oben, und jeder Befehl benötigt ein „– “ als Präfix (außer #-Aufrufen und If-Abfragen).

Kommentar & Sektions-Präfixe

Zeichen	Bedeutung
;	Kommentar (Zeile wird ignoriert)
#	Sektionsaufruf (GOSUB)
#!	Sektionsaufruf erzwingt erneute Ausführung (auch wenn bereits durchlaufen)
–	Befehl nur bei Deinstallation ausführen

2. Sektions-Übersicht

Die folgende Tabelle listet alle Standard-Sektionen einer Setup.inf in der typischen Reihenfolge ihres Auftretens. Nicht jede Sektion ist in jedem Paket erforderlich, aber die Reihenfolge sollte eingehalten werden.

Sektion	Zweck
[SetupInfo]	Metadaten: Author, Datum, Description, Method (MSI/EXE/Diff), Command line options (/S0 /AW)
[Setup]	Engine-Steuerung: Version, ShowCaption, BlockInput, **Platform** (x86/x86os/x64/*)
[VarDefInfo]	Definition eigener Variablen (VM_/VU_ mit Type 0=Computer, 1=User)
[Requirements]	Vorbedingungen (optional)
[Application]	**Zentrale Produkt-Sektion**: Name, Version, Verzeichnisse, Reboot, ShellLinks, CallTimeOut

Sektion	Zweck
`[Strings:07/09]`	Lokalisierung (07=DE, 09=EN) – Auswahl via UseStringSection
`[SysStrings:07/09]`	System-String-Übersetzungen
[Environment]	Paket-Variablen, VM_/VU_-Definitionen, Install-/Uninstall-Kommandos
[Encryption]	Optional für verschlüsselte Pakete
[Disks]	`Medien-Definition (meist 1=%Disk1%)`
[Options]	Setup-Assistent Optionen
[Installer]	Datei-Kopierdefinition: 1:Quelle,Ziel,Flags,Größe
[Processes]	Prozess-Definition für AskKillProcesses: VARNAME=*exe*, Name, KILLPROCESS CONTINUE/ABORT
`[Product]`	**Hauptprogramm** – Aufruf-Reihenfolge der Sektionen
[Set:Xxx]	Benutzerdefinierte Ausführungs-Sektionen (Call, If, Sleep, …)
[Reg:Xxx]	Registry-Operationen (HKLM/HKCU/HKCR mit Komma als Trenner)
[Reg:OnUninstallProduct]	Registry-Werte, auf die bei Deinstallation zurückgesetzt wird
[Shell:Xxx]	Verknüpfungen (.lnk) – automatisch bei ShellLinks=1
[Ini:Xxx]	INI-Datei-Einträge
[Security:Xxx]	Berechtigungen (NTFS, Registry)
[Bat:Xxx]	Batch-Einträge
[ODBC<Comp>:Xxx]	ODBC-Datenquellen

3. [Application] – Wichtige Eigenschaften

Eigenschaft	Werte / Beispiel	Bedeutung
ProductName	7-Zip	Produktname
DeveloperName	Igor Pavlov	Hersteller
Version	17.00	Hauptversion
Revision	0	Unterversion
ApplicationDir	`%ProgramFilesDir%\%ProductName%`	`Installationsverzeichnis (%App%)`
SetupInfDir	Install	Unterverzeichnis für Setup.inf
SrcDir	..	Quellverzeichnis (relativ zu Setup.inf)
Reboot	0–5	0=auto, 1=immer, 2=nie, 3=logoff, 4=shutdown, 5=stop+reboot
PreventExternalReboot	1	Verhindert extern getriggerten Reboot
StartServicesOnReboot	`0/1`	Dienste nach Reboot starten
CallTimeOut	3600	Sekunden bis Timeout
AbortAfterCallTimeOut	1	Bei Timeout abbrechen
ShellLinks	`0/1`	1 = [Shell:Product] automatisch am Ende aufrufen
CommonShellLinks	`0/1`	1 = %Desktop%=%CommonDesktop%, 0 = %Desktop%=%UserDesktop%
CreateUnresolvableShellLinks	1	Verknüpfungen auch ohne Ziel erzeugen
ReinstallMode	1	Reparatur über Setup.exe ermöglichen
ReinstallString	%CommonSetupDir%\Setup.exe %App%\%SetupInfDir%\Setup.inf	Pfad für Reinstall
UninstallString	`%ReinstallString% /U`	Pfad für Uninstall
UserKeyName	`$Matrix42Packages$\...`	HKCU-Registrierung
MachineKeyName	`$Matrix42Packages$\...\%Version%`	HKLM-Registrierung
DisableCancelButton	1	Abbrechen-Button ausblenden
ShowEndMessage	1	Endemeldung anzeigen
EndMessage	`%EndMessageDesc%`	Text aus [Strings:NN]

4. Variablen & Substitution

Variablen sollten **statt harter Pfade** verwendet werden, damit Pakete über OS-Versionen, Sprachen und Architekturen kompatibel bleiben. Variablen werden mit **%Variablenname%** angesprochen.

Verzeichnis-Variablen

Variable	Beispiel	Bedeutung
%Src%	\\Server\Empirum$\...	Quellverzeichnis parallel zu Install
%App%	C:\Program Files\7-Zip	= ApplicationDir aus [Application]
%ProgramFilesDir%	C:\Program Files	32- oder 64bit je nach Platform
%ProgramFilesDirx86%	C:\Program Files (x86)	immer 32bit
%WinDir%	C:\Windows	Windows-Verzeichnis
%System%	C:\Windows\System32	System-Verz. (32/64 je nach Platform)
%CommonAppData%	C:\ProgramData	All Users
%AppData%	...\AppData\Roaming	Roaming AppData
%LocalAppData%	...\AppData\Local	Local AppData
%Temp%	...\Temp	Temporäres Verzeichnis
%CommonSetupDir%	C:\Program Files\Common Files\Setup64	Setup.exe-Verzeichnis
%SetupInfDir%	Install	Verzeichnis der Setup.inf
%EmpirumServer%	emp01.company.de	Name des Empirum-Servers
%SetupBits%	32 oder 64	Ausführungskontext

Verknüpfungs-Ziele

Variable	Inhalt
%CommonDesktop%	C:\Users\Public\Desktop (alle Benutzer)
%UserDesktop%	C:\Users\<user>\Desktop (aktueller User)
%Desktop%	Abhängig von CommonShellLinks (Common oder User)
%CommonPrograms%	Startmenü\Programme – alle Benutzer
%UserPrograms%	Startmenü\Programe – aktueller User
%Programs%	Abhängig von CommonShellLinks
%CommonStartup%	Autostart – alle Benutzer
%Sendto%	Senden an – aktueller User

System-Variablen & Setup-interne Variablen

Variable	Bedeutung
%WindowsUser%	Angemeldeter Windows-Benutzer
%Computername%	Name des Computers
%ComSpec%	cmd.exe
%DomainName%	Computer-Domain
%UserDomain%	Benutzer-Domain
%Company%	Firmenname aus EMC
%ErrorLevel%	Rückgabecode des letzten Befehls
%Counter%	Zählvariable in For-Next-Schleifen
%ReinstallString%	Reinstall-Befehl

Maschinen-/Benutzer-abhängige Variablen (VM_/VU_)

```
[Environment]
V_MachineValuesPath = \\%EmpirumServer%\Values$\MachineValues\%DomainName%
V_UserValuesPath    = %HKLM,"Software\matrix42\Software Depot","HomeServer"%\Values$\UserValues\%UserDomain%

; Maschinenvariable aus INI laden (ComputerName.ini)
VM_LicenseKey = %%%V_MachineValuesPath%\%ComputerName%.ini,%ComputerName%,LicenseKey%%

[Product]
ReplaceEnv VM_LicenseKey        ; WICHTIG: vor erster Verwendung auflösen!
#Set:Product, DONTDELETE

[Set:Product]
Call %Install% LICENSE="%VM_LicenseKey%"
```

5. Sektions-Aufruf & Flags

Syntax: **#<Sektion>[, FLAG1 FLAG2 …]**

Flag	Wirkung
DONTDELETE	Nur bei Installation ausführen
DELETE	Nur bei Deinstallation ausführen
MACHINE	Nur im Maschinenteil ausführen
CLIENT	Nur im Benutzerteil ausführen (erfordert /AW)
ADMIN	Nur wenn Administrator angemeldet
SHARED	Nur bei Shared-Windows (Terminalserver)
WINDOWS32	Nur auf 32bit-Windows
WINDOWS64	Nur auf 64bit-Windows
#! (statt #)	Sektion erneut ausführen, auch wenn bereits durchlaufen

Wichtig: Sektions-Einmaligkeit

Normalerweise wird eine Sektion pro Paketdurchlauf **nur einmal** ausgeführt – ein erneuter # Aufruf wird stillschweigend übersprungen. Für wiederkehrende Aufrufe (z.B. Logging) **#!** verwenden!

6. Befehle & Kontrollstrukturen

Ausführungs-Befehle

Befehl	Syntax	Beschreibung
Call	`Call %Install%`	Externes Programm aufrufen, warten
CallHidden	`CallHidden %ComSpec% /C ...`	Wie Call, Fenster versteckt
Sleep	Sleep 3000	Millisekunden warten
AddMeter	AddMeter -1	Fortschrittsbalken anpassen
KillProcess	KillProcess visio.exe	Prozess sofort beenden (hart)
AskKillProcesses	AskKillProcesses 300, VisioProc	Sanft: Dialog + Timeout
Del	`Del "%CommonDesktop%\App.lnk"`	Datei löschen
Deltree	`Deltree "%ProgramFiles%\App"`	Ordner rekursiv löschen
Copy	`Copy "%Src%\config.xml" "%App%\"`	Datei kopieren
Echo	Echo "Install done"	Text ins Setup-Log
Set	`Set VM_X = %ProgramFiles%\App`	Variable setzen
ReplaceEnv	ReplaceEnv VM_LicenseKey	Indirekte Variable auflösen
ErrorLogMsg	`ErrorLogMsg %ErrorLogMessage% %ErrorLevel%`	Ins SetupErrorLog
Abort	Abort	Abbruch mit Status Failure
Exit	Exit	Abbruch mit Status Success
SetReboot	SetReboot 1	Reboot-Anforderung setzen (0–5)
CheckLanAdministrator	CheckLanAdministrator	Admin-Rechte prüfen

If/Then/Else/EndIf

```
[Set:Product]
If DoesRegKeyExist ("%RegUninstallKey%") == "1" then "Set:Repair" else "Set:Install" Endif
If %ErrorLevel% == "3010" Then "RebootRequired" EndIf
If DoesFileExist ("%VM_UnInstCMD%") == "1" Then "DoUninstallBeforeInstall" EndIf
```

For/Next-Schleife

Syntax: **For** <Var>,<LB>,<UB>,<Inc>,<Section> – wird bei Deinstallation automatisch **rückwärts** ausgeführt.

```
[Environment]
VALUE1 = Hello
VALUE2 = World
VALUE3 = !

[SET:Installation]
FOR counter,1,3,,ECHOValues        ; zaehlt 1→3 (Install) bzw. 3→1 (Uninstall)

[ECHOValues]
SET EchoValue = %%Value%Counter%%%  ; erzeugt %Value1%, %Value2%, %Value3%
ReplaceEnv EchoValue
ECHO %EchoValue%
```

7. Registry-Sektion: Syntax & Typen

Syntax: <**Wurzel**>, "<**Pfad**>", "<**Wertname**>", <**TypKonstante**>, <**Wert**>

> **Achtung: Komma als Trenner!**
> Der Pfad-Trenner zwischen Wurzel und Pfad ist das **Komma**, nicht der Backslash! Beispiel: HKLM,"Software\Hersteller\Produkt","Wert",0x00000000,"String"

Typ-Konstanten (Eselsbrücken)

Typ	Konstante	Eselsbrücke
REG_SZ	0x00000000	8× NULL
REG_DWORD	0x00010001	0, 3×0, 1, 3×0, 1
REG_BINARY	0x00010000	
REG_EXPAND_SZ	0x00020000	REG_SZ mit Variablenauflösung
REG_MULTI_SZ	0x00020001	Mehrzeilige Zeichenkette

Beispiele

```
[Reg:Product]
; REG_SZ schreiben
HKLM,"Software\Hersteller\Produkt","Eigenschaft",0x00000000,"Zeichenkette"

; REG_DWORD schreiben
HKLM,"Software\Hersteller\Produkt","AutoUpdate",0x00010001,"0"

; Default-Wert (leerer Wertname)
HKCR,"Software\Adobe\Acrobat\Exe",,0x00000000,'"%ProgramFiles%\Adobe\Reader\AcroRd32.exe"'

; Schluessel bei Installation loeschen
-HKLM,"Software\Old\Product"

[Reg:OnUninstallProduct]
; Wert bei Deinstallation zuruecksetzen (statt loeschen)
HKLM,"Software\Hersteller\Software","Version",0x00000000,1
```

8. Dateioperationen & Installer-Sektion

Syntax der [Installer]-Sektion: **1:**<**Quelle**>, <**Ziel**>, <**Flags**>, <**Größe**>

Flag	Bedeutung
NORMAL	Standard-Kopie (Fehler bei fehlender Quelle)
OPTIONAL	Quelle darf fehlen
USEFILENAME	Übernimmt den Quelldateinamen
DIRECTORY	Erstellt das Zielverzeichnis
ALWAYS / COPYALWAYS	Immer kopieren (auch wenn vorhanden)
NOSIZEWARNING	Keine Warnung bei fehlender Datei
SETUP	Setup-eigene Datei
WINDOWS32	Nur auf 32bit-Windows
WINDOWS64	Nur auf 64bit-Windows

```
[Installer]
1:..\..\..\..\User\Setup.exe, %CommonSetupDir%, OPTIONAL USEFILENAME DIRECTORY NOSIZEWARNING SETUP, 0
1:%Temp%\Setup64.exe,                 %CommonSetupDir%\Setup.exe, OPTIONAL ALWAYS NOSIZEWARNING SETUP WINDOWS64,
0
1:%SetupInfDir%\Setup.inf,           , NORMAL, 0
1:%SetupInfDir%\Setup.ico,           , NORMAL, 0
```

9. Verknüpfungen ([Shell:Xxx])

Syntax: <**Verknüpfung**>, <**Kommando**>, <**Argumente**>, <**Arbeitsverz.**>, <**Beschreibung**>, <**Symboldatei**>, <**Symbolindex**>, <**Fensterzustand**>, <**Tastenkomb.**>

Die Dateiendung .lnk wird **nicht** angegeben!

Fensterzustände (WindowShowState)

Wert	Konstante	Bedeutung
0	SW_HIDE	Fenster verstecken
1	SW_SHOWNORMAL	Normal anzeigen
2	SW_SHOWMINIMIZED	Minimiert
3	SW_SHOWMAXIMIZED	Maximiert
4	SW_SHOWNOACTIVATE	Restaurieren, nicht aktivieren
5	SW_SHOW	Im aktuellen Zustand
6	SW_MINIMIZE	Minimiert, nächstes aktiv
7	SW_SHOWMINNOACTIVE	Minimiert, nicht aktivieren
9	SW_RESTORE	Restaurieren
10	SW_SHOWDEFAULT	Standardgröße
-1		Standardwert

Beispiele

```
[Shell:Product]
; Desktop-Verknuepfung aller Benutzer
"%CommonDesktop%\Internet Explorer", %ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore.exe

; Verknuepfung mit eigenem Icon
"%CommonDesktop%\Notepad", "C:\Windows\System32\notepad.exe", , , ,"C:\Windows\System32\notepad.exe", 0, 1

; URL-Verknuepfung im Startmenue-Ordner
"%CommonPrograms%\MyCompany\ServicePortal", %ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore.exe, https://serviceportal.c
ompany.de/wm, , "Firmen-Serviceportal"

; Maximiert starten
"%CommonDesktop%\MeinProgramm", "%ProgramFilesDir%\MeinProgramm\app.exe", , "%ProgramFilesDir%\MeinProgramm", "Mei
n Programm", "%ProgramFilesDir%\MeinProgramm\app.exe", 0, 3
```

10. Prozessmanagement

Methode	Syntax	Eigenschaft
KillProcess	KillProcess visio.exe	Hart: sofort beendet, Datenverlust möglich
TaskKill.exe	`CallHidden TaskKill.exe /IM visio.exe /F`	Windows-eigenes Tool, hart
AskKillProcesses	AskKillProcesses 300, VisioProc	`Sanft: Dialog + Timeout, CONTINUE/ABORT`

```
[Processes]
VisioProc = visio.exe, Microsoft Visio, KILLPROCESS CONTINUE
; oder: VisioProc = visio.exe, Microsoft Visio, KILLPROCESS ABORT

[CheckOpenProcesses]
AskKillProcesses 300, VisioProc        ; 300 Sekunden Timeout
-AskKillProcesses 300, VisioProc       ; bei Deinstall auch pruefen

[Product]
#CheckOpenProcesses, DONTDELETE
#Set:Product,           DONTDELETE
#Set:Uninstall,         DELETE
#Reg:Product
#CheckOpenProcesses, DELETE
```

11. Reboot-Verhalten & Returncodes

Reboot-Werte

Wert	Bedeutung
0	Automatik: Reboot nur wenn zwingend (Datei in Benutzung etc.)
1	Immer neustarten
2	**Nie** neustarten (strikt)
3	Benutzer abmelden
4	Herunterfahren (ohne Neustart)
5	Neustart + keine weiteren Pakete ausführen

Reboot=0 ist NICHT „kein Reboot“!

Reboot=0 bedeutet **Automatik** – Empirum entscheidet selbst. Wenn eine Datei in Benutzung ist, wird trotzdem ein Reboot ausgelöst. Für strikten „kein Reboot “ immer **Reboot=2** setzen!

MSI-Returncodes (ErrorLevel)

Code	Bedeutung
0	Erfolg
1602	Benutzerabbruch
1603	Schwerer Fehler
1605	Nicht installiert
1614	Produkt nicht installiert (bei Deinstall)
3010	Erfolg, Neustart erforderlich
1641	Erfolg, Neustart wurde initiiert

RebootRequired-Muster

```
[Set:Install]
Call %Install%
Sleep 3000
If %ErrorLevel% == "3010" Then "RebootRequired" EndIf

[RebootRequired]
SetReboot 1
-SetReboot 1
```

12. Platform-Schalter ([Setup])

Platform spiegelt die **Eignung der Software** wider, nicht das Zielsystem!

Wert	Auf 32bit-OS	Auf 64bit-OS
(leer) / x86	läuft, %ProgramFiles%=C:\Programme	läuft als 32bit-Prozess, %ProgramFiles%=C:\Program Files (x86), Registry unter Wow6432Node
x86os	läuft	wird NICHT ausgeführt
x64	wird NICHT ausgeführt	läuft, %ProgramFiles%=C:\Program Files, Registry normal
*	läuft als 32bit	läuft als 64bit, %ProgramFiles%=C:\Program Files, Registry normal

13. Paketierungsmethoden & Silent-Parameter

Silent-Parameter je Installer-Typ

Installer-Typ	Silent-Parameter
MSI	`/norestart /quiet (zus. oft /qn)`
InstallShield (alt)	`/s /sms`
InstallShield (neu)	`/s /v"/norestart /quiet"`
NullSoft (NSIS)	`/S (großes S!)`
Inno Setup	`/verysilent /norestart`
WiX Burn	-quiet -norestart

MSI-Standardpattern

```
[Environment]
UninstallKey = {23170F69-40C1-2702-1700-000001000000}
Install      = MsiExec /I "%SRC%\7z1700-x64.msi" ALLUSERS="1" REBOOT=REALLYSUPPRESS ARPSYSTEMCOMPONENT=1 /qn
Uninstall    = MsiExec /X %UninstallKey% /qn
RegUninstallKey = HKLM,SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%UninstallKey%,UninstallString
```

Wichtige MSI-Parameter

Parameter	Bedeutung
ALLUSERS="1"	Systemweite Installation (per Machine)
REBOOT=REALLYSUPPRESS	Verhindert Reboot durch MSI (Pflicht!)
ARPSYSTEMCOMPONENT=1	Versteckt Eintrag in „Programme und Features “
`/qn`	Komplett silent (no UI)
`/qb`	Basic UI (nur Fortschrittsbalken)
`/l*v %Temp%\install.log`	Ausführliches Logfile (für Debugging)

14. Best Practices & Fallstricke

Die 10 wichtigsten Best Practices

#	Regel
1	Variablen statt harter Pfade (%ProgramFiles% statt C:\Program Files)
2	/AW in [SetupInfo] UND im Software-Depot unter Paketeigenschaften → Prüfung → Befehl
3	Reboot=2 statt Reboot=0, wenn wirklich kein Reboot gewünscht
4	PreventExternalReboot=1 gegen externe Reboot-Trigger
5	CallTimeOut=3600 + AbortAfterCallTimeOut=1 gegen hängende Installer
6	Sleep 3000 nach Call, damit Datei-Handles freigegeben werden
7	If %ErrorLevel% == "3010" Then "RebootRequired" EndIf nach MSI-Calls
8	Erfolg mit DoesRegKeyExist / DoesFileExist verifizieren, nicht nur ErrorLevel
9	Fehlerbehandlung mit ErrorLogMsg + Abort in [InstallError]-Sektion
10	Test im Package Editor Einzelschrittmodus (für Deinstall /U mitgeben)

Die 10 häufigsten Fallstricke

#	Fallstrick
1	Reboot=0 = „kein Reboot “ → FALSCH! Es ist Automatik. Für „nie “ Reboot=2 verwenden
2	/AW nur in Setup.inf, nicht im Software-Depot → Benutzerteil läuft nie
3	Platform=x86 auf 64bit → Registry landet unter Wow6432Node statt Software
4	#! unbekannt → mehrfacher Sektionsaufruf schlägt stillschweigend fehl
5	For-Schleife läuft bei Deinstall rückwärts – bei fester Reihenfolge Grenzen vertauschen
6	HKCU in [Reg:Product] ohne /AW → Benutzerwerte werden nie geschrieben
7	ReplaceEnv vergessen bei VM_/VU_-Variablen → Variable bleibt unaufgelöst
8	-HKLM,"Software\Hersteller" löscht zu viel – nur spezifischen Schlüssel löschen
9	Shell-Sektion doppelt aufgerufen (ShellLinks=1 + #Shell:Product) → doppelte Verknüpfungen
10	MSI ohne REBOOT=REALLYSUPPRESS → MSI triggert Reboot selbstständig, Paket gilt als „fehlgeschlagen “

15. Komplettbeispiel: MSI-Paket

Vollständige, kommentierte Setup.inf für eine MSI-basierte Installation inklusive Reparaturlogik und Reboot-Behandlung.

```
[SetupInfo]
Author                = Stefan Hodrius
CreationDate          = 15.03.2026
Description           = 7-Zip
Method                = MSI
Tested on            = Windows 11 x64
Command line options = /S0

[Setup]
Version       = 14.2
ShowCaption   = 1
BlockInput    = 0
Platform      = x64

[Application]
ProductName            = 7-Zip
DeveloperName          = Igor Pavlov
Version                = 24.07
Revision               = 0
ApplicationDir         = %ProgramFilesDir%\%ProductName%
SetupInfDir            = Install
Reboot                 = 0
PreventExternalReboot  = 1
CallTimeOut            = 3600
AbortAfterCallTimeOut  = 1
ShellLinks             = 1
CommonShellLinks       = 0
ReinstallString        = "%CommonSetupDir%\Setup.exe" "%App%\%SetupInfDir%\Setup.inf"
UninstallString        = %ReinstallString% /U

[Environment]
UninstallKey    = {23170F69-40C1-2702-1700-000001000000}
```

```
Install         = MsiExec /I "%SRC%\7z2407-x64.msi" ALLUSERS="1" REBOOT=REALLYSUPPRESS ARPSYSTEMCOMPONENT=1 /qn
Uninstall       = MsiExec /X %UninstallKey% /qn
RegUninstallKey = HKLM,SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%UninstallKey%,UninstallString

[Product]
AddMeter -1
#Set:Product,    DONTDELETE
#Set:Uninstall,  DELETE
#Reg:Product
-AddMeter -1

[Set:Product]
If DoesRegKeyExist ("%RegUninstallKey%") == "1" then "Set:Repair" else "Set:Install" Endif

[Set:Install]
Call %Install%
Sleep 3000
If DoesRegKeyExist ("%RegUninstallKey%") == "0" then "InstallError" EndIf
If %ErrorLevel% == "3010" Then "RebootRequired" EndIf

[Set:Uninstall]
If %ErrorLevel% == "3010" Then "RebootRequired" EndIf
If DoesRegKeyExist ("%RegUninstallKey%") == "1" then "UninstallError" EndIf
-Sleep 3000
-Call %Uninstall%

[Set:Repair]
Call %Uninstall%
Sleep 3000
If DoesRegKeyExist ("%RegUninstallKey%") == "1" then "UnInstallError" EndIf
Sleep 3000
Call %Install%
```

```
Sleep 3000
If DoesRegKeyExist ("%RegUninstallKey%") == "0" then "InstallError" EndIf
If %ErrorLevel% == "3010" Then "RebootRequired" EndIf

[InstallError]
ErrorLogMsg %ErrorLogMessage% %ErrorLevel%
Abort

[UninstallError]
-Abort
-ErrorLogMsg %ErrorLogMessage% %ErrorLevel%

[Reg:Product]
HKLM,"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%UninstallKey%","SystemComponent",0x00010001,1

[RebootRequired]
SetReboot 1
-SetReboot 1
```

16. Schnell-Checkliste für neue Pakete

Vor der Veröffentlichung eines neuen Pakets sollten folgende Punkte geprüft werden:

Kategorie	Prüfpunkt
Metadaten	[SetupInfo] Author, Description, Method, Command line options gesetzt?
Metadaten	[Application] ProductName, DeveloperName, Version, Revision gesetzt?

Kategorie	Prüfpunkt
Plattform	Platform-Wert korrekt für Zielsystem (x64 für 64bit-only, * für dual)?
Plattform	Bei x86 auf 64bit-OS: Wow6432Node-Umleitung berücksichtigt?
Benutzerteil	Wenn HKCU-Einträge: /AW in [SetupInfo] UND im Software-Depot gesetzt?
Benutzerteil	ShellLinks=1 und CommonShellLinks korrekt konfiguriert?
Reboot	Reboot=2 statt 0, wenn strikt kein Reboot gewünscht?
Reboot	PreventExternalReboot=1 gesetzt?
Reboot	[RebootRequired]-Sektion mit SetReboot 1 vorhanden?
MSI	REBOOT=REALLYSUPPRESS und ARPSYSTEMCOMPONENT=1 in MSI-Aufruf?
MSI	UninstallKey (GUID) in [Environment] definiert?
Fehler	If %ErrorLevel% == "3010" Then "RebootRequired" EndIf nach Call?
Fehler	[InstallError] und [UninstallError]-Sektionen mit ErrorLogMsg + Abort?
Fehler	Erfolg mit DoesRegKeyExist / DoesFileExist verifiziert?
Logging	Bei Bedarf MSI-Log aktiviert (/l*v %Temp%\install.log)?
Variablen	ReplaceEnv für VM_/VU_-Variablen in [Product] gesetzt?
Variablen	Keine harten Pfade (C:\Program Files…) – nur %Variablen%?
Test	Im Package Editor Einzelschrittmodus getestet (Install + /U für Deinstall)?
Test	Auf Test-Client verteilt und Log-Datei geprüft?