Python SDK 文档

SDK说明

对象存储 Python SDK 使用开源的S3 Python SDK boto3。本文档介绍用户如何使用boto3 来使用对象存储服务。更加详细的接口参数说明,请在使用时参照boto3 API官方说明boto3。

环境依赖

此版本的Python SDK适用于Python 2.7

安装 Python S3 SDK

- 通过pip安装, pip install boto3
- 通过源码安装。

git clone https://github.com/boto/boto3.git && cd boto3 && sudo python setup.py install

卸载 Python S3 SDK

pip uninstall boto3

快速入门

确认您已经理解 对象存储 基本概念,如 Bucket 、 Object 、 Endpoint 、 AccessKey 和 SecretKey 等。

下面介绍如何使用Python S3 boto3 SDK来访问对象存储服务,包括查看Bucket列表,上传文件,下载文件,查看文件列表等。 默认这些程序是写在以py后缀的脚本文件里,通过Python程序可以执行。

注意:请不要用生产Bucket试验本文档中的例子

查看Bucket列表

```
from boto3.session importSession
import boto3
#Client初始化
access_key = "您的AccessKey"
secret_key = "您的SecretKey"
url = "您的Endpoint" #北京5: http://oss-cnbj0l.cdsgss.com
session = Session(access_key, secret_key)
s3_client = session.client('s3', endpoint_url=url)
#Client初始化结束
#列出该用户拥有的桶
print [bucket['Name'] for bucket in s3_client.list_buckets()['Buckets']]
```

• 代码中,access_key 与 secret_key 是在对象存储服务中创建用户后,在页面上申请到的给用户用于访问对象存储的认证信息。而url是对象存储服务提供的服务地址及端口。

在初始化之后,就可以利用s3和s3 client进行各种操作了。

- Session对象承载了用户的认证信息
- session.client()对象用于服务相关的操作,目前就是用来列举Bucket;
- s3 client.list buckets()['Buckets']对象是一个可以遍历用户Bucket信息的迭代器

获取用户所拥有的bucket列表。用户必须有有效的Access Key。匿名请求将不允许此操作。

新建Bucket

创建桶。桶用于对象存储用户上传的对象。桶的名字必须是唯一的,如果bucket已经被其他用户使用,则会创建失败。

```
s3_client.create_bucket(Bucket="您的bucket名") #默认是私有的桶
#创建公开可读的桶
s3_client.create_bucket(Bucket="您的bucket名", ACL='public-read')
#ACL有如下几种"private","public-read","public-read-write","authenticated-read"
```

上传文件

把当前目录下的local.txt文件上传到对象存储服务器

```
resp = s3_client.put_object(Bucket="您的已经存在且配额可用的bucket名", Key="您上传文件后对象存储服务器端处存储的名字", Body=open("local.txt", 'rb').read())
```

下载文件

把对象存储服务器上的Object下载到本地文件 local-backup.bin:

```
resp = s3_client.get_object(Bucket="您的已经存在的bucket名", Key="您该bucket中的对象名")
with open('local-backup.bin','wb') as f:
    f.write(resp['Body'].read())
```

如果桶开启了多版本, s3 client.get object需要参数 VersionId='对应的版本号'

列举文件

列举Bucket下的文件:

```
resp = s3_client.list_objects(Bucket="您的已经存在的bucket名")
for obj in resp['Contents']:
    print obj['Key']
```

删除文件

删除对象存储服务器端桶下的对象

```
resp = s3_client.delete_object(Bucket="您的已经存在的bucket名", Key="您要删除的对象名")
```

初始化

Python SDK几乎所有的操作都是通过session.client()进行的。这里,我们会详细说明如何初始化上述类。

确定EndPoint

请先阅读理解对象存储中的AccessKey,SecretKey,Endpoint相关的概念。

下面的代码设置对象存储的访问域名为Endpoint参数:

```
from boto3.session importSession
import boto3
import botocore
access_key = "您的AccessKey"
secret_key = "您的SecretKey"
url = "http://oss-cnbj01.cdsgss.com" #北京5
session = Session(access_key, secret_key)
s3_client = session.client('s3', endpoint_url=url)
```

管理存储空间

存储空间(Bucket)是对象存储服务器上的命名空间,也是计费、权限控制、日志记录等高级功能的管理实体。

查看所有Bucket

s3_client.list_buckets()['Buckets'] 是可以遍历所有的Bucket的对象:

```
from boto3.session importSession
import boto3
session = Session("您的AccessKey", "您的SecretKey")
s3_client = session.client('s3', endpoint_url="您的Endpoint")
print [bucket['Name'] for bucket in s3_client.list_buckets()['Buckets']]
```

创建Bucket

```
s3_client.create_bucket(Bucket="您的bucket名") #默认是私有的桶
#创建公开可读的桶
s3_client.create_bucket(Bucket="您的bucket名", ACL='public-read')
#ACL有如下几种"private","public-read","public-read-write","authenticated-read"
```

删除Bucket

删除指定的桶。只有该桶中所有的对象被删除了,该桶才能被删除。另外,只有该桶的拥有者才能删除它,与桶的 访问控制权限无关。

```
from botocore.exceptions import ClientError
try:
    resp = s3_client.delete_bucket(Bucket="要删除的桶名")
except ClientError as e:
    print e.response['Error']['Code']
```

查看Bucket访问权限

```
resp = s3_client.get_bucket_acl(Bucket="要查询访问权限的桶")
print resp['Grants']
```

设置Bucket访问权限

```
resp = s3_client.put_bucket_acl(Bucket="要设置访问权限的桶", ACL='public-read')
```

ACL有如下几种"private","public-read","public-read-write","authenticated-read"

上传文件

对象存储有多种上传方式,不同的上传方式能够上传的数据大小也不一样。普通上传(PutObject)最多只能上传小于或等于5GB的文件;而分片上传(MultipartUpload)每个分片可以达到5GB,合并后的文件能够达到5TB。

首先介绍普通上传,我们会详细展示提供数据的各种方式,即方法中的 data 参数。其他上传接口有类似的data参数,不再赘述。

上传字符串

上传内存中的字符串:

resp = s3_client.put_object(Bucket="您的已经存在且配额可用的bucket名", Key="您上传文件后对象存储服务器端处存储的名字", Body="上传的字符串内容")

也可以指定上传的是bytes:

resp = s3_client.put_object(Bucket="您的已经存在且配额可用的bucket名", Key="您上传文件后对象存储服务器端处存储的名字", Body=b"上传的bytes")

或是指定为unicode:

resp = s3_client.put_object(Bucket="您的已经存在且配额可用的bucket名", Key="您上传文件后对象存储服务器端处存储的名字", Body=u"上传的unicode")

上传本地文件

```
resp = s3_client.put_object(Bucket="您的已经存在且配额可用的bucket名", Key="您上传文件后对象存储服务器端处存储的名字", Body=open("local.txt", 'rb').read())
```

断点续传

当需要上传的本地文件很大,或网络状况不够理想,往往会出现上传到中途就失败了。此时,如果对已经上传的数据重新上传,既浪费时间,又占用了网络资源。Python SDK提供了分片上传接口,用于断点续传本地文件或者并发上传文件不同的区域块来加速上传。

分片上传

采用分片上传,用户可以对上传做更为精细的控制。这适用于诸如预先不知道文件大小、并发上传、自定义断点续 传等场景。一次分片上传可以分为三个步骤:

- 1. 初始化 (createMultipartUpload): 获得Upload ID
- 2. 上传分片(uploadPart):这一步可以并发进行
- 3. 完成上传(completeMultipartUpload): 合并分片, 生成文件方式1:

方式2:

```
import boto3
s3 = boto3.resource('s3', endpoint_url="您的Endpoint", aws_access_key_id='您的AccessKey',
aws secret access key='您的SecretKey')
bucket = s3.Bucket('您的已经存在且配额可用的bucket名')
mpu = bucket.Object('您上传文件后对象存储服务器端处存储的名字').initiate_multipart_upload() #step1.
初始化
part info = {
   'Parts': []
i = 1
file = open('10GiB.bin', 'rb')
while 1:
   data = file.read(10 * 1024 * 1024)#每个分块10MiB大小,可调整
   if data == b'':
       break
   part = mpu.Part(i)
   response = part.upload(Body=data)#step2.上传分片 #可改用多线程
   part_info['Parts'].append({
       'PartNumber': i,
       'ETag': response['ETag']
   })
   i += 1
mpu.complete(MultipartUpload=part_info)#step3.完成上传
```

```
mpu = s3_client.create_multipart_upload(Bucket="您的已经存在且配额可用的bucket名",Key="您上传文件后对
象存储服务器端处存储的名字")#step1.初始化
part_info = {
   'Parts': []
i = 1
while 1:
   data = file.read(10 * 1024 * 1024)#每个分块10MiB大小,可调整
   if data == b'':
       break
   response = s3_client.upload_part(Bucket="您的已经存在且配额可用的bucket名", Key="您上传文件后对
象存储服务器端处存储的名字", PartNumber=i, UploadId=mpu["UploadId"],Body=data)#step2.上传分片 #可改
用多线程
   part_info['Parts'].append({
       'PartNumber': i,
       'ETag': response['ETag']
   })
   i += 1
s3_client.complete_multipart_upload(Bucket="您的已经存在且配额可用的bucket名",Key="您上传文件后对象
存储服务器端处存储的名字",UploadId=mpu["UploadId"],MultipartUpload=part_info)#step3.完成上传
```

下载文件

把对象存储服务器上的Object下载到本地文件 local-backup.bin:

```
resp = s3_client.get_object(Bucket="您的已经存在的bucket名", Key="您该bucket中的对象名")
with open('local-backup.bin','wb') as f:
    f.write(resp['Body'].read())
```

下载文件

下载对象存储服务器上的Object的前10个字节:

```
resp = s3_client.get_object(Bucket="您的已经存在的bucket名",Key="您该bucket中的对象名", Range="bytes=0-10")
print resp['Body'].read()
```

管理文件

通过Python SDK,用户可以罗列、删除、拷贝文件,也可以查看文件信息,更改文件元信息等。

罗列文件

Python SDK提供了一系列的迭代器,用于列举文件、分片上传等。

简单罗列

列举Bucket里的文件:

```
resp = s3_client.list_objects(Bucket="您的已经存在的bucket名")
for obj in resp['Contents']:
    print obj['Key']
```

按前缀罗列

只列举前缀为"img-"的所有文件:

```
resp=s3_client.list_objects(Bucket="您的已经存在的bucket名",Prefix='img-')
for obj in resp['Contents']:
    print obj['Key']
```

模拟文件夹功能

对象存储的存储空间(Bucket)本身是扁平结构的,并没有文件夹或目录的概念。用户可以通过在文件名里加入"/"来模拟文件夹。在列举的时候,则要设置delimiter参数(目录分隔符)为"/",并通过是否"在CommonPrefixes"来判断是否为文件夹。

例如: websitebucket1下结构如下:

```
- about.html
 -- blog
  — angry-post.html
   — atom.xml
   — excerpts.xml
   ├─ happy-post.html
   — index.html
   ├── sad-post.html
   └─ tags
      — angry.html
      ├─ happy.html
       ├─ sad.html
       └── thoughts.html
 - index.html
--- media
   ├─ css
   | ├─ site.css
   └── syntax.css
   ├─ images
     — airport.png
      — apple-touch-icon.png
     — dark.png
     └── favicon.ico
   └─ js
      └── libs
          ├─ dd_belatedpng.js
          ├─ jquery-1.5.1.min.js
          └─ modernizr-1.7.min.js
└── portfolio
   └─ index.html
```

```
#列举websitebucket1下的文件夹和文件(不递归列出子文件夹下的文件和子子文件夹)
resp = s3_client.list_objects(Bucket="websitebucket1", Delimiter='/')
print "=======DIRS FOLLOWS=======""
for o inresp.get('CommonPrefixes'):
    print(o.get('Prefix'))
print "==========FILES FOLLOWS=======""
for o inresp.get('Contents'):
    print(o.get('Key'))
```

```
#列举websitebucket1下的文件夹blog下的文件夹和文件(不递归列出子文件夹下的文件和子子文件夹)
resp = s3_client.list_objects(Bucket="websitebucket1", Delimiter='/',Prefix='blog/')
print "=========DIRS FOLLOWS========"
for o inresp.get('CommonPrefixes'):
    print(o.get('Prefix'))
print "=========FILES FOLLOWS========"
for o inresp.get('Contents'):
    print(o.get('Key'))
```

结果

判断文件是否存在

可以使用head接口来判断对象是否存在

```
try:
    s3_client.head_object(Bucket="您的已经存在的bucket名", Key="要查询的对象名字")
    print "EXIST"

except:
    print "NOT FOUND"
```

删除文件

删除单个文件

```
resp = s3_client.delete_object(Bucket="您的已经存在的bucket名", Key="您要删除的对象名")
```

删除多个文件

```
import boto3
s3 = boto3.resource('s3', endpoint_url="您的ENDPOINT", aws_access_key_id='您的AccessKey',
aws_secret_access_key='您的SecretKey')
bucket = s3.Bucket('bucket1')
objects_to_delete = []
for obj in bucket.objects.filter(Prefix='2017-05'):
    objects_to_delete.append({'Key': obj.key})
bucket.delete_objects( Delet
    e={
        'Objects': objects_to_delete
    }
)
```

拷贝文件

把Bucket名为src-bucket下的source.txt拷贝到dst bucket下且命名为的target.txt文件。

```
resp = s3_client.copy_object(Bucket=dst_bucket, Key="target.txt",
CopySource=str(src_bucket+'/'+"source.txt"))
```

查看文件访问权限

查看文件的访问权限

```
resp = s3_client.get_object_acl(Bucket="用户存在的bucket", Key="bucket下的对象名字")
print resp['Grants']
print resp['Owner']
```

设置文件访问权限

设置文件的访问权限

```
resp = s3_client.put_object_acl(Bucket="用户存在的bucket", Key="bucket下的对象名字", ACL='public-read')
```

使用私有链接下载

对于私有Bucket,可生成私有链接(又称为"签名URL"),下面是生成私有链接下载,该链接在3600 秒后失效

```
print
    s3_client.generate_presigned_url( Cl
    ientMethod = 'get_object',
    Params = {'Bucket' : "您的bucket", 'Key' : "您的bucket下的要生成私有下载链接的对象"},
    ExpiresIn = 3600,
    HttpMethod = 'GET')
```