# 單元4: 叢集(Cluster)

#### 主題:

- a. 介紹叢集(Cluster)
- b. 使用叢集(Cluster)
- c. 錯誤叢集(Error Cluster)

#### 業集Clusters

- ■叢集用來集合不同的元件
- ■可以讓人機介面簡潔
- ■可以避免在程式區中造成雜亂的接線,並且減少SubVI需要的連接器嵌板接頭的數量
- 叢集若非控制器,就是指示器。 叢集中不能混合容納控制器 及指示器





Cluster

#### 業集Cluster

- ■n. (名詞 noun)[C]
  - □(葡萄等的)串,(花等的)束,簇[(+of)]
  - □(人,動物等的)群,組[(+of)]
- ■vt. (及物動詞 transitive verb)
  - □使成簇(或群)[(+together)]
  - □群集在
- ■vi. (不及物動詞 intransitive verb)
  - □叢生;群集[(+around/round)]








#### 建立Cluster的控制器及指示器


- 1. 從Array & Cluster面板,拖曳出Cluster
- 2. 把控制器拖曳進Cluster



⚠ 注意:Cluster內,仍可放置其他Cluster


#### 建立常數Cluster


- 1. 從「Functions» Cluster & Variant» Cluster Constant」拖曳出Cluster Constant
- 2. 把物件放在Cluster Constant裡面




# 叢集順序


- ■在Cluster內物件的順序,會隨著放入Cluster的順序 依序排列。
- ■若要改變Cluster內物件的順序,在Cluster上按滑鼠右鍵,選擇「Reorder Controls in Cluster...」








# 叢集順序




## 練習4.1 - 學習Cluster的使用


- ■目標:練習Cluster的使用
- ■任務:
  - □做出右圖的Cluster
  - □改變Cluster內物件的順序



## 使用Cluster來傳遞資料到subVI


- ■一個subVI最多只有28 個資料接點。如果想從 subVI傳遞超過28種資料, 則可以使用Cluster,來 減低資料接點的需求量
- ■使用Cluster也可以簡化接線的複雜度。如右邊的兩個圖,上圖的揭顯的海線就相實的接線就相對簡單許多。






⚠ 注意:避免在一個VI中指定16個以上的接頭

## 程式設計過程,接線簡化的效果



未經過簡化




接線有經過簡化

#### Cluster常用功能 - Bundle



#### 建立新的Cluster


Bundle




Bundle By Name


Must have an existing cluster to use this function.


#### 修改現有的Cluster






#### Cluster常用功能 - Unbundle






# Unbundle cluster component 0 component 1




# 練習4.2 - 叢集練習


- ■任務:
  - □建立以下的人機介面
  - □確認每個元件的叢集順序




# 錯誤業集 (Error Cluster)

- ■習慣上,在subVI有兩個接點是負責傳入、傳出錯誤 資訊的。
- ■人機介面的錯誤叢集位於「Controls»Array & Cluster」






# 錯誤叢集的資料內容



- ■Status是布林。如果有錯誤就是True, 沒有錯誤就是False。大部份接受布 林值資料的VI、函數以及結構也會認 得這個參數。
- ■Code是一個32 位元有正負記號整數, 以數字的方式來辨識錯誤。非零代碼 加上status 的值為FALSE,代表警訊, 而非致命錯誤。
- ■Source是一個字串,用於辨識錯誤 發生的位置。


#### 錯誤處理

- ■在預設情況下,LabVIEW 會自動處理VI 執行時發生的任何錯誤,也就是暫停執行,並跳出錯誤訊息對話框
- ■在LabVIEW中,資料處理乃遵循資料流模式。正如資料流經 VI 一樣,錯誤資訊也可以遵循資料流模式傳遞於SubVI之中
- ■當VI 執行時, LabVIEW 會在每個執行節點上測試是否有錯誤。如果LabVIEW 沒有發現任何錯誤,節點就會正常執行。如果 LabVIEW 發現錯誤,該節點即將錯誤傳給下一個節點,但是不執行。





#### 停止LabVIEW的自動錯誤處理


- ■在預設的情況下,LabVIEW會自動處理錯誤,當Error產生, 沒有資料流的導向時,LabVIEW會自動跳出視窗告訴你那邊 有錯誤。
- ■取消此功能:
  - **□File»VI Properties**
  - □在Category下拉式選單中,選擇「Execution」
  - □把Enable automatic error handling核取方塊取消





#### 常用的錯誤叢集函數



















# 簡易錯誤處理器


- ■這個簡易的錯誤處理函數位於「Functions»All Functions»Time and Dialog」 Wire the error cluster to the Error In (no error) input.
- ■使用方法為把錯誤叢集接到這個簡易錯誤處理器的「Error In」處。



## 查看錯誤內容

■在錯誤叢集按右鍵,選「Explain Error」,就可以 顯示錯誤訊息的內容。








# 使用While Loop做錯誤處理

- ■你可以將錯誤叢集連接至While Loop 的條件接頭(conditional terminal),以停止While Loop 的執行。當你將錯誤叢集連接至條件接頭時,只有錯誤叢集的Status參數的TRUE或FALSE值會傳送到接頭。當錯誤發生時,While Loop就會停止
- ■當錯誤叢集被連接至條件接頭時,捷徑選單中的Stop if True 及Continue if True 選項會改變為Stop on Error 及Continue while Error









# 本章重點回顧

- 叢集集合不同類型的資料元件。一個叢集中不能混合容納控制器及指示器。
- ■要建立叢集控制器或指示器,請在Controls»All Controls»Array & Cluster 面板上選擇一個叢集,將它置於人機介面,再將控制器或指示器拖拉至叢集邊框內。
- ■使用位於Functions»All Functions»Cluster 面板的Cluster 函數來建立及操作叢集。
- ■錯誤查驗可以告訴你為何發生錯誤,以及錯誤發生的位置。
- ■錯誤叢集會回報錯誤的status (狀態)、code (代碼)及source (資源)。
- ■使用錯誤叢集控制器及指示器,在SubVI 中建立錯誤輸入埠及輸出埠。