KCCP 빛주사랑 대학청년부 미디어팀

FreeCast 사용 설명서

처음 쓰는 사람도 10분이면 예배 화면을 띄울 수 있어요

이 설명서는 **꼭 필요한 것만** 담았어요.
① 설치 → ② 화면 보기 → ③ 이번 주 예배 만들기 → ④ 발표하기
이 네 가지만 알면 주일예배를 진행할 수 있어요.

FreeCast는 PowerPoint처럼 슬라이드를 만들고, 예배 중에는 버튼 하나로 프로젝터에 띄우는 예배용 프레젠테이션 앱이에요. 모든 슬라이드는 교회 PowerPoint와 같은 **4:3** 비율이에요.

차례

처음이라면 1번부터 4번까지 순서대로 읽어 보세요.

1	설치하기	Mac · Windows
2	화면 한눈에 보기	어디에 무엇이 있나요?
3	이번 주 예배 만들기	주일예배 마법사
4	프로젝터에 띄우기 (발표)	예배 당일
5	휴대폰으로 슬라이드 넘기기	리모컨
6	자주 쓰는 작업	고치기 · 찬양 넣기 · 되돌리기
7	예배 전 체크리스트	5분 점검
8	문제가 생겼을 때	자주 묻는 질문
9	단축키 한 장 요약	출력해서 옆에 두세요

💡 **이것만 기억하세요**

실수해도 괜찮아요. ⌘/Ctrl + Z 를 누르면 방금 한 일이 취소되고, 지운 자료는 **휴지통**에 30일 동안 남아 있어요.

✅ **업데이트는 신경 쓰지 않아도 돼요**

한 번 설치하면 FreeCast가 스스로 새 버전을 받아서, 앱을 끌 때 설치해요. 예배 중에 갑자기 재시작하는 일은 없어요.

1 설치하기

처음 한 번만 하면 돼요. 그다음부터는 자동으로 업데이트돼요.

내려받기

인터넷 주소창에 아래 주소를 열고, 내 컴퓨터에 맞는 파일 **하나**만 받으세요.

github.com/shrlak/freecast/releases/latest

내 컴퓨터	받을 파일
Mac (M1 · M2 · M3 · M4)	**FreeCast-*버전*-arm64.dmg**
Mac (Intel)	**FreeCast-*버전*.dmg**
Windows 10 / 11	**FreeCast-Setup-*버전*.exe**

내 Mac이 어떤 건지 모르겠다면
화면 왼쪽 위 → **이 Mac에 관하여**. "칩: Apple M…"이면 위쪽 파일, "프로세서: Intel"이면 아래쪽 파일이에요.

🍎 Mac

1. 받은 **.dmg** 파일을 더블클릭해요.
2. **FreeCast** 아이콘을 **Applications(응용 프로그램)** 폴더로 끌어다 놓아요.
3. **처음 한 번만**: 응용 프로그램 폴더에서 FreeCast를 **오른쪽 클릭 → 열기 → 열기**.
4. 그래도 안 열리면: **시스템 설정 → 개인정보 보호 및 보안** 맨 아래 **그래도 열기**를 누르고 Mac 암호를 넣어요.

🪟 Windows

1. 받은 **.exe** 파일을 더블클릭해요.
2. 파란 "Windows의 PC 보호" 창이 뜨면 **추가 정보** → **실행**.
3. 안내대로 **다음**을 눌러 설치해요.
4. 바탕화면의 **FreeCast** 아이콘으로 열어요.


⚠ 경고 창이 떠도 놀라지 마세요
"확인되지 않은 개발자", "PC 보호" 같은 창은 앱이 아직 유료 인증서로 서명되지 않아서 뜨는 거예요. 바이러스가 아니에요. 위 방법대로 한 번만 열어 주면 다음부터는 바로 열려요.

로그인 (권장)

오른쪽 위 **로그인**을 눌러 로그인하면 슬라이드가 교회 서버에 저장돼서 **다른 컴퓨터에서도 똑같이** 열려요. 계정이 없으면 **계정 만들기**에서 아이디 · 비밀번호와 **관리자 비밀번호**(미디어팀장에게 물어보세요)를 넣으면 돼요. 로그인하지 않으면 이 컴퓨터에만 저장돼요.

2 화면 한눈에 보기

PowerPoint와 거의 같아요. 빨간 숫자만 기억하세요.



1. **위쪽 탭** — 파일 · 홈 · 삽입 · 디자인 · 슬라이드 쇼 · **예배** · 도구. 예배 준비는 거의 다 **예배** 탭에 있어요.
2. ▶ **발표** — 노란 버튼. 누르면 프로젝터에 바로 띄워요.
3. ⚙ **설정** — 어느 모니터(프로젝터)에 띄울지, 휴대폰 리모컨 등을 정해요.
4. **왼쪽 창** — **슬라이드**(지금 예배 순서) · **라이브러리**(저장된 찬양 · 자료) · **미디어**(배경 · 그림 · 영상).
5. **가운데** — 지금 고른 슬라이드. 글자를 눌러 바로 고칠 수 있어요.
6. **오른쪽 서식** — 글자 내용 · 글꼴 · 크기 · 배경을 바꿔요.
7. **노트** — 여기에 적은 메모는 청중에게는 안 보이고, 무대(찬양팀 · 설교자) 화면에만 보여요.
8. 🔒 **잠금 · 보기** — 잠금이 켜져 있으면 화면에 나가는 슬라이드를 실수로 지울 수 없어요. 옆 버튼으로 보기 방식을 바꿔요.

3 이번 주 예배 만들기

교회 템플릿(Front · 찬양 · 말씀 · 설교 · 광고 · Back)으로 자동으로 만들어 줘요.



위쪽 **예배** 탭. 왼쪽부터 "이번 주 예배 · 예배 만들기 · 단계별 수정 · 찬양 · 예배 전"

가장 쉬운 방법: 주일예배 마법사

1. 위쪽 **예배** 탭 → **📝 주일예배 마법사**를 눌러요.
2. **1. 찬양**: **Upload 콘티 PDF**로 콘티를 올리면 곡 제목 · 키 · 순서 · 가사를 읽어 와요. 카톡 공지를 붙여 넣어도 돼요.
3. **2. 성경 말씀**: 본문(예: 로마서 12:1-2)을 넣어요.
4. **3. 설교**: 설교 제목을 넣고, 설교 PPT가 있으면 올려요.
5. **4. 기도회 · 기도제목**: 기도회 찬양 제목을 넣고 **🔎 PPT 찾기**를 누르면 악보를 인터넷에서 찾아와요.
6. **5. 광고** · **6. 추가 자료**를 채우고, **7. 생성**을 누르면 완성!

오른쪽 아래 **다음**으로 넘어가요. 쓰다가 닫아도 **자동 저장**돼요.



주일예배 마법사 — 위쪽 1~7단계를 차례로 채우면 돼요.

💡 한 부분만 고치고 싶을 때

마법사를 처음부터 다시 할 필요 없어요. **예배** 탭의 **단계별 수정**에서 **찬양 수정** **말씀 수정** **설교 수정** **광고 수정** 중 필요한 것만 누르세요.

💡 파일만 바로 넣고 싶을 때

⛪ 예배 열기 후 **콘티 업로드** **가사 올리기** **설교 슬라이드**를 누르거나, 파일을 창에 **끌어다 놓으세요**.

4 프로젝터에 띄우기 (발표)

예배 당일, 이 페이지만 보면 돼요.

처음 한 번: 어느 화면에 띄울지 정하기

1. 컴퓨터에 프로젝터(또는 TV)를 연결해요.
2. 오른쪽 위 ⚙ → **출력 화면**을 눌러요.
3. **"어느 모니터에 띄울까요?"**에서 프로젝터를 골라요. 다음부터는 기억해요.

예배 중

1. 노란 **▶ 발표** 버튼(또는 F5)을 누르면 프로젝터에 전체 화면으로 떠요.
2. → 또는 Space로 다음, ←로 이전 슬라이드.
3. 왼쪽 목록에서 아무 슬라이드나 **클릭**하면 그 슬라이드로 바로 가요.
4. 끝나면 Esc.

이럴 땐	누르세요
화면을 잠깐 까맣게 (기도 시간 등)	B 다시 누르면 돌아와요
교회 로고만 보여 주기	L
글자만 지우고 배경은 두기	F2
화면 모두 지우기	F1
지금 슬라이드부터 발표 시작	Shift + F5

⚠ 프로젝터에 아무것도 안 나와요

① 케이블이 꽂혀 있는지 ② **⚙ → 출력 화면**에서 프로젝터가 골라져 있는지 확인하세요. 출력 창이 엉뚱한 화면에 떴다면 그 창을 프로젝터 쪽으로 끌어다 놓고 F를 누르면 전체 화면이 돼요.

✅ 무대 화면

찬양팀 · 설교자용 모니터에는 **슬라이드 쇼** 탭 → **🎤 무대 화면**을 열어 두세요. 지금 · 다음 슬라이드, 노트, 시계가 보여요.

5 휴대폰으로 슬라이드 넘기기

컴퓨터에서 멀리 있어도 휴대폰 · 태블릿으로 넘길 수 있어요. 앱 설치는 필요 없어요.

1. 컴퓨터에서 ⚙ → **리모컨 · 휴대폰**을 눌러요.
2. **어디서나 리모컨**을 켜요.
3. 화면에 나온 **QR 코드**를 휴대폰 카메라로 찍어요.
4. 휴대폰에 리모컨이 열려요. **◀ 이전 / 다음 ▶**을 누르면 돼요.

💡 알아 두면 좋아요

- 처음 연결한 휴대폰이 바로 조작할 수 있고, 다른 기기는 **보기 전용**으로 들어와요. 필요하면 **조작권 요청**을 눌러요.
- 위쪽 **휴대폰 0** 숫자는 지금 연결된 휴대폰 수예요.
- 목사님 태블릿은 리모컨 위쪽 **🎤 무대 화면**을 누르면 말씀 · 다음 슬라이드 · 시계가 크게 보여요.

🔐 QR 코드는 미디어팀에만

QR 코드(링크)를 아는 사람은 누구나 슬라이드를 넘길 수 있어요. 단체방에 올리지 마세요.

6 자주 쓰는 작업

대부분 이 다섯 가지면 충분해요.

✏️ 글자 고치기

가운데 슬라이드의 글자를 클릭해서 바로 고치거나, 오른쪽 **서식** 창의 **본문 · 가사** 칸에서 고쳐요. 저장 버튼은 없어요 — **자동 저장**돼요.

🎵 찬양 · 자료를 예배 순서에 넣기

- **검색해서**: 왼쪽 **슬라이드** 탭 맨 아래 **＋ 이 재생목록에 곡·자료 넣기**에 제목이나 가사를 치고 결과를 눌러요.
- **끌어서**: **라이브러리**에서 곡을 원하는 자리로 끌어다 놓아요. 순서도 끌어서 바꿔요.

⚡ 빠르게 찾아서 띄우기

⌘/Ctrl + K 를 누르고 가사 · 성경 구절 · 광고 한 단어를 치면 모든 자료에서 찾아요. Enter 를 누르면 화면에 바로 떠요.

➕ 슬라이드 추가 · 삭제

왼쪽 목록에서 슬라이드를 고르고 Enter = 뒤에 빈 슬라이드 추가, Delete = 삭제, ⌘/Ctrl + D = 복제.

(삭제가 안 되면 아래쪽 🔒 **잠금**이 켜져 있는 거예요. 발표 중 실수를 막는 기능이에요.)


↶ 되돌리기

- 방금 한 일: ⌘/Ctrl + Z
- 지운 자료: **파일** 탭 → **🗑 휴지통** (30일 동안 복원 가능)
- 예전 상태로 통째로: **파일** 탭 → **🕘 복원 지점**

7 예배 전 체크리스트

예배 30분 ~ 1시간 전에 5분만 투자하세요.

☐	할 일	어디서
☐	FreeCast를 켜고, 위쪽에 업데이트 알림이 있으면 미리 **지금 재시작하여 업데이트**	화면 위쪽 배너
☐	프로젝터 연결 후 출력 화면이 프로젝터로 되어 있는지	⚙ → 출력 화면
☐	콘티 · 찬양 가사 순서 · 기도제목 · 설교 PPT · 광고 확인	예배 → **준비 · 점검**
☐	**지금 점검**으로 빠진 파일 · 빈 슬라이드 · 화면 연결 자동 확인	예배 → 준비 · 점검
☐	사진 · 영상을 이 컴퓨터에 미리 받아 두기 (인터넷이 끊겨도 안전)	예배 → **안전 모드** → 예배 자료 모두 준비하기
☐	휴대폰 리모컨 연결 확인	⚙ → 리모컨 · 휴대폰
☐	▶ 발표로 첫 슬라이드가 프로젝터에 잘 뜨는지 확인 후 `B`(검은 화면)로 대기	▶ 발표



예배 → 준비 · 점검. 체크리스트와 자동 점검이 한 창에 있어요.

8 문제가 생겼을 때

당황하지 말고 아래부터 확인해 보세요.

Q. Mac에서 "손상되었기 때문에 열 수 없습니다"가 떠요.

옛날 버전(0.7.6 이하)을 받은 경우예요. 최신 버전을 다시 받으면 1장 방법으로 열려요. 지금 바로 열어야 하면 **응용 프로그램** → **유틸리티** → **터미널**에 아래 한 줄을 붙여 넣고 Return을 누르세요.

```
xattr -cr /Applications/FreeCast.app
```

Q. 프로젝터에 화면이 안 나와요.

케이블 확인 → ⚙ → **출력 화면**에서 프로젝터 선택 → Esc 후 다시 F5. 창이 다른 모니터에 떴다면 프로젝터 쪽으로 끌어다 놓고 F.

Q. 슬라이드가 안 지워져요 / Enter를 눌러도 슬라이드가 안 생겨요.

화면 아래 🔒 **잠금**이 켜져 있어서예요. 발표 중 실수 방지 기능이에요. 누르면 풀려요. 자료에 자물쇠(**자료 보호**)가 걸려 있어도 고칠 수 없어요 — **홈** → **자료 보호 해제**.

Q. 실수로 지웠어요!

⌘/Ctrl + Z → 안 되면 **파일** → **휴지통** → 그래도 없으면 **파일** → **복원 지점**.

Q. 인터넷이 끊겼어요.

괜찮아요. 슬라이드는 항상 이 컴퓨터에 먼저 저장되기 때문에 발표는 그대로 돼요. 인터넷이 돌아오면 자동으로 동기화해요.

Q. 다른 컴퓨터에서 고친 내용이 안 보여요.

두 컴퓨터 모두 **같은 계정으로 로그인**되어 있는지 확인하세요. 오른쪽 위 ☁ **계정 이름**을 누르면 동기화 상태가 보여요.

Q. 휴대폰 리모컨이 안 눌려요.

보기 전용으로 연결된 거예요. 리모컨의 **조작권 요청**을 누르거나, 컴퓨터에서 직접 넘기세요. 연결이 끊기면 자동으로 다시 연결돼요.

Q. 새 버전이 있다는데 어떻게 해요?

아무것도 안 해도 돼요. 앱을 끌 때 자동으로 설치돼요. 바로 하려면 위쪽 배너의 **지금 재시작하여 업데이트**. (예배 중에는 누르지 마세요!)

여기 없는 문제는 미디어팀장에게 물어보세요. 모든 기능의 자세한 설명은 GitHub의 README에 있어요.

9 단축키 한 장 요약

이 페이지만 출력해서 컴퓨터 옆에 붙여 두세요. Mac은 ⌘, Windows는 Ctrl.

발표할 때

키	동작
F5	처음부터 발표
Shift + F5	지금 슬라이드부터
→ Space	다음 슬라이드
←	이전 슬라이드
B	검은 화면 켜기/끄기
L	로고 켜기/끄기
F1	화면 모두 지우기
F2	글자만 지우기
F3	배경만 지우기
Esc	발표 끝내기

편집할 때

키	동작
⌘/Ctrl + Z	실행 취소
⌘/Ctrl + Shift + Z	다시 실행
⌘/Ctrl + K	빠른 찾기 (가사 · 성경 · 광고)
⌘/Ctrl + F	라이브러리 검색
Enter	빈 슬라이드 추가
Delete	슬라이드 삭제
⌘/Ctrl + D	슬라이드 복제
⌘/Ctrl + V	복사한 그림을 새 슬라이드로
⌘/Ctrl + 1	청중 화면 열기
⌘/Ctrl + 2	무대 화면 열기

💡
글자를 입력하는 중에는 단축키가 동작하지 않아요. 먼저 Esc를 눌러 입력을 끝내세요.