


# 1. 物質の状態

熱力学は、物質の状態と物質に入る(または、物質から出る)仕事やエネルギーの関係性を表した物理の分野の1つである。物質の状態を特徴づける状態量として、**体積**、**圧力**、**温度**、**物質質量**がある。これらの状態量を変化させることで、物質の状態として、**固体**、**液体**、**気体**となる。この章では、これらの状態について説明し、状態量についてまとめる。

## 1-1. 固体・液体・気体 (Solid・Liquid・Gas)

物質は多数の原子・分子から成り立っている。多数の原子・分子からなる物体は圧力や温度によって固体(Solid)、液体(Liquid)、気体(Gas)の3つのいずれかの状態をとる。多くの物質では、物質の温度を高くしていくと、固体→液体→気体の順に物質の状態が変化する。縦軸に圧力  $p$ 、横軸に温度  $T$  をとると、下の図 1 のようにそれぞれの状態が配置される。




例えば、水は 1 気圧のもとで、温度を上昇させるにつれて、0 °Cで固体(氷)から液体(水)に、100 °Cで液体(水)から気体(水蒸気)へ状態が変化する。

3 つの状態を区別するのは、原子・分子の配列や結合の違いによる。以下では、それらの 3 つの状態の違いについて、簡単な図を用いて説明する。


### ・固体

原子・分子同士が結合し、規則的に配置した状態をとる。ある境界から力を加えると、規則的な配列をとった状態を保持して、もう一方の境界へ伝えられた力を損失なく<sup>2</sup> 伝えることができる。




<sup>1</sup> この図を「状態図」、あるいは「相図」と呼ぶ。また、固体の状態を固相、液体の状態を液相、気体の状態を気相と呼ぶ。

<sup>2</sup> もちろん、理想的な場合での話。




## ・液体

原子・分子間どうしの結合が緩やかである。しかしながら、物質全体がまとまった(凝縮した)状態を保持しようとする力が働いている。ある境界から力を加えると、形が変形し、加えられた力の一部が失われ、もう一方の境界に伝わる。




## ・気体

原子・分子間どうしの結合がほとんどなく、自由に動くことができる状態。容器に入れないとその形を保持できなくて、遠方まで分子が拡がっていく。容器に入れない状態で、ある境界から力を加えると、(形が保持できないので)反対方向の境界へ力を伝えることができない。



↓ 形を保持する容器に入れないと力を伝えることはできない  
(容器に入れても、力の損失が大きい)




固体中においても、原子・分子は振動(動いている)しているが、液体、気体と状態が変化するに従って、原子・分子の動きがより活発になり、原子・分子間の結合による束縛から逃れて自由に運動する。

## 1-2. 体積(Volume) $V$

物質は空間のある領域を占有する。その占有した空間の量を体積  $V$  と呼ぶ。例えば、直方体では、体積  $V$  は「底辺の面積  $S \times$  高さ  $h$ 」とする。ここで、底辺の面積  $S$  は、底辺における長方形の「縦の長さ  $\times$  横の長さ」である。

$$V = S h$$

(1-2-1)



### ・体積の単位

体積の単位は、「(面積の単位)  $\times$  (長さ)」なので、「(長さの単位) の 3 乗」となる。長さの単位として「m(メートル)」を採用すると、体積の単位は下の式のように「m(メートル) を 3 回かけた立法メートル(Cubic Meter)」で表す。

$$\text{体積の単位} = \text{m}^3$$

(1-2-2)

他の体積の単位としては、 $\text{cm}^3$  や L (小文字で「ℓ」とも書くときもある) (「リットル」と呼ぶ) がある。1 L の体積は 1 辺の長さが 10 cm の立方体の体積と等しい。

$$1 \text{ m}^3 = (1 \text{ m})^3 = (100 \text{ cm})^3 = (10^2 \text{ cm})^3 = 10^{2 \times 3} (\text{cm})^3 = 10^6 \text{ cm}^3 \quad (1-2-3)$$

$$\rightarrow 1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$$


$$1 \text{ L} = (10 \text{ cm})^3 = 1000 \text{ cm}^3 = 10^3 \text{ cm}^3 = 10^3 \times 10^{-6} \text{ m}^3 = 10^{3-6} \text{ m}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3 \quad (1-2-4)$$

水 1 g(グラム)の体積はおおよそ,  $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ cc}$  (「Cubic Centimeter の略」) であり, 水 1 kg の体積はおおよそ 1 L である.

### 1-3. 圧力(Pressure) $p$

面積  $S$  の平板を垂直に, 力の大きさ  $F$  で押すとして. そのとき, 圧力  $p$  は, 下の式のように「単位面積( $1 \text{ m}^2$ )あたりに働く力」として定義される.


$$p := \frac{F}{S} \quad (\text{記号「} := \text{」は定義を表す}) \quad (1-3-1)$$



#### \* 圧力の一般化 (概念が少し難しいので, 初学者は省略すること)

一般には, 力を加えて面を押す際, 必ずしも「加える力は面に対して垂直になる」とは限らない. その場合, 「面に対して垂直な力」と「面に対して平行な力」の 2 つに分ける.

押す力  $\vec{F}$  について, 下の図のように, 面と垂直となる力  $F_{\perp}$  と面と水平になる力  $F_{\parallel}$  に分けて扱う.



一般に, 単位面積あたりに働く力のことを, 「応力(Stress)」と呼ぶ. 応力は 2 つに分類できる.

$$\text{応力} \rightarrow \begin{cases} \text{① 法線応力(圧力と同じ)} \leftarrow \text{面の法線方向(垂直方向)に働く応力} = F_{\perp}/S \\ \text{② 剪断(せん断)応力} \leftarrow \text{面と同じ向き(平行)に働く応力} = F_{\parallel}/S \end{cases}$$


面の法線方向(面に対して垂直方向)が  $i$  方向 ( $i$  方向 =  $x, y$ , または  $z$  方向)とし, 力の向きが  $j$  方向( $j$  方向 =  $x, y$ , または  $z$  方向)を向いた力  $F_j$  とすると, 応力  $\sigma_{ij}$  は

$$\sigma_{ij} := \frac{F_j}{S_i}$$

と定義される(添え字の  $i$  と  $j$  が同じ場合は法線応力, 異なる場合は剪断応力となる).

気体が持つ圧力も同様に考える. 気体を体積  $V$  の容器に閉じこめると, 気体分子は容器内で運動し, 容器の壁にぶつかり跳ね

返る。気体分子が壁に衝突し跳ね返る際、気体分子は壁を押し、壁に力を与える。



容器内の気体の持つ圧力 = 気体分子が単位面積あたりに容器の壁を押し力

### ・圧力の単位

1 m<sup>2</sup> (平方メートル)の面に垂直に、1 N(ニュートン)の力を加えたときの圧力を 1 Pa(パスカル<sup>3</sup>)と定義する。したがって、(1-3-1)式より、圧力の単位 Pa は他の単位を用いると、下の式のように表すことができる。

$$\text{圧力の単位} = \text{力の単位} / \text{面積の単位} = \text{N(ニュートン)} / \text{m}^2 (\text{平方メートル}) = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} / \text{m}^2 = \frac{\text{kg}}{\text{m s}^2}$$

$$\rightarrow \quad \text{Pa} := \text{N/m}^2 \quad (1-3-2)$$


### ・その他の圧力の単位

地上(海拔 0 m)での空気のもつ平均の圧力を 1 気圧(1 atm<sup>4</sup>)と定義する。

$$\text{地上での大気圧} := 1 \text{ 気圧} = 1 \text{ atm} \quad (1-3-3)$$

また、水銀(元素記号: Hg)を細長い筒に入れて下の図のようにすると、細長い管内の水銀の液面は 1 atm の下では 76 cm = 760 mm まで上昇することができる。これより上の空間は真空<sup>5</sup>となる。この現象の起こる理由は、「下にある水銀の液面を大気圧による力が押すため、管内の水銀の液面が持ち上がり、大気圧による力と液面が持ち上がった水銀にかかる重力がつりあっている」からである。管内にある水銀の液面が 760 mm まで持ち上がることを 760 mmHg と定める。

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 760 \text{ Torr (トル)}^6 \quad (1-3-4)$$



<sup>3</sup> パスカル(Blaise Pascal)は 17 世紀、フランスの数学者・物理学者・哲学者・思想家で、天才の誉れが高い。機械式計算機を作り、思想書「パンセ(フランス語で瞑想録)」を著したとして有名。

<sup>4</sup> atm(アトム)は「atmospher(大気)」に由来する。

<sup>5</sup> 正しくは、水銀が蒸発した気体が入る。

<sup>6</sup> 「Torr」は 17 世紀イタリアの物理学者のトリチェリ(Evangelista Torricelli; ガリレオの弟子)にちなんだ圧力の単位である。真空工学などで用いられる。

大気圧による持ち上げる力  $F$  と水銀柱に働く重力  $Mg$  が釣り合っているので、大気圧(1 気圧)は下の式のようにして求めることができる。

$$F = Mg$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{大気圧} = p_0 \quad \rightarrow \text{大気圧により液面を押す力} = F = p_0 S \\ \text{水銀柱の断面積} = S [\text{m}^2], \text{水銀柱の高さ} = \ell [\text{m}], \text{水銀の密度} = \rho_{\text{Hg}} [\text{kg}/\text{m}^3] \\ \text{水銀柱の質量} M = \text{密度} \times \text{水銀柱の体積} = \rho_{\text{Hg}} V = \rho_{\text{Hg}} (S \ell), \text{水銀柱にかかる重力} Mg = \rho_{\text{Hg}} (S \ell) g \\ \text{水銀の密度} \rho_{\text{Hg}} = 13.6 \text{ g}/\text{cm}^3 = 1.36 \times 10^4 \text{ kg}/\text{m}^3 \end{array} \right.$$

$$p_0 = \rho_{\text{Hg}} \ell g$$

$$\rightarrow \text{1 気圧} = 1.36 \times 10^4 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times 0.76 \text{ m} \times 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 1.013 \times 10^5 \left[ \frac{\text{kg}}{\text{m s}^2} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \text{Pa} \right] = \text{1013 hPa} \quad (1-3-5)$$

ここで、「1 hPa(ヘクトパスカル):= 100 Pa」と定義した。

## 1-4. 温度(Temperature) $T$

温度として、よく使われる単位に、セルシウス温度(摂氏温度)と絶対温度<sup>7</sup>がある。セルシウス<sup>8</sup>温度(摂氏温度)の単位は  $^{\circ}\text{C}$  で、1 気圧の下で水の凝固点(水から氷になる温度)を  $0^{\circ}\text{C}$ 、水の沸点(水から水蒸気になる温度)を  $100^{\circ}\text{C}$  とし、それらの間を 100 等分した温度を  $1^{\circ}\text{C}$  として温度を定めた<sup>9</sup>。絶対温度の単位は K (ケルビン<sup>10</sup>) で、絶対温度は必ず正 (プラス)の値をとる。摂氏温度  $t [^{\circ}\text{C}]$  と絶対温度  $T [\text{K}]$  との間の換算関係は下の式で与えられる。

$$T = t + 273.15 \quad (1-4-1)$$

絶対零度  $T = 0 \text{ K}$  は、摂氏温度  $t = -273.15^{\circ}\text{C}$  である(「温度」については、4 章「分子運動論」も参照すること)。上の式から、絶対温度の変化  $\Delta T$  と摂氏温度の変化  $\Delta t$  は等しい。

$$\Delta T = \Delta t \quad (1-4-2)$$

## 1-5. 物質としてのモル数(mol) $n$

<sup>7</sup> その他に、ファーレンهایت温度(華氏温度)がある。ファーレンهایت温度は英米での一般生活によく用いられる。ファーレンهایت温度の単位は  $^{\circ}\text{F}$  と表される(Mr. Fahrenheit; Gabriel Fahrenheit)を中国語で「華氏」と書くことにちなむ。

<sup>8</sup> 18 世紀のスウェーデンの物理学者(Mr. Celsius; Anders Celsius)を中国語で「摂氏」と書くことにちなむ。

<sup>9</sup> 例えば、1 気圧の下で、ある気体( $0^{\circ}\text{C}$  から  $100^{\circ}\text{C}$  の間は気体として存在する気体)をシリンダーに閉じこめ、 $0^{\circ}\text{C}$  と  $100^{\circ}\text{C}$  においてシリンダー内のピストンの位置に目印をつけ、それらを 100 等分して温度計にする。普通に使われる温度計(例えば、水銀温度計)は液体を用いて、温度上昇にしたがって、体積も膨張するので、体積膨張に対応した目盛りをつけ、温度を測定することが多い。しかし、体積の膨張する割合が温度上昇に単純に比例するとは限らない。

<sup>10</sup> 19 世紀のイギリスの物理学者でケルビン男爵(Lord Kelvin, 本名はウィリアム・トムソン(William Thomson))にちなむ。

物質 1 mol(モル)は、「質量数 12 の炭素  $^{12}\text{C}$  の質量が 12 g となる量」と定義される。炭素  $^{12}\text{C}$  は陽子数 6 個、中性子数 6 個からなる原子で質量数は 12 である。炭素は同位体がほとんど存在せず<sup>11</sup>、原子量は質量数とほぼ同じ「12.011≒12」である。他の元素では、同位体が自然界に存在する割合が高い元素もあり、原子量は一般には小数となる。例えば、塩素 Cl の原子量は 35.5 ( $^{35}\text{Cl}$  の存在比が 0.75,  $^{37}\text{Cl}$  の存在比が 0.25 なので、塩素の原子量 =  $35 \times 0.75 + 37 \times 0.25 = 35.5$ )である。

炭素  $^{12}\text{C}$  を 12 g 集めたとき、 $^{12}\text{C}$  の原子の全個数をアボガドロ数<sup>12</sup>  $N_{\text{Av}}$  と呼ぶ。したがって、原子(分子)をアボガドロ数の個数だけ集めた量がその原子(分子)の 1 mol に相当する。アボガドロ数  $N_{\text{Av}}$  は、実験により、 $N_{\text{Av}} = 6.02 \times 10^{23}$  個/mol と測定されている。ある原子(分子)の個数を  $N$  とすると、モル数  $n$  は、下の式で表すことができる。

$$n = \frac{N}{N_{\text{Av}}} \quad (1-5-1)$$

原子(分子)の原子量(分子量)を  $M$ 、その物質の質量を  $m$  とすると、物質のモル数  $n$  は、下の式で表すこともできる。

$$n = \frac{m}{M} \quad (1-5-2)$$

## 1-6. 理想気体の状態方程式 - ボイル・シャルルの法則 -


気体には、その性質の違いから「理想気体」と「実在気体」がある。下で、説明するボイルの法則、およびシャルルの法則が成り立つ気体のことを理想気体と呼ぶ。現実の気体を実在気体と呼ぶ。実在気体では、理想気体で成り立つこれら 2 つの法則から、少しずれる。その理由として、実在気体では、理想気体と違い、気体分子の大きさや気体分子間に働く力の影響を受けるためであると考えられている。

### ・ボイル<sup>13</sup> の法則

17 世紀のイギリスの物理学者のボイルは下の式のように、温度が一定となる気体において、気体の圧力  $p$  と体積  $V$  の積がほぼ一定となることを発見した(または、圧力  $p$  と体積  $V$  は反比例の関係)。この関係を「ボイルの法則」と呼ぶ。

$$pV = \text{一定} \quad (1-6-1)$$

縦軸に圧力  $p$  を、横軸に体積  $V$  をとった  $p$ - $V$  グラフは、反比例のグラフとなる。



<sup>11</sup> 天然には、放射性同位元素  $^{13}\text{C}$  は 1.07 %,  $^{14}\text{C}$  は微量、存在する。放射性同位体  $^{14}\text{C}$  の半減期は 5730 年で年代測定等に用いられる。

<sup>12</sup> アボガドロ定数(アボガドロ(Amedeo Avogadro)は 18 世紀後半から 19 世紀前半のイタリアの物理学者・化学者)で、単位は「個数/mol = 1/mol」(数の単位「個数」は単位として省略できる)である。1 モルの分子の数を求めるときにモル数にアボガドロ定数を掛けて求める。


<sup>13</sup> ボイル(Robert Boyle)は 17 世紀のイギリスの物理学者で、ボイルの法則は 1661 年に発見された。

### ・シャルル<sup>14</sup>の法則

18 世紀のフランスの物理学者のシャルルは下の式のように、圧力が一定となる気体において、気体の体積  $V$  と絶対温度  $T$  の比がほぼ一定となることを発見した。この関係を「シャルルの法則」と呼ぶ。

$$\frac{V}{T} = \text{一定} \quad (1-6-2)$$

縦軸に体積  $V$  を、横軸に絶対温度  $T$  をとった  $V$ - $T$  グラフは、比例のグラフとなる。また、現在、存在する物質は絶対零度付近では気体でなく液体か固体となるので、絶対零度の近くではシャルルの法則は適用できない。



### ・ボイル・シャルルの法則

ボイルの法則とシャルルの法則を組み合わせた法則を「ボイル・シャルルの法則」と呼ぶ。下の式のように 1 mol の気体の圧力  $p$  と体積  $V$  の積に対して、絶対温度  $T$  の比が一定値  $R$  となる。

$$\frac{pV}{T} = \text{一定} = R \quad (1-6-3)$$

(1-6-3)式において、絶対温度  $T$  が一定となる場合はボイルの法則を表し、(1-6-1)式を満たし、一方、圧力  $p$  が一定となる場合はシャルルの法則を表す(1-6-2)式を満たすことがわかる。

### ・理想気体の状態方程式

ボイル・シャルルの法則より、 $n$  mol の理想気体では、圧力  $p$ 、体積  $V$ 、絶対温度  $T$  の間に下の式で表すことができる「**理想気体の状態方程式**」が成り立つ。この式によって、理想気体では上に上げた 3 つの物理量のうち、2 つの物理量が与えられれば、他のもう 1 つの物理量は自動的に決まる。

$$pV = nRT \quad (1-6-4)$$

ここで、 $R$  は気体定数で、 $R = 8.31 \text{ J/(mol K)} = 0.082 \text{ atm/(mol L)}$  と与えられる。実在気体の中では、高温、低压、単原子分子となる場合に、実在気体は理想気体に近づき、理想気体の状態方程式が近似的に成り立つ。

<sup>14</sup> シャルル(Jacques Charles)18 世紀中頃から 19 世紀初頭のフランスの物理学者で、シャルルの法則は 18 世紀末ごろシャルルが発見したが、ゲイ・リュサックによって 1802 年に発表された。歴史的にはシャルルの法則から、絶対温度が導入された。



理想気体にある操作をして、ある状態(圧力  $p$ , 体積  $V$ , 温度  $T$ )から別の状態(圧力  $p' = p + \Delta p$ , 体積  $V' = V + \Delta V$ , 温度  $T' = T + \Delta T$ )に微小変化させたとき、2つの状態方程式( $p' V' = n R T'$ ,  $p V = n R T$ )の差から、2次の微少量  $\Delta p \Delta V$  を無視すると、下の関係式が得られる。

$$p \Delta V + V \Delta p = n R \Delta T \quad (1-6-5)$$

上の式で、圧力  $p =$  一定となる場合は、圧力変化  $\Delta p = 0$  となるので、体積変化  $\Delta V$  と温度変化  $\Delta T$  は比例する( $\Delta V \propto \Delta T$ )。したがって、この条件下で、理想気体の体積変化を測定すると、温度変化<sup>15</sup> も間接的に測定することができる。

#### ・理想気体の標準状態

気体の標準状態とは、「気体のセルシウス温度  $t = 0^\circ\text{C}$  (絶対温度  $T = 273\text{ K}$ )、圧力  $p = 1\text{ atm}$ 」となる状態のことである。この標準状態において、理想気体  $1\text{ mol}$  の体積  $V$  は、体積  $V = 22.4\text{ L}$  となる。これらの値を理想気体の状態方程式(1-6-4)式に代入すると、気体定数  $R = 0.082\text{ atm}/(\text{mol L})$  の値が得られる。

---

<sup>15</sup> 温度の基準点を設定すると、温度を測定することができる。すなわち、温度計を作ることができる。

## 2. 熱平衡と熱量保存則


物体の熱力学的状態は、物質の状態(気体・液体・固体)、物質質量(モル数)、圧力、体積、温度で定められる。これらの状態や物理量の変化に伴う法則を見つけることが熱力学の目的である。熱はエネルギーの 1 種であり、熱の逃げや外部からの仕事を受けない限り、**全体の温度が一様になるように熱は移動する**。

### 2-1. 熱平衡

異なる温度を持つ物体 A と物体 B を熱的に接触させて、自然な状態のまま(接触させたまま何も特別なことはしないで)十分に時間がたつと、物体 A と物体 B は同じ温度になる。このような状態を「**熱平衡状態**」と呼ぶ。熱平衡状態に達した 2 つの物体は、外部との熱のやりとりがない限り、温度が一定となり、状態変化がない。


また、物体 A と物体 B が熱平衡状態にあり、かつ、物体 B と物体 C が熱平衡状態であるなら、物体 A と物体 C を熱的に接触させても熱的な変化はなく、物体 A と物体 C も熱平衡状態にある。このとき、熱平衡状態にある 3 つの物体の温度は等しい。

温度  $T_A$ (物体 B に比べて高温)の物体 A と温度  $T_B$ (物体 A に比べて低温,  $T_A > T_B$ )の物体 B を熱的に接触させると、熱  $Q$  が高温の物体 A から低温の物体 B に移動して、物体 A と物体 B は同じ温度  $T'$  となる。この様子を下の図に示す。物体 B の温度変化 = 熱平衡状態の温度 - 始めの状態の温度差 =  $T' - T_B$  が大きいほど移動する熱の量が大きくなる。



### 2-2. 熱(熱量)と比熱

熱(熱量)は、エネルギーの 1 種であり、移動する熱が物理的な意味を持つ。移動する熱  $\Delta Q$  の単位は J(ジュール)である。自然な状態では、熱的に接触している物体間の温度が等しくなるように、熱が移動する。熱的に接触している 2 物体のうち、始めの温度が  $T$  となる物体に、外部から熱  $\Delta Q$  が加わった(加わった熱  $\Delta Q$  を正とする)後は、温度が  $\Delta T$  だけ上昇( $\Delta T > 0$ )し、終わりの温度  $T' = T + \Delta T$  となる。



### ・熱容量

物体に外から  $\Delta Q$  [J] の熱が加わったとき、物体の温度が  $\Delta T$  [K] だけ上昇したとすると、温度が 1 K (= 1 °C) 上昇させるために必要な熱を熱容量  $C$ <sup>16</sup> と呼ぶ。熱容量  $C$  [J/K] は下の式で定義される。

$$C := \frac{\Delta Q}{\Delta T} \quad (2-2-1)$$

熱容量が大きい物体は、それが小さい物体と比べて、同じ熱量を与えても温度が上がりにくい。逆に、熱が他に逃げる場合は、温度の減少する割合が小さい(長い時間がかかって温度が低下する)。熱容量が  $C_1$  と  $C_2$  となる 2 つの物体を熱的に接触させると、全体の熱容量  $C$  は 2 つの熱容量の和として表すことができる。

$$C = C_1 + C_2 \quad (2-2-2)$$

### ・比熱

同じ材質でもその物体全体の量、すなわち、質量が大きければ、熱容量は大きな値となる。そこで、物体の質量 1 g 当たりの熱容量で物体の熱的な性質を測定する。物体の全体の質量を  $m$  [g] とすると、質量 1 g 当たりの熱容量である比熱  $c$  [J/(g K)] は下の式で定義される。ある物体の熱容量  $C$  は、その物体の質量  $m$  に比例する。

$$c := \frac{C}{m} = \frac{1}{m} \frac{\Delta Q}{\Delta T} \quad (2-2-3)$$

上の(2-2-3)式より、質量  $m$  の物体に熱  $\Delta Q$  を加えて、温度が  $\Delta T$  だけ上昇したとき、加えた熱  $\Delta Q$  は下の式のように表すことができる。なお、下の式では、物体から熱  $\Delta Q$  が逃げた場合、物体の温度が減少するので、温度変化  $\Delta T = T' - T$  は負の値になる。

$$\Delta Q = m c \Delta T \quad (2-2-4)$$

さらに、下の式で定義される物質 1 mol 当たりの熱容量としてモル比熱  $c$  [J/(mol K)] の値を比べて、物体の熱的性質を表すこともある。

$$c := \frac{C}{n} = \frac{1}{n} \frac{\Delta Q}{\Delta T} \quad (2-2-5)$$

### ・水の比熱

熱量の単位として、J(ジュール)のほかに cal(カロリー)がある。「1 cal は、水 1 g<sup>17</sup> の温度を 1 K (= 1 °C) 上昇させる熱量<sup>18</sup>」

<sup>16</sup> 「熱容量」はアルファベットの大文字を用いて表す。

<sup>17</sup> 水 1 g の体積はおおよそ、1 cm<sup>3</sup> = 1 cc である。

<sup>18</sup> 正確には、「1 気圧の下で、水 1 g の温度を 14.5 °C から 15.5 °C まで上げるのに必要な熱量」とする。比熱は、水 1 g の熱容量

とし定義したので、水の比熱  $c_{\text{水}}$  の値は下の式のように表すことができる。

$$c_{\text{水}} = 1.0 \text{ cal/(g K)} \quad (2-2-6)$$


### ・熱の仕事当量

エネルギー、仕事、および熱の単位は J(ジュール)である。一方、熱の単位として cal(カロリー)が日常生活で用いられることが多い。19 世紀のイギリスの物理学者のジュールは実験を行い、この 2 つの単位間の換算関係を調べた。その実験では、おもりがある高さ  $h$  から高さ  $h=0$  まで移動する際、水中にある羽根車が回転し、水の温度が何度上昇するかについて調べた。最初におもりの持っていた位置エネルギー(エネルギーの単位 J を用いる)が羽根車の回転の運動エネルギーに変換し、羽根車と水との摩擦によって、熱に変わって、水温が上昇する。水温の温度上昇から、熱の単位 cal で測定し、J(ジュール)と比較した。この実験により、2 つの単位間の換算関係がわかった。この関係を「**熱の仕事当量**」と呼ぶ。

$$1 \text{ cal} = 4.19 \text{ J} \quad (2-2-7)$$

## 2-3. 熱量保存則

熱はエネルギーの 1 種なので、エネルギー(熱)の逃げがない場合、エネルギー保存則の 1 種の「**熱量保存則**」が成り立つ。温度  $T_A$  となる高温の物体 A と温度  $T_B$  となる低温の物体 B を熱的に接触させる ( $T_A > T_B$ ) と物体 A と B の間で熱平衡になるように物体 A から物体 B へ熱  $\Delta Q$  が移動し、下の図に示すように、最終的に、物体 A と物体 B は同じ温度  $T'$  となり、熱平衡の状態に達する。熱が移動することによって、最終的に熱平衡状態に達し、接触している 2 つの物体の温度が等しくなる。



と「**比べた**」1g 当たりの熱容量という意味である。

この場合、当然ながら、熱平衡状態となった温度  $T'$ 、始めの物体 A の温度  $T_A$ 、物体 B の温度  $T_B$  の大小関係は下の式のようになる。

$$T_A > T' > T_B \quad (2-3-1)$$

始めの状態から終わりの熱平衡状態に達する際、高温の物体 A から低温の物体 B へ熱  $\Delta Q$  が移動する(移動した熱  $\Delta Q > 0$ )。物体 A は熱が失われ、失った熱  $\Delta Q_A$  は負の量( $-\Delta Q_A$  で正)となり、物体 B は熱を得て、得た熱  $\Delta Q_B$  は正の量となる。つまり、下の式のように、物体 A が失った熱の大きさと物体 B が得た熱は等しい。この関係を「**熱量保存則**」と呼ぶ<sup>19</sup>。

$$\text{高温の物体が失った熱の大きさ}(-\Delta Q_A) = \Delta Q = \text{低温の物体が得た熱}(\Delta Q_B) \quad (2-3-2)$$

上の式より、「**熱量保存則**」は下の式のようにも表すことができる(物体 A と物体 B を 1 つの物体とみなすと、全体では熱の出入りが無い)。

$$\Delta Q_A + \Delta Q_B = 0 \quad (2-3-3)$$

始めに高温であった物体 A と低温であった物体 B の質量を  $m_A$  と  $m_B$  とし、比熱を  $c_A$  と  $c_B$  とすると、熱量変化  $\Delta Q_A$  と  $\Delta Q_B$  は下の式のように表すことができる(温度  $T' < T_A$  より、物体 A の温度変化( $T' - T_A$ )、および、物体 A の熱量変化  $\Delta Q_A$  は負となる)。

$$\Delta Q_A = m_A c_A (T' - T_A), \quad \Delta Q_B = m_B c_B (T' - T_B) \quad (2-3-4)$$

(2-3-2)式の熱量保存則を適用すると、下の式のようにも表すことができる。

$$\text{物体 A が失った熱の大きさ} = m_A c_A (T_A - T') = \Delta Q = \text{物体 B が得た熱} = m_B c_B (T' - T_B) \quad (2-3-5)$$

上の式で表されるような条件で熱平衡状態における温度  $T'$  が決まる。

---

<sup>19</sup> 熱は移動した量のみが測定でき、重要となるので、**移動した熱に注目**して、保存則を表す式を構成する。系全体が持つ熱量について議論するのは意味がない(→ 歴史的には、物体全体が持つ熱(熱量)を、「熱素説」で説明しようとした。現在では「熱素説」は否定されている)。また、熱容量という語句は、系全体が持つ「熱量」を想起してしまいやすいが、この語句は「熱素説」の名残と言える。その意味では「熱容量」という語句は適当ではない。

### 3. 熱力学第 1 法則

物体の運動を扱う力学分野では、「**物体が持つ力学的エネルギーの増加 = 外部から物体にした仕事**」の関係が成り立つ。系の外からの仕事(あるいは、外にした仕事)がない場合、力学的エネルギーは一定となり、「**力学的エネルギー保存則**」が成り立つ。熱力学的状態は、物質の状態(気体、液体、固体)、物質(モル数)、圧力、体積、温度で与えられる。熱力学的状態の変化に伴う法則を見つけることが熱力学の目的である。熱力学的状態が変化すると、対象とする物体全体が持つエネルギーが変化する。物体全体が持つエネルギーが変化する原因としては、**外部から受けた熱と外部から受けた仕事**の 2 つある。

#### 3-1. 内部エネルギー

対象とする物体全体(これを、「系<sup>20</sup>」と呼ぶ)に対して、ミクロ(原子・分子などの集合体)的に見たとき、系が持つ全エネルギーを**内部エネルギー $U$** と呼ぶ。内部エネルギー $U$ は原子・分子が持つ全運動エネルギーと原子間・分子間に働く相互作用による全位置エネルギーの和である<sup>21</sup>。**内部エネルギー $U$ は、熱力学的状態によって決まる状態量<sup>22</sup>**である。

$$U := \text{原子・分子の全運動エネルギー} + \text{原子・分子間に働く全位置エネルギー} \quad (3-1-1)$$

理想気体において、原子・分子間に働く相互作用による位置エネルギーと重力による位置エネルギーは無視できる。そのため、内部エネルギー $U$ は、原子・分子の運動エネルギーの総和となる。原子・分子の質量を  $m$ 、 $i$  番目の分子の速さを  $v_i$  とし、原子・分子の総数が  $N$  個あるとすると、理想気体における内部エネルギー $U$ は下の式で近似でき、原子・分子の運動が活発になれば内部エネルギー $U$ が増加する。以下では、主に、理想気体をあつかうこととする。

$$U \doteq \text{運動エネルギーの総和} = \frac{1}{2} m v_1^2 + \frac{1}{2} m v_2^2 + \cdots + \frac{1}{2} m v_N^2 = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m v_i^2 \quad (3-1-2)$$

#### 3-2. 熱力学第 1 法則

系の内部エネルギー $U$ が微少量  $\Delta U$  だけ増加する原因を考えてみよう。増加する原因は 2 つある。1 つは外部から熱を加えて系内の分子の熱運動を活発にさせること、もう 1 つは外部から仕事を加えて、内部エネルギーを増加させることの 2 つである。これらの 2 つの過程について考えてみよう。

##### (1) 外部から微少な熱 $\Delta Q$ を加える場合

外部から系に(ヒーターなどを用いて)微少な熱  $\Delta Q$  を加えると、系内の原子・分子は熱運動が活発になり、運動エネルギーが増加、つまり、内部エネルギーが増加するので、「内部エネルギーが増加する原因」は、「外部から加えた熱」であり、下の式が成り立つ。


$$\Delta U = \Delta Q \quad (3-2-1)$$

<sup>20</sup> 英語では「System」と呼ぶ。

<sup>21</sup> 原子・分子が電気を帯びている場合は、原子間・分子間に働く電気エネルギーと系外にある電場から受ける電気エネルギーも含む。電気エネルギーは位置エネルギーの 1 種である。また、厳密には重力による位置エネルギーも含む。

<sup>22</sup> 運動エネルギーは物体の速さ、位置エネルギーは物体が配置する位置によって決まる。つまり、力学的エネルギーは、**力学状態**(速さ、位置などの状態)が決まれば、一意に決まる「**状態量**」である。

このような操作を図で示すと下のようになる。



## (2) 外部から微少な仕事 $\Delta W$ を加える場合

外部から系に微少な仕事  $\Delta W$  を加えると、「仕事とエネルギーの関係」より、系が持つエネルギー(ここでは、内部エネルギー)が増加する。「内部エネルギーが増加する原因」は、「外部から加えた仕事」であり、下の式が成り立つ。

$$\Delta U = \Delta W \quad (3-2-2)$$

### \*準静的過程における仕事


シリンダー内に閉じ込まれた系があるとする。このシリンダーにピストンがついており、ピストンを押すと系の体積が減少する。下の図のようにピストンに外部から力  $F$  を加え、ピストンを微少な長さ  $\Delta \ell$  だけゆっくりとじわじわ押して、系に微少な仕事  $\Delta W$  を加えることを考えよう。このとき、外部からピストンに力を加え、押す力  $F$  と系内の分子がピストンを押す力  $F$  が釣り合うよう( $F = F'$ )にしてゆっくりとピストンを押す。このようなゆっくりと操作する過程を「**準静的過程**」と呼ぶ。以下、操作する過程として、**全てこのような「準静的過程」を扱うものとする。**

準静的過程では、ピストンをゆっくりとじわじわ押すので、系内の圧力や温度がー様となる。内部エネルギーが上昇する原因としての外部から加えた仕事  $\Delta W$  は、系の圧力による力  $F$  を用いて、下の式で表すことができる。

$$\Delta U = \Delta W = \text{力} \cdot \text{変位} = F' \Delta \ell = F \Delta \ell \quad (3-2-3)$$

ピストンの断面積を  $S$  として、ピストンが移動する前の系の体積  $V = S(\ell + \Delta \ell)$  で、ピストンを押して移動した後の系の体積  $V' = S\ell$  となるので、系の体積変化  $\Delta V = V' - V = -S \Delta \ell$  となる(ピストンを押したとき、体積は減少するので、体積変化  $\Delta V$  は負の値となる)。系内にある物質の圧力  $p$  を用いると、準静的過程ではピストンを押す力  $F' = F = pS$  と表すことができる。したがって、ピストンを押すとき、加えた仕事  $\Delta W$  は正となるので、(3-2-3)式は下の式のように表すことができる。

$$\Delta U = \Delta W = -p \Delta V \quad (3-2-4)$$



(3) 外部から微少な熱  $\Delta Q$  と微少な仕事  $\Delta W$  を加える場合

系に微少な熱  $\Delta Q$  と微少な仕事  $\Delta W$  の両方に加えた場合は、内部エネルギー変化  $\Delta U$  の原因として、外部からの微少な熱  $\Delta Q$  と微少な仕事  $\Delta W$  の合計となる。これを式で表すと下の式で表すことができる。この関係を「**熱力学第 1 法則**」と呼ぶ。

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W \quad (3-2-5)$$

$$= \Delta Q - p \Delta V \quad (3-2-6)$$

(3-1-1)式で表したように、内部エネルギー  $U$  は、系を構成している原子・分子の速さや配置(位置)による。逆に、熱力学第 1 法則によれば、個々の原子・分子の速さや配置を知らなくとも、系の圧力  $p$ 、体積  $V$ 、温度  $T$  などの熱力学的状態が決定されれば、状態量の 1 つである内部エネルギーの値を決めることができる(ここで、内部エネルギーの基準点(原点)は任意とする)。

**\*状態量の状態変化**

状態 1 から状態 2 へ変化する際、「状態量  $A$  の変化量  $\Delta A$ 」は、変化する途中の過程(経路)によらずに、終わりの状態 2 における状態量  $A_2$  と始めの状態 1 における状態量  $A_1$  の差として表すことができる。

$$\Delta A = \text{終わりの量} - \text{始めの量} = A_2 - A_1 \quad (3-2-7)$$

一方、状態量ではない熱や仕事の変化量は、一般には、状態 1 から状態 2 に変化する過程に依存する。



### ・系が外部に与える熱と仕事

逆に、系が外部に与える微小な熱  $\Delta Q'$  と微小な仕事  $\Delta W'$  は、系が外部から受ける微小な熱  $\Delta Q$  と微小な仕事  $\Delta W$  の間は符号が逆転する。

$$\Delta Q' = -\Delta Q, \quad \Delta W' = -\Delta W \quad (3-2-8)$$

### ・外部からの仕事 $W$ の計算と $p$ - $V$ グラフ (積分を学んでいない場合、省略する)

外部から系に仕事をして、系の状態が状態 A(圧力  $p_A$ , 体積  $V_A$ , 温度  $T_A$ )から状態 B(圧力  $p_B$ , 体積  $V_B$ , 温度  $T_B$ )へ準静的に変化させた場合、外部から系に加えた仕事  $W_{(A \rightarrow B)}$  は微小仕事  $\Delta W (= -p \Delta V)$  の総和として下の式のように表すことができる。


$$\begin{aligned} W_{(A \rightarrow B)} &= (\text{状態 A} \rightarrow \text{B への}) \text{微小仕事 } \Delta W \text{ の総和} \\ &= \Delta W_{(A \rightarrow 1)} + \Delta W_{(1 \rightarrow 2)} + \cdots + \Delta W_{(n-1 \rightarrow n)} + \Delta W_{(n \rightarrow B)} = \Delta W_{(A \rightarrow 1)} + \sum_{i=1}^n \Delta W_{(i \rightarrow i+1)} + \Delta W_{(n \rightarrow B)} \end{aligned} \quad (3-2-9)$$

上の式は、積分を用いて表すと下の式のように表すことができる。

$$W_{(A \rightarrow B)} = \int_{(A \rightarrow B)} dW = - \int_{(A \rightarrow B)} p dV \quad (3-2-10)$$


(3-2-10)式の右辺の積分は縦軸に圧力  $p$ 、横軸に体積  $V$  をとった  $p$ - $V$  グラフをとったときの斜線で囲まれた面積に  $(-1)$  をかけたものに相当する。 $p$ - $V$  グラフの面積は、圧力の単位  $\times$  体積の単位  $= \text{Pa} \times \text{m}^3 = \text{N/m}^2 \times \text{m}^3 = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$  (ジュール) となり、エネルギーの単位に等しい。

例えば、下の  $p$ - $V$  グラフのように、外部から正の仕事をして、系の体積が大きくなる(膨張する)過程を考えてみよう。



$$W_{(A \rightarrow B; \text{経路 I})} = - \int_{(A \rightarrow B)} p dV = - \int_A^B p dV = -(\text{経路 I の } p\text{-}V \text{ グラフで囲まれた面積}) \quad (3-2-11)$$

この積分の値は、状態 A から状態 B へ移り変わる経路による。例えば、上の図のような経路をとる過程と下の図のような経路をとる過程では、積分の値が異なる。このように、仕事  $W_{(A \rightarrow B)}$  は経路によって値が変わるので、初期状態(状態 A)と終状態(状態 B)が決まれば一意に決まる値ではないので、状態量ではない。



$$W_{(A \rightarrow B; \text{経路 II})} = - \int_{(A \rightarrow B)} p \, dV = - \int_A^B p \, dV = -(\text{経路 II の } p\text{-}V \text{ グラフで囲まれた面積}) \quad (3-2-12)$$

(経路 II)

### ・熱力学第 1 法則の微分形

上の状態 A から状態 B への仕事  $W_{(A \rightarrow B)}$  の計算では、積分を用いたが、「熱力学第 1 法則」について、下の式のように微分形でも表しておこう。


$$dU = dQ + dW \quad (3-2-13)$$

$$= dQ - p \, dV \quad (3-2-14)$$

上の式を積分して、状態量変化としての系の内部エネルギー変化  $\Delta U$ 、系に加えた熱量  $Q$ 、系に加えた仕事  $W$  を求めることができる。(状態量ではない)熱量  $Q$  と仕事  $W$  は、積分する際の経路に依存するのでその値に違いが生じることもある。

### 3-3. 等圧過程

圧力  $p$  が一定となる系の状態変化の過程を「等圧過程」と呼ぶ。圧力変化  $\Delta p = 0$  となる過程である。外部から系に仕事  $W$  をして、系が状態 A(圧力  $p$ 、体積  $V_A$ ) から状態 B(圧力  $p$ 、体積  $V_B = V_A - \Delta V$ ) へ「等圧圧縮」による過程での  $p$ - $V$  グラフは下の図のように表され、 $p$ - $V$  グラフの長方形の面積となる。



外部から系にした仕事  $W_{(A \rightarrow B)}$  は下の式のように計算でき、外部から系にした仕事  $W_{(A \rightarrow B)}$  は正の値となる。

$$W_{(A \rightarrow B)} = - \int_{(A \rightarrow B)} p \, dV = -p \int_{(A \rightarrow B)} dV = -p \Delta V = -p (V_B - V_A) = -p (-\Delta V) = p \Delta V \quad (3-3-1)$$

#### ・理想気体における準静的等圧過程

理想気体で成り立つ状態方程式(1-6-4)式を用いて、理想気体の等圧過程では(1-6-5)式より、下の関係式のように、体積変化  $\Delta V$  と温度変化  $\Delta T$  は比例する。

$$p \Delta V = n R \Delta T \quad (3-3-2)$$

この関係式と熱力学第 1 法則より、内部エネルギー変化  $\Delta U$  は下の関係式が成り立つ。

$$\Delta U = \Delta Q - p \Delta V = \Delta Q - n R \Delta T \quad (3-3-3)$$

上の式より、外部から加えた熱  $\Delta Q = \Delta U + n R \Delta T$  となり、理想気体の等圧モル比熱  $c_p$  は下の式のように表すことができる。

$$c_p = \frac{1}{n} \left( \frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_p = \frac{1}{n} \left( \frac{\Delta U}{\Delta T} \right)_p + R \quad (3-3-4)$$

ここで、右辺のかっこの右下にある添え字  $p$  は圧力  $p$  が一定であることを意味する。

### 3-4. 等積過程

体積  $V$  が一定となる系の状態変化の過程を「**等積過程**」と呼ぶ。体積変化  $\Delta V = 0$  となる過程である。準静的等積過程では、体積が変化しないので系は仕事を受けない( $\Delta W = 0$ )。このとき、熱力学第 1 法則の(3-2-6)式より、下の関係式が成り立つ。

$$\Delta U = \Delta Q \quad (3-4-1)$$

したがって、等積モル比熱  $c_v$  は下の式のように表すことができる。

$$c_v = \frac{1}{n} \left( \frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_V = \frac{1}{n} \left( \frac{\Delta U}{\Delta T} \right)_V \quad (3-4-2)$$

#### ・理想気体における準静的等積過程

理想気体の等積過程では(1-6-5)式より、下の関係式のように、圧力変化  $\Delta p$  と温度変化  $\Delta T$  は比例する。

$$V \Delta p = n R \Delta T \quad (3-4-3)$$

### 3-5. 等温過程

温度  $T$  が一定となる系の状態変化の過程を「**等温過程**」と呼ぶ。温度変化  $\Delta T = 0$  となる過程である。

・理想気体における準静的等温過程(積分を学んでいない場合は、省略する)

理想気体の等温過程では(1-6-5)式より、下の関係式が成り立つ。

$$p \Delta V + V \Delta p = 0 \quad (3-5-1)$$

さらに、理想気体の状態方程式(1-6-4)式より、圧力  $p = nRT/V$  が成り立つので、外部から系にした仕事  $W_{(A \rightarrow B)}$  は下の式のように計算できる。

$$W_{(A \rightarrow B)} = - \int_{(A \rightarrow B)} p \, dV = -nRT \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V} = nRT \ln \left( \frac{V_A}{V_B} \right) = nRT \ln \left( \frac{p_B}{p_A} \right) \quad (3-5-2)$$

### 3-6. 断熱過程


系と系の外部の間で熱のやりとりがないまま、状態が変化する過程を「断熱過程」と呼ぶ。断熱過程では、外部から受ける熱  $\Delta Q = 0$  となる過程である。熱力学第1法則の(3-2-6)式より、準静的過程では、内部エネルギー変化  $\Delta U$  は下の関係式が成り立つ。この関係式より、「断熱圧縮過程」では、系の内部エネルギーは増加する。

$$\Delta U = \Delta W = -p \Delta V \quad (3-6-1)$$

内部エネルギーは状態量なので、断熱過程では、系が外部にした仕事  $W$  も始状態と終状態のみで一意に定まり、途中の経路によらない。

### 3-7. 循環過程(サイクル) (積分を学んでいない場合は、省略する)

例えば、下の  $p$ - $V$  グラフで表されるような始状態と終状態が同じとなる準静的な循環過程(サイクル)を考えよう。



$p$ - $V$  グラフにおいて、循環過程が反時計回りになって循環する場合は、外部から系に加える仕事  $W$  は正で  $p$ - $V$  グラフの囲んだ面積に相当する。循環過程においては、状態量である内部エネルギー変化  $\Delta U = 0$  となる。

$$0 = \Delta Q + \Delta W = \Delta Q - \int_{(\text{経路})} p \, dV \quad (3-7-1)$$

したがって、この循環過程で1周することで、系が外部にする仕事  $W'$  は下の式のように表すことができる。

$$W' = -W = \int_{(1\text{周経路})} p \, dV = Q = (\text{外部から系に加える熱}) \quad (3-7-2)$$


$p$ - $V$  グラフにおいて、時計回りに1周する循環過程の場合、系が外部にする仕事  $W'$  は正の値になる。

## 4. 理想気体の分子運動論

理想気体は、気体分子間の相互作用を無視し(分子同士の衝突もしない)、気体分子は各々、独立に運動し、容器とは弾性衝突によって跳ね返されると仮定した気体である。この章では、単原子分子からなる理想気体の状態方程式と内部エネルギーについて考える。

### 4-1. 分子運動論による理想気体の圧力

一辺の長さ  $L$  で体積  $V (= L^3)$  の立方体の容器がある。この容器内に質量  $m$  の理想気体の分子が  $N$  個入っているとしよう。各々の分子の速度は様々で、 $i$  番目 ( $i = 1 \sim N$ ) の分子の速度  $\vec{v}_i = (v_{ix}, v_{iy}, v_{iz})$  とする。これらのある分子が断面積  $S (= L^2)$  の壁に弾性衝突し、壁に力  $\vec{F}_i$  を加え、その反作用で跳ね返ることを考えよう。



壁に弾性衝突して、跳ね返った分子の速度  $\vec{v}_i' = (-v_{ix}, v_{iy}, v_{iz})$  とすると、この分子 1 個が壁に与える力積  $\vec{F}_i \Delta t_i$  は下の式で表すことができる。

$$\vec{F}_i \Delta t_i = (F_i \Delta t_i, 0, 0) = \text{運動量の変化} = m \vec{v}_i' - m \vec{v}_i = (2m v_{ix}, 0, 0) \quad (4-1-1)$$

ここで、衝突時間  $\Delta t_i$  はこの分子が、 $x$  方向で距離  $L$  の箱を往復し、再度、壁に衝突する時間とみなすことができるので、 $v_{ix} = 2L/(\Delta t_i)$  より、 $1/\Delta t_i = v_{ix}/(2L)$  が成り立つ。この関係を用いると、1 個の分子が衝突して、壁に与える力の大きさ  $F_i$  は下の式で表すことができる。

$$F_i = 2m v_{ix}/(\Delta t_i) = \frac{m}{L} (v_{ix})^2 \quad (4-1-2)$$

さらに、容器内には全部で  $N$  個の分子があるので、この壁を押す合力  $F$  は 1 個の分子が衝突し壁に与える力  $F_i$  の総和となる。さらに、(4-1-4)式で定義する平均を用いると、この壁を押す力  $F$  は(4-1-3)式で表すことができる。

$$F = \sum_{i=1}^N F_i = \frac{m}{L} \sum_{i=1}^N (v_{ix})^2 = \frac{Nm}{L} \langle (v_x)^2 \rangle \quad (4-1-3)$$

\* 物理量の平均<sup>23</sup>

ある物理量  $a$  が  $N$  個あるとする ( $\{a_i\} = (a_1, a_2, \dots, a_N)$ )。物理量  $a$  の平均  $\langle a \rangle$  は下の式で定義する。

$$\langle a \rangle := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N a_i = \frac{1}{N} (a_1 + a_2 + \dots + a_N) \quad (4-1-4)$$

<sup>23</sup> 物理量  $a$  の平均を表す記号として、主に 2 つある。1 つは、 $\bar{a}$  と物理量  $a$  の上に横棒「 $\bar{\phantom{a}}$ 」をつける方法と、かつ「 $\langle \phantom{a} \rangle$ 」ではさみ  $\langle a \rangle$  と表す方法がある。ここでは、 $\langle \phantom{a} \rangle$  で平均を表す方法をとる。

理想気体の分子の場合、重力は無視できるものとするので、 $x$  方向、 $y$  方向、 $z$  方向は等方となり、下の式のように平均は等しい。

$$\langle (v_x)^2 \rangle = \langle (v_y)^2 \rangle = \langle (v_z)^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle (v_x)^2 + (v_y)^2 + (v_z)^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle v^2 \rangle \quad (4-1-5)$$

(4-1-5)式を用いると、1つの壁を押す力  $F$  を表す(4-1-3)式は(4-1-6)式のように表され、理想気体の圧力  $p$  は容器の体積  $V=L^3$  を用いて、(4-1-7)式で表すことができる。

$$F = \frac{Nm}{3L} \langle v^2 \rangle \quad (4-1-6)$$

$$p = \frac{F}{S} = \frac{F}{L^2} = \frac{Nm}{3L^3} \langle v^2 \rangle = \frac{Nm}{3V} \langle v^2 \rangle \quad (4-1-7)$$

(4-1-7)式の両辺に体積  $V$  をかけると、(4-1-8)式となる。この式の左辺は理想気体の状態方程式「 $pV=nRT$ 」の左辺と等しい。

$$pV = \frac{Nm}{3} \langle v^2 \rangle \quad (4-1-8)$$

## 4-2. 理想気体の内部エネルギーと状態方程式

### ・理想気体の状態方程式と平均の運動エネルギー

(4-1-8)式の右辺と理想気体の状態方程式「 $pV=nRT$ 」の右辺を等号で結ぶと下の式が得られる。

$$\frac{Nm}{3} \langle v^2 \rangle = nRT \quad (4-2-1)$$

(4-2-1)式の左辺について、気体分子の持つ運動エネルギーの総和としたとき、下の式のように絶対温度  $T$  に比例する。

$$\text{運動エネルギーの総和} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m v_i^2 = N \langle \frac{1}{2} m v^2 \rangle = \frac{3}{2} nRT \quad (4-2-2)$$

また、気体分子の個数  $N$  はアボガドロ数  $N_{\text{Av}}$ 、物質質量であるモル数  $n$  を用いて、「 $N=N_{\text{Av}} n$ 」が成り立つので、分子1個の平均運動エネルギー  $\langle mv^2/2 \rangle$  は下の式となる。

$$\text{分子1個の平均運動エネルギー} = \langle \frac{m}{2} v^2 \rangle = \frac{m}{2} \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} \frac{R}{N_{\text{Av}}} k_B T = \frac{3}{2} k_B T \quad (4-2-3)$$

ここで、ボルツマン定数<sup>24</sup>  $k_B$  は下の式で定義される。

$$k_B := \frac{R}{N_{\text{Av}}} = \frac{8.31 \text{ J/(mol K)}}{6.02 \times 10^{23} \text{ 1/mol}} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K} \quad (4-2-4)$$

<sup>24</sup> ボルツマン(Ludwig Boltzmann)は19世紀末のオーストリアの物理学者で熱力学と原子論・分子論に大きな功績を残した。

### ・理想気体の内部エネルギー

理想気体では、分子間の相互作用のエネルギーや重力の位置エネルギーを無視できるので、(3-1-2)式で表されるように内部エネルギー  $U$  は各々の分子が持つ運動エネルギーの総和となる。(3-1-2)式について、2乗平均速度  $\langle v^2 \rangle$  を用いて表すと(4-2-5)式で表すことができる。

$$U \doteq \text{全運動エネルギー} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m v_i^2 = N \langle \frac{1}{2} m v^2 \rangle = \frac{3}{2} n R T = \frac{3}{2} N k_B T \quad (4-2-5)$$

理想気体の内部エネルギー  $U$  は圧力  $p$  や体積  $V$  には関係せず、絶対温度  $T$  と物質量  $n$  に比例する。また、理想気体は重力の影響がなく等方的で、 $\langle v^2 \rangle = \langle (v_x)^2 + (v_y)^2 + (v_z)^2 \rangle = 3 \langle (v_x)^2 \rangle$  となるので、各方向、例えば、 $x$  方向の平均運動エネルギーは(4-2-3)式より、ボルツマン定数  $k_B$  を用いて下の式で表すことができる。

$$\langle \frac{1}{2} m v_x^2 \rangle = \frac{1}{2} k_B T \quad (4-2-6)$$

### 4-3. 理想気体の比熱と他の関係式

単原子分子の理想気体の内部エネルギー  $U$  は(4-2-5)式で与えられ( $U = 3 n R T / 2$ )、圧力  $p$  や体積  $V$  にはよらないので下の関係式が成り立つ。

$$\frac{\Delta U}{\Delta T} = \left( \frac{\Delta U}{\Delta T} \right)_p = \left( \frac{\Delta U}{\Delta T} \right)_V = \frac{3}{2} n R \quad (4-3-1)$$

したがって、(3-3-4)式で表された等圧モル比熱  $c_p$  から、(3-4-2)式で表された等積モル比熱  $c_V$  を引くと下の関係式(メイヤー(Mayer)の関係式)が得られる。

$$c_p - c_V = \left( \frac{1}{n} \frac{\Delta U}{\Delta T} + R \right) - \frac{1}{n} \frac{\Delta U}{\Delta T} = R \quad (4-3-2)$$

特に、単原子分子の場合、内部エネルギー  $U$  は(4-2-5)式で表されるので、等積モル比熱  $c_V$  と等圧モル比熱  $c_p$  は(4-3-3)式で表すことができる。

$$c_V = \frac{1}{n} \frac{\Delta U}{\Delta T} = \frac{3}{2} R, \quad c_p = \frac{5}{2} R \quad (4-3-3)$$

### ・断熱過程における条件式

断熱過程では、(3-6-1)式「 $\Delta U = -p \Delta V$ 」が成り立つ。この式の左辺は、等積モル比熱  $c_V$  を用いると内部エネルギー変化「 $\Delta U = n c_V \Delta T$ 」となる。右辺は、気体定数  $R$  をメイヤーの関係式である(4-3-2)式で表し、理想気体の圧力「 $p = n R T / V = n (c_p - c_V) T / V$ 」を代入し、さらに、比熱比  $\gamma = c_p / c_V$  を用いて微分形式にすると、下の式が得られる。

$$c_V \Delta T = - (c_p - c_V) T \frac{\Delta V}{V} \rightarrow (\text{微分形式}) \rightarrow \frac{dT}{T} = (1 - \gamma) \frac{dV}{V} \quad (4-3-4)$$



(4-3-4)式について、積分を実行すると下の式が得られる。

$$\ln T = (1 - \gamma) \ln V + \text{定数} \rightarrow \ln(TV^{\gamma-1}) = \text{定数} \rightarrow TV^{\gamma-1} = \text{定数} \quad (4-3-5)$$

通常、比熱比  $\gamma = c_p/c_v > 1$  なので、断熱膨張( $V_1 > V_2$ )した場合は、(4-3-5)式より温度が低下する( $T_1 > T_2$ )。

さらに、状態方程式「 $T = pV/nR$ 」を上式の温度  $T$  に代入すると、下のポアソン(Poisson)の関係式である(4-3-6)式が得られる。

$$pV^\gamma = \text{定数} \quad (4-3-6)$$