C++ 标准库 (deque)

在 C++中,〈deque〉是标准模板库(STL)的一部分,它提供了双端队列(double-ended queue)的实现。 双端队列是一种允许在两端进行插入和删除操作的线性数据结构。

<deque>的全称是 "double-ended queue",它在C++中以模板类的形式存在,允许存储任意类型的数据。

〈deque〉是一个动态数组,它提供了快速的随机访问能力,同时允许在两端进行高效的插入和删除操作。这使得〈deque〉成为处理需要频繁插入和删除元素的场景的理想选择。

语法

在 C++ 中,使用 〈deque〉需要包含头文件 #include 〈deque〉。以下是 〈deque〉的基本语法:

```
#include <iostream>
#include <deque>

int main() {
    std::deque<int> myDeque; // 创建一个整数类型的双端队列
    // 接下来可以进行插入、删除等操作
    return 0;
}
```

常用操作

下面是 std::deque 容器的一些常用成员函数:

| 函数名称 | 功能描述 |
|------------------------------------|--------------------------------|
| deque() | 默认构造函数,创建一个空的 deque 容器。 |
| deque(size_type n) | 创建一个包含 n 个默认值元素的 deque 容器。 |
| deque(size_type n, const T& value) | 创建一个包含 n 个值为 value 的 deque 容器。 |
| deque(initializer_list <t> il)</t> | 使用初始化列表 il 构造 deque 容器。 |
| operator= | 赋值操作符,赋值给 deque 容器。 |
| assign() | 用新值替换 deque 容器中的所有元素。 |
| at(size_type pos) | 返回 pos 位置的元素,并进行范围检查。 |
| operator[](size_type pos) | 返回 pos 位置的元素,不进行范围检查。 |
| front() | 返回第一个元素的引用。 |
| back() | 返回最后一个元素的引用。 |

| 函数名称 | 功能描述 |
|---|----------------------------|
| begin() | 返回指向第一个元素的迭代器。 |
| end() | 返回指向末尾元素后一位置的迭代器。 |
| rbegin() | 返回指向最后一个元素的逆向迭代器。 |
| rend() | 返回指向第一个元素之前位置的逆向迭代器。 |
| empty() | 检查容器是否为空。 |
| size() | 返回容器中的元素个数。 |
| max_size() | 返回容器可容纳的最大元素个数。 |
| clear() | 清除容器中的所有元素。 |
| insert(iterator pos, const T& value) | 在 pos 位置插入 value 元素。 |
| erase(iterator pos) | 移除 pos 位置的元素。 |
| <pre>push_back(const T& value)</pre> | 在容器末尾添加 value 元素。 |
| pop_back() | 移除容器末尾的元素。 |
| <pre>push_front(const T& value)</pre> | 在容器前端添加 value 元素。 |
| <pre>pop_front()</pre> | 移除容器前端的元素。 |
| resize(size_type count) | 调整容器大小为 count, 多出部分用默认值填充。 |
| swap (deque& other) | 交换两个 deque 容器的内容。 |
| get_allocator() | 返回一个用于构造双端队列的分配器对象的副本。 |

实例

下面是一个使用〈deque〉的简单示例,包括元素的插入、访问和删除操作。

```
实例
```

```
#include <iostream>
#include <deque>

int main() {
    std::deque<int> myDeque;

    // 插入元素
    myDeque.push_back(10);
```

```
myDeque.push_back(20);
    myDeque.push_front(5);
    // 访问元素
    std::cout << "Deque contains: ";</pre>
    for (int i = 0; i < myDeque.size(); ++i) {</pre>
         std::cout << myDeque[i] << " ";</pre>
    }
    std::cout << std::endl;</pre>
    // 删除元素
    myDeque.pop_back();
    myDeque.pop_front();
    // 再次访问元素
    std::cout << "Deque after popping: ";</pre>
    for (int i = 0; i < myDeque.size(); ++i) {</pre>
        std::cout << myDeque[i] << " ";</pre>
    std::cout << std::endl;</pre>
    return 0;
}
```

输出结果:

Deque contains: 5 10 20 Deque after popping: 10

在不知道 deque 长度的时候,可以使用 deque.front() 与 deque.back() 来访问头尾元素:

```
实例
```

```
#include <iostream>
#include <deque>
int main() {
    std::deque<int> d;
   // 向双端队列中添加元素
    d.push_back(10);
    d.push_back(20);
    d.push_front(5);
   // 访问前端元素
    std::cout << "Front element: " << d.front() << std::endl;</pre>
   // 访问后端元素
    std::cout << "Back element: " << d.back() << std::endl;</pre>
   // 修改前端元素
    d.front() = 15;
    // 修改后端元素
    d.back() = 25;
```

```
// 再次访问元素
std::cout << "Modified front element: " << d.front() << std::endl;
std::cout << "Modified back element: " << d.back() << std::endl;
return 0;
}</pre>
```

输出结果为:

Front element: 5
Back element: 20

Modified front element: 15 Modified back element: 25

注意: 在使用 front() 或 back() 之前,确保双端队列不为空,否则会引发未定义的行为。如果需要检查双端队列是否为空,可以使用 empty() 成员函数。