Доклад

Конфигурирование VLAN. Статическая маршрутизация VLAN.

Виктория Михайловна Шутенко

Содержание

Конфигурирование VLAN	4
Понятие VLAN	4
Назначение VLAN	5
Пример настройки VLAN	5
Создание сети	5
Настройка VLAN 100 и порта	6
Статическая маршрутизация	8
Понятие статической маршрутизации	8
Назначение статической маршрутизации	8
Пример настройки статической маршрутизации	9
Создание сети	9
Настройка статической маршрутизации	9
Библиография	14

Список иллюстраций

0.1	Сеть 1	6
0.2	Просмотр vlan	7
0.1	Сеть 2	9
0.2	Маршрутизатор 1	12
0.3	Маршрутизатор 2	13

Конфигурирование VLAN

Понятие VLAN

VLANs (Virtual Local Area Network) – это виртуальные сети, существующие на втором уровне модели OSI. Это значит, что VLAN можно настроить на коммутаторе второго уровня.

В случае, если отделить VLAN от понятия «виртуальные сети», то можно сказать, что VLAN – является просто меткой в кадре, который, в свою очередь, может передаваться по сети. Метка содержит номер VLAN, который называется е VLAN ID или VID. На номер отводится 12 бит, следовательно, VLAN может нумероваться от 0 до 4095. Важным следует заметить, что его первый и последний номера зарезервированы и их использовать не нужно. В основном, рабочие станции с VLAN не взаимодействуют, если не конфигурировать VLAN на карточках специально. С ними работают коммутаторы. Порты коммутаторов содержат информацию в каком VLAN они расположены. В связи с этим весь трафик, который выходит через порт помечается меткой, иначе говоря, VLAN. Следовательно, каждый порт имеет PVID (port vlan identifier). Также этот трафик может проходить через другие порты коммутатора(ов), которые тоже находятся в этом VLAN и не пройдут через все остальные порты. Таким образом, создается изолированная среда, которая называется подсеть. Она не может взаимодействовать с другими подсетями без маршрутизатора.

Назначение VLAN

- Возможность построения сети, логическая структура которой не зависит от физической. Поскольку топология сети на канальном уровне строится независимо от географического расположения составляющих компонентов сети.
- Возможность разбиения одного широковещательного домена на несколько широковещательных доменов. То есть, широковещательный трафик одного домена не проходит в другой домен и наоборот. При этом уменьшается нагрузка на сетевые устройства.
- Возможность обезопасить сеть от несанкционированного доступа. То есть, на канальном уровне кадры с других VLAN будут отсекаться портом коммутатора независимо от того, с каким исходным IP-адресом инкапсулирован пакет в данный кадр.
- Возможность применять политики на группу устройств, которые находятся в одном VLAN.
- Возможность использовать виртуальные интерфейсы для маршрутизации.

Пример настройки VLAN

Создание сети

Я создала небольшую сеть. Сеть состоит из: Коммутаторы: SW1, SW2. Компьютеры: PC0.




Рис. 0.1: Сеть 1.

Настройка VLAN 100 и порта

Я выполнила следующие команды для создания VLAN 100:

```
sw1#configure terminal
sw1(config)#vlan 100
sw1(config-vlan)#name my1
sw1(config-vlan)#
```

Затем я настроила порт, используя команды:

```
sw1#configure terminal
sw1(config)#interface f0/2
sw1(config-if)#switchport mode access
sw1(config-if)#switchport access vlan 100
```

С помощью команды show vlan проверила настройку.




Рис. 0.2: Просмотр vlan.

Статическая маршрутизация

Понятие статической маршрутизации

Маршруты к удаленным сетям могут быть сконфигурированы для каждого маршрутизатора вручную (статическая маршрутизация) или созданы с помощью маршрутизирующих протоколов (динамическая маршрутизация).

Статические маршруты полностью определены администратором, поэтому они более безопасны, требуют меньше вычислительных ресурсов и более узкую полосу пропускания по сравнению с динамическими маршрутами. Однако сети, использующие статическую маршрутизацию, плохо масштабируемы, при изменении топологии требуется внесение изменений в конфигурацию, что может приводить к ошибкам. Поэтому статическая маршрутизация используется либо в малых сетях, либо в комбинации с протоколами динамической маршрутизации на отдельных участках сети.

Назначение статической маршрутизации

- использование в тупиковых сетях, где обмен данными происходит через маршрутизатор, подключенный к одному соседнему маршрутизатору. При рассмотрении статической маршрутизации используется составная сеть.
- использование при создании маршрута по умолчанию, указывающего

путь к сетям, не имеющим соответствующих входов в таблице маршрутизации.

Пример настройки статической маршрутизации

Создание сети

Я создала небольшую сеть. Сеть состоит из: Коммутаторы: Switch1. Маршрутизаторы: Router0, Router1. Компьютеры: PC0, PC1, PC2, PC3.




Рис. 0.1: Сеть 2.

Настройка статической маршрутизации

Для конфигурирования статической маршрутизации используется команда ір route, которая содержит три параметра: адрес сети назначения, сетевую маску, адрес входного интерфейса следующего маршрутизатора на пути к адресату или идентификатор выходного интерфейса.

Для Switch0 (создание vlan, trunk):

Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#ex

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#ex

Switch(config)#vlan 30

Switch(config-vlan)#ex

Switch(config)#vlan 99

Switch(config-vlan)#ex

Switch(config)#int fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#ex

Switch(config)#int fa0/3

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 30

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int vlan 30

Switch(config-if)#ip address 172.16.12.5 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#line vty 0 5

Switch(config-line)#password cisco

Switch(config-line)#enable secret cisco

Switch(config-line)#exit

Switch(config)#ip default-gate 172.16.12.1

Switch(config)#exit

Switch(config)#int fa0/4

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

Для Router0:

Router>en

Router#configure terminal

Router(config)#int fa0/0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config)#int fa0/0.10

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10

Router(config-subif)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#int fa0/0.20

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20

Router(config-subif)#ip address 172.16.11.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

Router(config)#int fa0/0.30

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 30

Router(config-subif)#ip address 172.16.12.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

Router>en

Router#configure terminal

Router(config)#int s0/0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.252

Router(config-if)#clock rate 64000

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#ip route 172.22.30.0 255.255.255.0 192.168.10.2

Для Router1:

```
Router(config)#int g0/0

Router(config-if)#ip address 172.22.30.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#int s0/1/0

Router(config-if)#ip address 192.168.10.2 255.255.252

Router(config-if)#no shutdown
```

Используя команду show ip route получила следующие результаты:




Рис. 0.2: Маршрутизатор 1.




Рис. 0.3: Маршрутизатор 2.

Библиография

- Кулябов Д.С., Королькова А.В. Архитектура и принципы построения современных сетей и систем телекоммуникаций. М. РУДН, 2008 http://lib.rudn.ru/polnotekstovye-knigi/61-Kulyabov.pdf
- https://mynetworkinglearningabc.wordpress.com/2014/10/25/general-or-standard-static-routing-protocol-configuration/
- https://intuit.ru/studies/courses/3646/888/lecture/31153