РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № <u>6</u>

дисциплина:Сетевые технологии

Студент: Шутенко Виктория Михайловна

Группа: НФИ-бд-03-19

Цель работы: Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

Задания для выполнения

Постановка задачи

Задана топология сети. Требуется настроить на маршрутизаторе, имеющим адрес 10.0.0.1, DHCP- сервис по распределению IPv4-адресов из диапазона 10.0.0.2 - 10.0.0.253.

Ход работы:

- 1. Я запуститла Packet Tracer и создала новый проект.
- 2. В рабочем пространстве разместила маршрутизатор 1941, коммутатор 2960 и оконечное устройство РС и соединила их в соответствии с топологией. (Рисунок 1)
- 3. Настроила DHCP-сервер на маршрутизаторе:
- Присвоила IPv4-адрес 10.0.0.1 с маской 255.255.255.0 интерфейсу маршрутизатора, интерфейс сделала активным (Рисунок 2):

R1#configure terminal

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0

R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1 (config-if)#exit




Рисунок 1. Построение сети

- 3. Настроила DHCP-сервер на маршрутизаторе.
- Из диапазона выдаваемых для оконечных устройств адресов исключила адрес самого маршрутизатора (10.0.0.1) и адрес 10.0.0.254, который также обычно резервируется для маршрутизаторов (Рисунок 3):

R1#configure terminal

R1(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

R1(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.0.254

– Задала имя для настраиваемого диапазона адресов, распределяемых по

DHCP: R1(config)#ip dhcp pool USERNAME

Вместо username укажите мой логин.

— Задала адрес маршрутизатора по умолчанию, адрес сети, из которой будут выдаваться адреса, а также дополнительную информацию в виде адреса DNS-сервера (10.0.0.10), имени домена (username.net).

```
R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
exit
R1(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.0.1
R1(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.0.254
R1(config)#ip dhcp pool shutenkow
R1(dhcp-config)#default-router 10.0.0.1
R1(dhcp-config)#metwork 10.0.0.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#metwork 10.0.0.10
R1(dhcp-config)#domain-name shutenkowm.net
R1(dhcp-config)#domain-name shutenkowm.net
R1(dhcp-config)#exit
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
```

Рисунок 2. Присвоение IPv4-адреса 10.0.0.1 с маской 255.255.255.0 интерфейсу маршрутизатора; исключение адреса самого маршрутизатора (10.0.0.1) и адреса 10.0.0.254; задание DNS-сервера (10.0.0.10), имени домена (username.net).

Просмотрела текущую конфигурацию на маршрутизаторе:

R1#show running-config

Убедилась, что верно задали настройки.

Посмотрела, какой диапазон адресов выделяется для распределения:

R1#show ip dhep pool

– Посмотрела список всех IP-адресов и сопоставленных с ними MAC-адресов, которые были выданы DHCP-сервером (Рисунок 3):

R1#show ip dhep binding

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
```

Рисунок 3. Список всех IP-адресов и сопоставленных с ними MAC-адресов Перешла в режим моделирования (Simulation) (Рисунок 4). В фильтрах событий (Event Filters) оставила только события DHCP. Нажала Play для начала моделирования. В настройках PC1 указала DHCP для IP-конфигурации интерфейса. Убедилась, что устройству будет назначен адрес из настроенного на маршрутизаторе диапазона. Просмотрела содержимое пакетов DHCP по списку событий (Рисунок 6).




Рисунок 4. Запуск режима моделирования (Simulation)




Рисунок 5. Настройка DHCP




Рисунок 6. Просмотр пакетов

– Переключила в режим реального времени и посмотрела информацию об адресе на оконечном устройстве, воспользовавшись командой ipconfig в терминале PC1 (Рисунок 7).




Рисунок 7. Ipconfig

– На маршрутизаторе посмотрела изменения в выводе информации по диапазону адресов для распределения (Рисунок 8):

R1#show ip dhcp pool




Рисунок 8. Просмотр изменений в выводе информации по диапазону адресов

Настройка DHCP в случае IPv6 6.3.2.1. Постановка задачи Требуется:

- обеспечитьавтоконфигурированиеIPv6-адресовдляPC1иPC2(SLAAC);
- настроитьнамаршрутизаторе DHCPv6-серверпораспределению IPv6-адресов без сохранения состояния для PC2;
- настроитьнамаршрутизатореDHCPv6-серверпораспределениюIPv6-адресов с сохранением состояния для PC1.

Ход работы:

1. Запустила PacketTracer. Создала новый проект.

- 2. В рабочем пространстве разместила маршрутизатор 1941, два коммутатора 2960, два оконечных устройства РС и соедините их в соответствии с топологией.
- 3. На маршрутизаторе разрешила маршрутизацию unicast-адресовIPv6:

R1>enable

R1#configure terminal

R1(config)#ipv6 unicast -routing

4. На маршрутизаторе на интерфейсе g0/0 назначила адрес 2000::1/64 и сделала интерфейс активным (Рисунок 9):

R1#configure terminal

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0

R1(config-if)#ipv6 address

R1(config-if)#ipv6 enable

R1(config-if)#no shutdown R1 (config-if)#exit

R1(config)#exit

R1#write memory

5. На маршрутизаторенаинтерфейсеg0/1назначьтеадрес2001::1/64исделайте интерфейс активным:

R1#configure terminal

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1

R1(config-if)#ipv6 address

R1(config-if)#ipv6 enable

R1(config-if)#no shutdown

R1 (config-if)#exit

R1(config)#exit

R1#write memory

2001::1/64

6. НамаршрутизаторепосмотритеинформациюобадресеLink-localнаинтерфейсах:

R1#show ipv6 interface brief

- 7. Перейдитеврежиммоделирования(Simulation). Вфильтрахсобытий (Event Filters) оставьте только события DHCPv6 и NDP. Нажмите Play для начала моделирования. В настройках IPv6 configuration интерфейса PC1 укажите Automatic для автоматической настройки адреса. Убедитесь, что устройству будет назначен адрес в соответствии с проведённой на маршрутизаторе настройкой. Просмотрите содержимое пакетов DHCPv6 по списку событий. В отчёте опишите изменения, которые происходят в PDU в процессе выдачи адреса оконечному устройству, какие события происходят по модели ISO/OSI.
- 8. Переключитесьврежимреальноговремениипосмотритеинформациюобадресенаоконечномустройстве, воспользовавшиськомандой ipconfig /all в терминале PC1. Прокомментируйте в отчёте полученную информацию.
- 9. ВнастройкахIPv6configurationинтерфейсаРС2укажитеAutomaticдляавтоматической настройки адреса. Убедитесь, что устройству будет назначен адрес в соответствии с проведённой на маршрутизаторе настройкой.
- 10. ПрипомощиутилитырingПроверьтедоступностьРС1иРС2поназначенным им адресам.
- 11. Намаршрутизаторенастройте DHCPv6безсохранения состояния для интерфейса g0/1:
- Задайтеосновные параметры DHCPv6-сервера:

R1#configure terminal

R1(config)#ipv6 dhcp pool STATELESS USERNAME

R1(config-dhcpv6)#domain-name username.net R1(config-dhcpv6)#dns-server 2001::10

R1(config -dhcpv6)#exit

R1(config)#exit

R1#write memory

Вместо username укажите ваш логин (инициалы и фамилия, записанные латинскими буквами без пробелов).

— Настройтеинтерфейсg0/1дляработысDHCPv6безсохранениясостояния:

Королькова А. В., Кулябов Д. С. Сетевые технологии. Лабораторный практикум 91

R1#configure terminal

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1 R1(config—if)#ipv6 dhcp s e r v e r STATELESS_USERNAME R1(config—if)#ipv6 nd other—config—flag

R1 (config-if)#exit

R1(config)#exit

R1#write memory

- 12. Перейдитеврежиммоделирования(Simulation). Вфильтрахсобытий (Event Filters) оставьте только события DHCPv6. Нажмите Play для начала моделиро- вания. Просмотрите содержимое пакетов DHCPv6 по списку событий. В отчёте опишите изменения, которые происходят в PDU в процессе выдачи адреса оконечному устройству PC2, какие события происходят по модели ISO/OSI.
- 13. Переключитесьврежимреальноговремениипосмотритеинформациюобадресенаоконечномустройстве, воспользовавшиськомандой ipconfig /all в терминале PC2. Прокомментируйте в отчёте полученную информацию.
- 14. Намаршрутизаторенастройте DHCPv6ссохранением состояния для интерфейса g0/0:
- Задайтеосновные параметры DHCPv6-сервера:

R1#configure terminal

R1(config)#ipv6 dhcp pool STATEFULL_USERNAME

R1(config—dhcpv6)#domain—name username.net R1(config—dhcpv6)#dns—server 2000::10 R1(config—dhcpv6)#address prefix 2000::/64 R1(config—dhcpv6)#exit R1(config)#exit

R1#write memory

Вместо username укажите ваш логин (инициалы и фамилия, записанные латинскими буквами без пробелов).

— Настройтеинтерфейсg0/0дляработысDHCPv6ссохранениемсостояния:

R1#configure terminal

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0 R1(config-if)#ipv6 dhcp s e r v e r STATEFULL_USERNAME R1(config-if)#ipv6 nd managed-config-flag R1 (config-if)# e x i t

R1(config)#exit

R1#write memory

15. Перейдитеврежиммоделирования(Simulation). Вфильтрахсобытий (Event Filters) оставьте только события DHCPv6. Нажмите Play для начала моделиро- вания. Просмотрите содержимое пакетов DHCPv6 по списку событий. В отчёте опишите изменения, которые происходят в PDU в процессе выдачи адреса оконечному устройству PC1, какие события происходят по модели ISO/OSI.


92 16.


17.


Лабораторная работа No 6. Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP Переключитесьврежимреальноговремениипосмотритеинформациюобадресенаоконечномустройстве, воспользовавшиськомандойірсоnfig /all в терминале PC1. Прокомментируйте в отчёте полученную информацию. Намаршрутизаторепосмотритеизмененияввыводеинформацииподиапа- зону адресов для распределения:


R1#show ipv6 dhcp pool


```
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#exit
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if) #ipv6 address 2000::1/64
R1(config-if)#ipv6 enable
R1(config-if) #no shutdown
R1(config-if)#
LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
exit
R1(config)#exit
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)#ipv6 address 2001::1/64
R1(config-if)#ipv6 enable
R1(config-if) #no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
exit
R1(config)#exit
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0
                     [up/up]
    FE80::260:5CFF:FEA3:2701
    2000::1
GigabitEthernet0/1
                           [up/up]
    FE80::260:5CFF:FEA3:2702
    2001::1
Vlan1
                           [administratively down/down]
   unassigned
```













```
Rl#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Rl(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Rl(config-if)#ipv6 dhop server STATELESS_SHUTENKOVM
Rl(config-if)#ipv6 nd managed-config-flag
Rl(config-if)#exit
Rl(config)#exit
Rl(config)#exit
Rl#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Rl#
```





вывод: Я получила навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.