Die Stärke von Säuren und Basen

<u>Säurekonstante und pK_s-Wert</u>

Je stärker eine Säure, desto stärker liegt ihr Protolysegleichgewicht auf der Seite der Produkte:

Starke Säure:

$$HCI + H_2O \leftrightarrows CI^- + H_3O^+$$

GG liegt rechts, d.h. alle Säuremoleküle sind deprotoniert (dissoziiert)

Schwache Säure:

$$CH_3COOH + H_2O \leftrightarrows CH_3COO^- + H_3O^+$$

GG liegt links, d.h. nur ein geringer Teil der Säuremoleküle sind deprotoniert (dissoziiert)

Der K_s- / pK_s-Wert ist ein Maß für die Stärke einer Säure. Je größer der Ks-Wert / je kleiner der pKs, desto stärker ist die Säure:

$$K_{S} = \frac{c(H_{3}O^{+}) \cdot c(Cl^{-})}{c(HCl)} > 55 \frac{mol}{l}$$

$$K_S = \frac{c(H_3O^+) \cdot c(CH_3COO^-)}{c(CH_3COOH)} = 10^{-4,75} \frac{mol}{l}$$

$$pK_s = -\log 10^{-4,75} = 4,75$$

Basenkonstante und pK_B-Wert

Je stärker eine Base, desto stärker liegt ihr Protolysegleichgewicht auf der Seite der Produkte:

Starke Base:

$$S^{2-} + H_2O \leftrightarrows HS^- + OH^-$$

GG liegt rechts, d.h. fast alle Basenmoleküle sind protoniert

Schwache Base:

$$NH_3 + H_2O \leftrightarrows NH_4^+ + OH^-$$

GG liegt links, d.h. nur ein geringer Teil der Basenmoleküle sind protoniert

Der K_B - / pK_B -Wert ist ein Maß für die Stärke einer Base. Je größer der K_B -Wert / je kleiner der pK_B , desto stärker ist die Base:

$$K_{B} = \frac{c(HS^{-}) \cdot c(OH^{-})}{c(S^{2-})} = 10^{-0.2} \frac{mol}{l}$$

$$pK_B = - log 10^{-0.2} = 0.2$$

$$K_{B} = \frac{c(NH_{4}^{+}) \cdot c(OH^{-})}{c(NH_{3})} = 10^{-4,75} \frac{\text{mol}}{I}$$

$$pK_B = -log 10^{-4,75} = 4,75$$

 \rightarrow Tabelle mit pKs/pK_B-Werten auf S. 92

Für korrespondierende Säure-Base-Paare gilt:

Je stärker die Säure, desto schwächer ist ihre korrespondierende Base. Je stärker die Base, desto schwächer ist ihre korrespondierende Säure.

$$pKs + pK_B = 14$$