

Лабораторная работа №14

Администрирование локальных сетей

бахи сиди али темассини

2026-05-16

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Выполнение лабораторной работы
- 3 Выводы

Раздел 1

Цель работы

Цель работы

- Настройка взаимодействия филиалов через сеть провайдера
- Реализация статической маршрутизации между сетями q42, Sochi и центральной сетью

Раздел 2

Выполнение лабораторной работы

Настройка транковых соединений сети провайдера

- Настройка trunk-интерфейсов FastEthernet0/3 и FastEthernet0/4
- Создание VLAN 5 и VLAN 6
- Организация связи между филиалами и центральной сетью

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname provider-sw-1
provider-sw-1(config)#hostname provider-bahi-sw-1
provider-bahi-sw-1(config)#interface f0/3
provider-bahi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-bahi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

provider-bahi-sw-1(config-if)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#interface f0/4
provider-bahi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-bahi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

provider-bahi-sw-1(config-if)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#vlan 5
provider-bahi-sw-1(config-vlan)#name q42
provider-bahi-sw-1(config-vlan)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#interface vlan5
provider-bahi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up

provider-bahi-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-bahi-sw-1(config-if)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#vlan 6
provider-bahi-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-bahi-sw-1(config-vlan)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#interface vlan6
provider-bahi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

provider-bahi-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-bahi-sw-1(config-if)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#
provider-bahi-sw-1(config)#exit
provider-bahi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-bahi-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
provider-bahi-sw-1#
```

Настройка маршрутизатора центральной сети

- Создание подинтерфейсов FastEthernet0/1.5 и FastEthernet0/1.6
- Настройка инкапсуляции IEEE 802.1Q
- Назначение IP-адресов для сетей q42 и sochi


```
Password:

msk-donskaya-bahi-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.1 255.255.255.252
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#description q42
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/1.6
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.5 255.255.255.252
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#description sochi
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-bahi-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-bahi-gw-1#
```

Рис. 2: Настройка подинтерфейсов маршрутизатора центральной сети

Настройка маршрутизатора сети q42

- Активация интерфейса FastEthernet0/1
- Создание подинтерфейса FastEthernet0/1.5
- Настройка VLAN 5 и IP-адресации канала связи

```
Password:

msk-q42-gw-1>enable
Password:
msk-q42-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-q42-gw-1(config)#interface f0/1
msk-q42-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-q42-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-q42-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-q42-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-q42-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
msk-q42-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.2 255.255.255.252
msk-q42-gw-1(config-subif)#description donsкаya
msk-q42-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-gw-1(config)#exit
msk-q42-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-q42-gw-1#
```

Рис. 3: Настройка VLAN 5 на маршрутизаторе сети q42

Настройка коммутатора сети Sochi

- Настройка trunk-портов FastEthernet0/23 и FastEthernet0/24
- Создание VLAN 6
- Подключение к магистральной сети

Password:

sch-sochi-sw-1>enable

Password:

sch-sochi-sw-1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

sch-sochi-sw-1(config)#interface f0/23

sch-sochi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

sch-sochi-sw-1(config-if)#exit

sch-sochi-sw-1(config)#interface f0/24

sch-sochi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

sch-sochi-sw-1(config-if)#exit

sch-sochi-sw-1(config)#vlan 6

sch-sochi-sw-1(config-vlan)#name sochi

sch-sochi-sw-1(config-vlan)#exit

sch-sochi-sw-1(config)#interface vlan6

sch-sochi-sw-1(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

sch-sochi-sw-1(config-if)#no shutdown

sch-sochi-sw-1(config-if)#exit

sch-sochi-sw-1(config)#exit

sch-sochi-sw-1#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-sw-1#write memory

Building configuration...

[OK]

sch-sochi-sw-1#

Настройка маршрутизатора сети Sochi

- Активация интерфейса FastEthernet0/0
- Создание подинтерфейса FastEthernet0/0.6
- Настройка dot1Q и IP-адреса

```
User Access Verification

Password:

sch-sochi-gw-1>enable
Password:
sch-sochi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sch-sochi-gw-1(config)#interface f0/0
sch-sochi-gw-1(config-if)#no shutdown

sch-sochi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

sch-sochi-gw-1(config-if)#exit
sch-sochi-gw-1(config)#interface f0/0.6
sch-sochi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

sch-sochi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
sch-sochi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-gw-1(config-subif)#description donskaya
sch-sochi-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-gw-1(config)#exit
sch-sochi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-gw-1#
```

Рис. 5: Настройка подинтерфейса VLAN 6 на маршрутизаторе сети Sochi

Настройка VLAN сети q42

- Создание подинтерфейсов FastEthernet0/0.201 и FastEthernet1/0.202
- Настройка VLAN q42-main и q42-management
- Назначение IP-адресов интерфейсам

User Access Verification

Password:

msk-q42-gw-1>enable

Password:

msk-q42-gw-1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

msk-q42-gw-1(config)#interface f0/0

msk-q42-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-q42-gw-1(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-q42-gw-1(config-if)#exit

msk-q42-gw-1(config)#interface f0/0.201

msk-q42-gw-1(config-subif)#

%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up

msk-q42-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 201

msk-q42-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.0.1 255.255.255.0

msk-q42-gw-1(config-subif)#description q42main

msk-q42-gw-1(config-subif)#description q42-main

msk-q42-gw-1(config-subif)#exit

msk-q42-gw-1(config)#interface f1/0

msk-q42-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-q42-gw-1(config-if)#exit

msk-q42-gw-1(config)#interface f1/0.202

msk-q42-gw-1(config-subif)#

%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up

msk-q42-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 202

msk-q42-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.1.1 255.255.255.0

msk-q42-gw-1(config-subif)#description q42management

msk-q42-gw-1(config-subif)#description q42-management

msk-q42-gw-1(config-subif)#exit

msk-q42-gw-1(config)#exit

msk-q42-gw-1#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-gw-1#write memory

Building configuration...

[OK]

msk-q42-gw-1#

Настройка VLAN сети hostel

- Создание VLAN 202 и VLAN 301
- Назначение IP-адресов виртуальным интерфейсам
- Включение межвлановой маршрутизации

```
msk-q42-sw-1>enable
Password:
msk-q42-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-sw-1(config)#interface f0/24
msk-q42-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-q42-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

msk-q42-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-sw-1(config)#interface f0/1
msk-q42-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-q42-sw-1(config-if)#switchport access vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-sw-1(config)#vlan 201
msk-q42-sw-1(config-vlan)#name q42main
msk-q42-sw-1(config-vlan)#name q42-main
msk-q42-sw-1(config-vlan)#exit
msk-q42-sw-1(config)#interface vlan201
msk-q42-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up

msk-q42-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-q42-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-sw-1(config)#exit
msk-q42-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-q42-sw-1#
```

Настройка коммутатора сети hostel

- Настройка trunk-порта GigabitEthernet0/1
- Перевод FastEthernet0/1 в access VLAN 301

```
Password:
msk-hostel-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-gw-1(config)#interface g0/1
msk-hostel-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
msk-hostel-gw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-hostel-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
exit
msk-hostel-gw-1(config)#interface f0/1
msk-hostel-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
msk-hostel-gw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-hostel-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-gw-1(config)#vlan 202
msk-hostel-gw-1(config-vlan)#name q42-management
msk-hostel-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-gw-1(config)#interface vlan202
msk-hostel-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up

msk-hostel-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-gw-1(config-if)#ip address 10.129.1.2 255.255.255.0
msk-hostel-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-gw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-gw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-gw-1(config)#interface vlan301
msk-hostel-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-gw-1(config-if)#ip address 10.129.128.1 255.255.255.0
msk-hostel-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-gw-1(config)#exit
msk-hostel-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-gw-1#
```

- Создание подинтерфейсов FastEthernet0/0.401 и FastEthernet0/0.402
- Настройка сетей sochi-main и sochi-management
- Назначение IP-адресов VLAN

```
Password:

msk-hostel-sw-1>enable
Password:
msk-hostel-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-hostel-sw-1(config)#interface g0/1
msk-hostel-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-hostel-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-sw-1(config)#interface f0/1
msk-hostel-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-hostel-sw-1(config-if)#switchport access vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-sw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-sw-1(config-vlan)#name hostel main
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-sw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-sw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-sw-1(config)#interface vlan301
msk-hostel-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-sw-1(config)#exit
msk-hostel-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-sw-1#
```

Рис. 9: Настройка VLAN sochi-main и sochi-management

Настройка access-порта сети Sochi

- Перевод интерфейса FastEthernet0/1 в режим access VLAN 401
- Создание интерфейса VLAN401

User Access Verification

Password:

```
sch-sochi-sw-1>enable
```

Password:

```
sch-sochi-sw-1#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
sch-sochi-sw-1(config)#interface f0/1
```

```
sch-sochi-sw-1(config-if)#switchport mode access
```

```
sch-sochi-sw-1(config-if)#switchport access vlan 401
```

% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401

```
sch-sochi-sw-1(config-if)#exit
```

```
sch-sochi-sw-1(config)#vlan 401
```

```
sch-sochi-sw-1(config-vlan)#name sochi-main
```

```
sch-sochi-sw-1(config-vlan)#exit
```

```
sch-sochi-sw-1(config)#interface vlan401
```

```
sch-sochi-sw-1(config-if)#
```

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up

```
sch-sochi-sw-1(config-if)#no shutdown
```

```
sch-sochi-sw-1(config-if)#exit
```

```
sch-sochi-sw-1(config)#exit
```

```
sch-sochi-sw-1#
```

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```
sch-sochi-sw-1#write memory
```

Building configuration...

[OK]

```
sch-sochi-sw-1#
```

Рис. 10: Настройка access VLAN 401 сети Sochi

Настройка статической маршрутизации центральной сети

- Добавление маршрута к сети 10.129.0.0/16
- Добавление маршрута к сети 10.130.0.0/16
- Использование маршрутизаторов филиалов как next-hop

```
msh-donskaya-bahi-gw-1>enable
Password:
msh-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msh-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msh-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
msh-donskaya-bahi-gw-1(config)#
```

Рис. 11: Настройка статических маршрутов центральной сети

Настройка маршрута по умолчанию сети q42

- Настройка default route через 10.128.255.1

```
msk-q42-gw-1>enable
Password:
msk-q42-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
msk-q42-gw-1(config)#
```

Рис. 12: Настройка default route сети q42

- Настройка default route через 10.128.255.5

```
sch-sochi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sch-sochi-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
sch-sochi-gw-1(config)#
```

Рис. 13: Настройка default route сети Sochi

Настройка маршрута к сети hostel

- Добавление статического маршрута к сети 10.129.128.0/17
- Использование адреса 10.129.1.2 в качестве next-hop

```
msk-q42-gw-1(config)#  
msk-q42-gw-1(config)#ip route 10.129.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2  
msk-q42-gw-1(config)#  
msk-q42-gw-1(config)#
```

Рис. 14: Настройка маршрута к сети hostel

Настройка маршрутизации сети hostel

- Включение IP routing
- Настройка маршрута по умолчанию через 10.129.1.1

```
User Access Verification
Password:

msk-hostel-gw-1>enable
Password:
msk-hostel-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-hostel-gw-1(config)#ip routing
msk-hostel-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
msk-hostel-gw-1(config)#
```

Рис. 15: Настройка IP routing и default route сети hostel

- Определение интерфейсов FastEthernet0/1.5 и FastEthernet0/1.6 как NAT inside
- Создание ACL nat-inet
- Разрешение трансляции адресов сетей q42, hostel и sochi

User Access Verification

Password:

Password:

msk-donskaya-bahi-gw-1>enable

Password:

msk-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2

msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6

msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#

msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#

msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#

msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/1.5

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip nat inside

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#exit

msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/1.6

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip nat inside

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#exit

msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access list extended natinet

^

% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access list extended nat-inet

^

% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark q42

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.0.200 any

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.128.200 any

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark sochi

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.130.0.200 any

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#exit

msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#exit

msk-donskaya-bahi-gw-1#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console


msk-donskaya-bahi-gw-1#write memory

Building configuration...

[OK]

msk-donskaya-bahi-gw-1#

- Формирование итоговой сетевой топологии
- Объединение центральной сети, филиалов и сети Интернет
- Проверка структуры подключений



Раздел 3

Выводы

- Настроены VLAN и trunk-соединения
- Выполнена настройка подинтерфейсов маршрутизаторов
- Реализована статическая маршрутизация и NAT
- Построена итоговая топология сети с подключением филиалов и сети Интернет