支持服务隔离的线程池

一、背景

1.1. 背景需求

通常通过一个线程池来执行多种类型的任务,但是不同类型的任务有不同的优先级,以及不同类型任务的服务隔离,都难以支持。比如 tip 中不同业务方的 API 肯定有不同的优先级,我们肯定不希望大量的淘宝客 API 调用消耗了系统大量的资源,而导致比如交易 API 不可用,或响应慢。这就需要将不同类型的业务隔离起来,对不同的业务配置不同的资源配置,并能控制他们的资源消耗在配置范围之内。

但是针对不同类型的任务,使用不同的线程池,极容易导致资源的浪费,某种类型的任务线程池繁忙 处理不过来,而有些类型的任务线程池空闲,而导致资源的浪费,并且不易管理。

我们希望通过共享单个线程池,来支持不同类型的任务的服务隔离,资源配置(配置单个类型的任务的资源),资源限制,当让如果能做到动态资源配置同时兼顾任务类型的优先级,那就完美了。

1.2. 名词解释:

名词	解释
TaskDomain	任务领域,即 任务类型
ResourceConfiguration	资源配置,配置线程,队列大小
TaskDomainResource	任务领域的资源,线程,队列
TaskDomainResourceController	任务领域资源控制器,管理资源的申请,释放
Dispatcher	任务领域排队的任务分发器,负责在资源许可的情况 执行处于排队的任务
ThreadPool	线程池,负责管理所有的线程
Watchdog	看门狗,负责清理超时执行的任务
TaskDomainRuntime	任务领域运行时,运行时控制

二、详细设计

2.1. 资源控制

在本系统中,主要考虑两种资源,线程(thread),队列(queue),每个一个 TaskDomain 都有自己的 ResourceConfiguration 和相对于配置的 TaskDomainResource。 TaskDomainResourceController 控制 TaskDomain 的资源的申请,释放。执行一个任务的流程如下图:




图 2-1 任务执行流程

资源控制模式(ResourceControlMode)

模式	解释
MAX	限制最多使用多少,Default Task Domain 的线程 控制模式一定是 MAX 模式
RESERVED	保证最少使用多少,即使不需要这么多,也会被保留, 但是在自己的 RESERVED 资源用完后,可以向 Default Task Domain借用资源。

所有的 TaskDomain 共享一个线程池,线程池中线程根据 TaskDomain 的 ResourceConfiguration 划分给不同的 TaskDomain,剩于的资源(thread, queue)划分给 Default Task Domain。共享的线程池,不提供任务排队的功能,每个 TaskDomain 有自己的队列,这样考虑主要是为了避免不同 TaskDomain 的任务的优先级的问题[如果共享一个队列, 就只能靠 FIFO 了,但是 FIFO 不能满足,TaskDomain 内部是必须 FIFO 的]。

TaskDomainRuntime 负责接受任务,申请资源,提交任务 threadpool 执行,或是提交任务到等待队列,并在有线程资源可用,提交排队的任务到 threadpool 执行。





图 2-2 整体结构

MAX 模式控制



注释:

MAX 模式的 TaskDomain 在自己的资源耗尽时,直接拒绝服务。

RESERVED 模式




图 2-4 RESERVED 模式控制

注释:

RESERVED 模式的 TaskDomain 在自己的资源耗尽时,可以尝试向 Default TaskDomain 借用资源,如果与此同时 Default TaskDomain 资源也耗尽,就只有拒绝服务。

2. TaskDomain 任务排队处理

每个 TaskDomain 有自己的任务队列,和一个后台 Dispatcher 线程,不停的从任务队列却排队的任务,并在有可用线程资源时,执行排队的任务。

TaskDomain 在无法获得线程资源,退而求其次尝试获取队列资源,如果获得了队列资源,将任务排入队列,后台 Dispatcher 线程会被启动,尝试处理队列中的。




图 2-5 Dispatcher

Dispatcher 循环:

- 1. 从 queue 中取排队的任务,阻塞直到有排队的任务。
- 2. 尝试从本 Task Domain 获取线程资源,如果有可用资源进入 3,无可用资源进入 4。
- 3. 提交任务到线程池执行,循环1。
- 4. 等待有可用线程资源,如果被唤醒回到2重新执行。

3. 任务超时检测及处理(Watchdog 看门狗)

所有 TaskDomain 公有一个 Watchdog 看门狗,检测及处理超时任务。TaskDomainRuntime 在提交任务给线程池的同时,如果任务设置了超时时间,或是 TaskDomainRuntime 有默认的超时时间设置,或 Executor 强制的超时时间设置,就会构造一个 WatchedTask 提交给 Watchdog 的 DelayQueue 队列,Watchdog 的线程会阻塞直到 DelayQueue 中至少有一个 WatchedTask 超时,Watchdog 将超时的代码任务执行的 Future 取消。




图 2-6 Watchdog 循环

三、高级特性

1. 支持资源动态在各个 TaskDomain 里拆借(资源配置动态调整)。想像如下的场景,系统中配置了两个 TaskDomain:

TaskDomain A:

资源控制模型: MAX

线程: 16 (MAX, 最多 16) 队列: 32 (MAX, 最大 32)

TaskDomain B:

资源控制模型: RESERVED

32 (RESERVED, 最多32) 线程:

队列: 64 (MAX, 最大 64)

Default TaskDomain:

资源控制模型: MAX

线程: 16 (MAX, 最多16) 队列: 32 (MAX, 最大 32)

静态配置,任务 TaskDomain B 是重要的,需要重点保护的, TaskDomain A 非重要的。但是如果系 统在某些时刻,如果 TaskDomain B的请求并不大,而 TaskDomain A的请求却非常繁忙,这样就会导致 系统 为 TaskDomain B 保留的大量资源和 Default TaskDomain 的资源被浪费。此时系统有大量的空闲的资源, 却不能为 TaskDomain A 的请求提供正常的服务。

通过监控每一个 TaskDomain 的资源使用率,线程,队列,可以从资源使用率的 TaskDomain 释放一些 资源到其他繁忙的 TaskDomain, 或是 Default TaskDomain。

2. 动态强制释放一个 TaskDomain 的所有资源。想象一下这样的场景,某种 TaskDomain 的后端服务完全不可 用,这时可以强制将该 TaskDomain 的所有资源释放给其他 TaskDomain 或 Default TaskDomain。(这样的 场景发生在,如后某个 ISP 问题,有时会封 API,但是目前封 API,并不会释放给该 API 或业务保留的资源)。