

Contents

1	権限設計書 (メイン)	1
1.1	1. 文書概要	1
1.1.1	1.1 目的	1
1.1.2	1.2 対象範囲	1
1.1.3	1.3 版数	1
1.1.4	1.4 関連ドキュメント	1
1.2	2. ロール一覧	2
1.3	3. ロール定義(account_project_grants.role 2 値 + オーナー)	2
1.3.1	3.1 ロール概要	2
1.3.2	3.2 ロール × 主管 SCR / FR 対応	2
1.3.3	3.3 オーナー専有機能(プロジェクト別ロールでは付与不可)	2
1.4	4. 画面別権限マトリクス	3
1.5	5. 機能別権限	4
1.6	6. API 別権限	5
1.7	7. 契約別利用制限 / 運営者上書き	6
1.7.1	7.1 単一プランの利用上限 (11_課金請求設計書.md §3 参照)	6
1.7.2	7.2 80/100/125% 三段階アクション (11_課金請求設計書.md §8 の参照)	6
1.8	8. 権限不足・契約上書き時の動作	6
1.9	9. 緊急時のみ可操作 (§3.2.1-2 から移管)	7
1.9.1	9.1 「△ 緊急時のみ可」操作の発動条件	7
1.9.2	9.2 緊急区分 × 検知ハンドラ × 承認 SLA	7
1.10	10. 未決事項	7
1.11	11. 変更履歴	8

1 権限設計書 (メイン)

1.1 1. 文書概要

1.1.1 1.1 目的

メインシステムの権限モデル(オーナー / プロジェクト管理者 / メンバー / エンドユーザー / 運営者)、プロジェクト別ロール 2 値、画面別・機能別・API 別の操作可否、**契約別利用上書き** を一元化する。

1.1.2 1.2 対象範囲

- 対象: 利用者の契約ロール(`accounts.role=admin/service_operator/end_user`)、プロジェクト別ロール(`account_project_grants.role=admin/member`)、オーナー専有機能、契約別利用上書き
- 対象外: 運営者ロール(02_運営者システム/個別設計書群/05_権限設計書.md 参照)、認証フロー(09_認証認可設計書.md 参照)

1.1.3 1.3 版数

項目	値
版数	1.2
更新日	2026-05-19

1.1.4 1.4 関連ドキュメント

ドキュメント名	役割	参照先
索引	11 ドキュメント体系の俯瞰	00_索引.md
認証・認可設計書	認可判定ロジック / Principal	09_認証認可設計書.md
画面設計書	画面別表示制御	02_画面設計書.md
API 設計書	API 別権限	03_API 設計書.md
課金・請求設計書	契約別利用上書き (owner_quota_overrides 等)	11_課金請求設計書.md
エラー設計書	権限不足時のエラー	06_エラー設計書.md
テーブル定義書	account_project_grants.role(プロジェクト別ロール 2 値)	04_テーブル定義書.md

1.2 2. ロール一覧

利用者側は3つのロール(オーナー/プロジェクト管理者/メンバー)で構成する。プロジェクト管理者とメンバーは「プロジェクト単位」のロールであり、同一メンバーがプロジェクト A では **admin**、プロジェクト B では **member**、プロジェクト C には未割当、といった組合せをとり得る。

ロール ID	表示名	説明文 (UI)	DB 値
OWNER	契約オーナー	契約全体を管理し、プロジェクト作成・課金・退会などすべての設定を操作できます。	accounts.role='admin' AND is_owner=1 AND owner_account_id=id
PROJECT_ADMIN	プロジェクト管理者	担当プロジェクトの FAQ、問い合わせ対応、メンバー招待・ロール変更を行えます。	accounts.is_owner=0 AND account_project_grants.role='admin'(プロジェクト単位)
MEMBER	プロジェクトメンバー	担当プロジェクトの FAQ や問い合わせを確認・対応できます。	accounts.is_owner=0 AND account_project_grants.role='member'(プロジェクト単位)
END_USER	お問い合わせ利用者	ウィジェットから問い合わせ内容を確認し、返信できます。	accounts.role='end_user'
SERVICE_OPERATOR	サービス提供者	サービス提供者として、サポートや障害対応に必要な運用操作を行えます。	accounts.role='service_operator'

用語の衝突回避: `accounts.role='admin'` は契約上の利用者管理者を表す DB 値で、すべての利用者アカウント(オーナー/メンバー双方)で `'admin'`(= `service_operator` / `end_user` ではない)。一方 `account_project_grants.role='admin'` はプロジェクト管理者ロールを示す。本書では文脈区別のため必ず `accounts.role` / `account_project_grants.role` のように修飾する。

1.3 3. ロール定義 (account_project_grants.role 2 値 + オーナー)

1.3.1 3.1 ロール概要

ロール	表示名 (UI)	範囲	できること
オーナー	契約オーナー	契約全体	すべてのプロジェクトと契約設定を管理できます。プロジェクト作成・課金・退会・規約同意・メンバー管理も行えます。
admin	プロジェクト管理者	該当プロジェクト	担当プロジェクトの FAQ 公開、問い合わせ対応、ログ確認、データ出力、メンバー招待・ロール変更ができます。
member	プロジェクトメンバー	該当プロジェクト	担当プロジェクトの FAQ 編集、問い合わせ対応、ログ確認、データ出力ができます。

オーナーは `account_project_grants` に行を持たず、Principal 構築時に `is_owner=1` 判定で認可チェックを bypass する(詳細は [09_ 認証認可設計書.md § 6.1](#))。

1.3.2 3.2 ロール × 主管 SCR / FR 対応

ロール	主な操作対象 SCR / FR
オーナー	全 SCR、FR-015a / FR-015c / FR-030 / FR-030a / FR-030b / FR-035a / FR-115～127(課金) / FR-189(退会) / FR-179 / FR-193(API キー) / 規約
admin(プロジェクト管理者)	SCR-011 / 012 / 013 / 015(該当プロジェクト範囲) / SCR-017 / SCR-017-M1(操作者が admin のプロジェクト範囲) / 選択中プロジェクト詳細 / FR-015 / FR-016 / FR-018a～c / FR-040～046 / FR-070～079 / FR-086 / NFR-602 系列
member	SCR-001(ダッシュボード) / SCR-011 / 012 / 013 / 015(該当プロジェクト範囲) / FR-040～046 / FR-070～079 / FR-086(返信のみ)

1.3.3 3.3 オーナー専有機能 (プロジェクト別ロールでは付与不可)

- プロジェクトの作成・編集・削除(SCR-010 / SCR-010-M1、許可ドメイン、IP 許可リスト等のプロジェクト設定全般を含む)
- 課金(SCR-015 の月次予算変更 / 支払い方法変更)
- 退会(SCR-024)
- 規約再同意(SCR-025 の同意 / 不同意)

- ・ **メンバーアカウント削除 (DELETE /projects/{id}/members/{accountId})**、v1.7 でアカウント全体物理削除に統一——オーナー操作時は全メンバー削除可、プロジェクト管理者 (オーナー以外) 操作時は当該プロジェクトの member のみ削除可 (他 admin は member 在籍中削除不可)。詳細は FR-019 / FR-019a / FR-019b を正本とする
- ・ **契約ホーム閲覧 / OnboardingChecklist 操作 (SCR-026 全体、FR-326)**——プロジェクト管理者 / メンバーは契約ワークスペース自体が WorkspaceSwitcher に出現しないため到達不可。URL 直叩き (/owner/*) 時は 403 + 既定ワークスペースヘリダイレクト

UI 上は非表示 + API は 403(E-AUTHZ-OWNER-ONLY)。

1.4 4. 画面別権限マトリクス

凡例: ○ = 常時可、△ = 「緊急時のみ可」 (§9 参照)、自分のみ = 自分の問い合わせ ID 範囲内のみ、× = 不可
プロジェクト管理者 / メンバー列は「該当プロジェクト割当ありかつそのロール保持時」の挙動を表す。

操作分類	オーナー	プロジェクト管理者 (該当 PJ)	メンバー (該当 PJ)	end	service_operator
ダッシュボード (自分の通知・お知らせ受信箱)	○	○	○	×	×
ダッシュボード表示モード切替 (オーナー表示 / プロジェクト表示)	○	×	×	×	×
契約ホーム閲覧 (SCR-026)	○(専有)	×	×	×	×
初回セットアップガイド (SCR-026 OnboardingChecklist、FR-326)	○(専有)	×	×	×	×
初回セットアップガイドの手動再表示 (ヘッダ「？」メニュー、FR-135h)	○(専有)	×	×	×	×
ダッシュボード KPI のクリックドリルダウン (FR-135e)	○	○(該当 PJ 範囲)	○(該当 PJ 範囲)	×	×
契約ステータス帯 / AI コスト消化率 / 次回請求の閲覧 (SCR-026 § StatusBar)	○(専有)	×	×	×	×
FAQ 登録・編集・公開	○	○	○	×	△(運営者復元時のみ)
プロジェクト作成・編集・削除	○(専有)	×	×	×	△(運営者復元時のみ)
プロジェクト IP 許可リスト編集 (FR-179 / FR-330)	○(専有)	×	×	×	×
プロジェクト詳細閲覧 (選択中 PJ の基本情報)	○	○	○	×	×
メンバー招待・該当 PJ 離脱・該当 PJ 内ロール変更	○	○	×	×	×
メンバーアカウント物理削除 (オーナー)	○(オーナー自身を除く全メンバー)	×	×	×	×
メンバーアカウント物理削除 (プロジェクト管理者)	○(暗黙)	○(当該 PJ の member のみ。他 admin は member 在籍中不可)	×	×	×
未解決質問閲覧・対応・担当割当	○	○	○	×	△(障害調査時のみ)
個別チャット返信	○	○	○	自分のみ	×
個別チャット閲覧	○	○	○	自分のみ	△(障害調査時のみ)
質問ログ閲覧	○	○	○	×	×
監査ログ閲覧 (自契約)	○	○	○	×	○(全契約)
課金情報閲覧・変更	○(専有)	×	×	×	△(訂正・サポート時のみ)

操作分類	オーナー	プロジェクト管理者 (該当 PJ)	メンバー (該当 PJ)	end	service_operator
退会申請・解約	○(専有)	×	×	×	×
規約再同意の承諾	○(専有)	×	×	×	×
データエクスポート	○	○	○	×	×
契約無効化(サスペンション)	×	×	×	×	○
契約物理削除	×	×	×	×	○(退会後の自動バッチ)
プロンプトテンプレート編集	×	×	×	×	○(運営者のみ)
案件「終了」確定	○	○	○	×	×
案件「解決済み」	○	○	○	×	×
お知らせ閲覧(自契約)	○	○	○	×	△(運用調査時のみ)
お知らせ既読化	○	○	○	×	×
お知らせ作成・配信	×	×	×	×	○
critical 通知(ロックアウト 等) 受信	○	○	×	×	×

1.5 5. 機能別権限

機能 ID	機能名	必要ロール	オーナー	制限事項
F-AUTH-*	認証	不要	○	-
F-PRJ-*	プロジェクト管理(作成・編集・削除)	オーナー専有	○	削除は再認証必須
F-FAQ-*	FAQ 管理	member+(該当 PJ)	○	公開ガード(draft → published 直接遷移禁止)
F-INQ-*	未解決質問	member+(該当 PJ)	○	closed 遷移は admin の明示操作のみ (FR-079)
F-CHAT-*	個別チャット	member+(該当 PJ)	○	部屋クローズ / 再オープンは再認証必須
F-WIDG-*	ウィジェット設定(プロジェクト単位)	admin+(該当 PJ)	○	公開キー再発行は L3(再認証必須)。member は閲覧 + 埋め込みコードのコピーのみ可。配置はプロジェクトワークスペース (SCR-014)
F-BILL-*	課金	オーナー専有	○	月次予算変更は再認証必須
F-USER-*	ユーザー管理(招待・ロール変更・アカウント削除)	admin+(該当 PJ)/ オーナー(暗黙 admin)	○	招待 / ロール変更 / アカウント削除 / 招待再送は再認証必須。削除はアカウント全体物理削除に統一 (v1.7)
F-ACC-*	アカウント設定 / 退会	オーナー専有	○	退会は再認証必須
F-NOTIF-*	お知らせ	全 admin	○	既読化のみ
F-LEGAL-*	規約 / 同意	オーナー専有(同意) / 全ユーザー(閲覧)	○	-

「member+(該当 PJ)」は該当プロジェクトに対するロールが **member** または **admin** であることを示す(オーナーは

bypass)。「admin+(該当 PJ)」は該当プロジェクトに対するロールが **admin** のみを示す。

1.6 6. API 別権限

03_API 設計書.md を正本とする。主要 API:

API	メソッド	必要ロール	オーナー専有	再認証	関連エラー ID
POST /auth/login	POST	不要	-	-	E-AUTH-*
POST /projects	POST	オーナー専有	○	-	E-AUTHZ-OWNER-ONLY
PATCH /projects/{id}	PATCH	オーナー専有	○	-	E-AUTHZ-OWNER-ONLY
DELETE /projects/{id}	DELETE	オーナー専有	○	○	E-AUTHZ-OWNER-ONLY
PATCH /projects/{id}/ip-allowlist	PATCH	オーナー専有	○	-	E-AUTHZ-OWNER-ONLY
POST /faqs / PATCH / DELETE	*	member+(該当 PJ)	-	DELETE のみ ○	-
POST /faqs/{id}/publish	POST	member+(該当 PJ)	-	-	E-BIZ-FAQ-PUBLISH(公開ガード)
POST /inquiries/{id}/close	POST	member+(該当 PJ)	-	○	-
POST /chat-rooms/{id}/close	POST	member+(該当 PJ)	-	○	-
GET /usage / GET /billing/invoices	GET	オーナー専有	○	-	E-AUTHZ-OWNER-ONLY
PATCH /billing/monthly-budget-limit	PATCH	オーナー専有	○	○	-
POST /members/invite	—	v1.6 で廃止 (招待は POST /projects/{id}/members に集約)	—	—	—
POST /members/{id}/project-grants	—	v1.6 で廃止 (契約全体一括上書きはサポートしない。ロール変更はプロジェクト単位で PATCH /projects/{id}/members/{accountId} を実行)	—	—	—
POST /projects/{id}/members	POST	admin+(該当 PJ)/ オーナー	-	○	E-AUTHZ-FORBIDDEN / AL-READY_EXISTS_IN_PROJECT
PATCH /projects/{id}/members/{accountId}	PATCH	admin+(該当 PJ)/ オーナー	-	○	E-AUTHZ-LAST-ADMIN-PROTECTED(該当 PJ の最後の admin 降格時)
DELETE /projects/{id}/members/{accountId}	DELETE	admin+(該当 PJ)/ オーナー	-	○	E-AUTHZ-OWNER-PROTECTED / E-AUTHZ-SELF-MUTATION / E-AUTHZ-ADMIN-DELETE-PROTECTED(v1.7 でアカウント全体物理削除に再定義。詳細は FR-019)
GET /projects/{id}/notification-settings	—	v2.0 で廃止 (SCR-030 廃止、プロジェクト関連通知は常時 ON 固定)	—	—	—
PATCH /projects/{id}/notification-settings	—	v2.0 で廃止	—	—	—

API	メソッド	必要ロール	オーナー専用	再認証	関連エラー ID
DELETE /members/{id}	—	v1.7 で 廃 止 (ア カ ウ ント 削 除 は DELETE /projects/{id}/members/{accountId} に統一・プロジェクト WS からのみ 実行)	—	—	—
POST /withdrawal-requests	POST	オーナー専用	○	○	-
POST /terms/agree	POST	オーナー専用 (承諾)	○	-	-

1.7 7. 契約別利用制限 / 運営者上書き

1.7.1 7.1 単一プランの利用上限 (11_ 課金請求設計書.md §3 参照)

MVP は単一プラン (完全従量課金 + 月次無料枠 + 14 日トライアル)。プラン階層による差別化はない。利用上限は **owner_quota_overrides.resource_kind** で統一実装される (テーブル定義書 04 § 3.26 参照)。

resource_kind	用途	主管 SCR(運営者)
widget_ask_per_min	ウィジェット質問レート	SCR-093
widget_inquiry_per_min	ウィジェット未解決質問送信レート	SCR-093
widget_chat_per_min	ウィジェットチャット投稿レート	SCR-093
email_per_hour	メール送信レート	SCR-093
admin_api_per_min	管理 API レート	SCR-093

1.7.2 7.2 80/100/125% 三段階アクション (11_ 課金請求設計書.md §8 の参照)

データ種別	80%	100%	125%
質問数	inbox 通知 (normal)	inbox + email(high)、拒否しない (事後課金)	翌 1 時間レート制限 1/2 + 運営者エスカレーション
FAQ 件数	inbox 通知	新規登録拒否 (編集可)	+ 運営者エスカレーション
個別チャット部屋数	inbox 通知	新規作成拒否 (返信可)	+ 運営者エスカレーション

詳細は 11_ 課金請求設計書.md § 8 を正本とする。

1.8 8. 権限不足・契約上書き時の動作

ケース	システム動作	画面表示	メッセージ ID	関連エラー ID
ロール不足 (member で admin 限定操作を試行)	403 統一	「この操作を行う権限がありません。必要な場合は、契約オーナーまたはプロジェクト管理者に依頼してください」	MSG-COMMON-AUTHZ-403	E-AUTHZ-FORBIDDEN
オーナー境界違反 (他契約のリソース参照)	404 偽装 (403 だと相手契約の存在が漏れる)	「指定された情報は見つかりませんでした。URL や選択中のワークスペースを確認してください」	MSG-COMMON-NOT-FOUND	E-AUTHZ-OWNER-BOUNDARY
プロジェクト割当不足 (account_project_grants に行なし)	404 偽装	「指定された情報は見つかりませんでした。URL や選択中のワークスペースを確認してください」	MSG-COMMON-NOT-FOUND	E-AUTHZ-PROJECT-DENIED

ケース	システム動作	画面表示	メッセージ ID	関連エラー ID
オーナー専有機能 (is_owner=0 でアクセス)	403 + 専用コード、UI 非表示	「この機能は契約オーナーのみ利用できます。必要な場合は契約オーナーに依頼してください」	MSG-COMMON-OWNER-ONLY	E-AUTHZ-OWNER-ONLY
オーナー保護違反 (オーナー停止 / 削除)	403	「契約オーナーは停止・削除できません。変更が必要な場合はサポートへお問い合わせください」	MSG-COMMON-OWNER-PROTECTED	E-AUTHZ-OWNER-PROTECTED
自己操作不可 (自分が admin を持つ最後のプロジェクトで自身を降格 / 割当解除)	403、UI 非活性	「このプロジェクトの最後の管理者です。先に別の管理者を追加してください」	MSG-COMMON-SELF-MUTATION	E-AUTHZ-SELF-MUTATION
最後の管理者保護 (他者をプロジェクトの最後の admin から外す)	403	「このプロジェクトには管理者が最低 1 名必要です。先に別の管理者を追加してください」	MSG-COMMON-LAST-ADMIN	E-AUTHZ-LAST-ADMIN-PROTECTED
契約停止中 (contract_status=suspended)	403 + 専用コード、課金画面 / 退会画面 / データエクスポートのみ許可	サスペンション理由 + 再決済誘導	MSG-BILL-CONTRACT-SUSPENDED	E-BIZ-CONTRACT-SUSPENDED
月次無料枠 100% 超過 (質問数以外)	429 + Retry-After	「上限に到達しました」 + 課金ダッシュボード誘導	MSG-QUOTA-*	E-BIZ-QUOTA-EXCEEDED

詳細は [06_エラー設計書.md §5](#) を正本とする。

1.9 9. 緊急時のみ可操作 (§3.2.1-2 から移管)

1.9.1 9.1 「△ 緊急時のみ可」操作の発動条件

条件	実装方針 (メイン側)
1. サポートチケット ID 必須	連携 IF #4 / #5 / #6 / #12 のリクエスト JSON に ticket_id フィールドを必須化。メイン側で空文字検証 + 監査ログ記録
2. 運営者 2 名の承認 (自己承認不可)	顧客管理側で承認を取得し、結果を連携 IF 経由で伝搬。メイン側はメタフィールド approvals[] (承認者 2 名分) の検証 (承認者 ID が異なる、承認時刻が 24 時間以内、kid 検証) を実施
3. 管理者ユーザーへの即時通知	メイン側で inbox_messages レコードを生成 (category=system、importance=high) + メール送信を Queue 投入
4. 監査ログ必須記録	<resource>.<verb>.by_operator 形式の action コードで audit_logs に記録。retention_class=operator_high_priv(5 年保持)

1.9.2 9.2 緊急区分 × 検知ハンドラ × 承認 SLA

緊急区分	検知ハンドラ	承認 SLA	エスカレーション経路
重大障害	monitoring:main_outage 監視 / 連携 IF #2 ヘルスチェック (5s × 3 連続失敗)	15 分以内に 2 名承認	RB-021(メイン障害時の運営者側縮退運転) と連動
全員ロックアウト	audit_logs(auth.locked) 集約検知 (該当契約内全 admin が auth.locked 状態)	30 分以内に CS マネージャーへ通報	サポート窓口経由でオーナーと連絡、紙ベース回復コード (RB-014) も可
セキュリティインシデント	NFR-602c 監査ログ完全性検証バッチ / SIEM / 不正アクセス検知 (FR-178)	即時 PagerDuty 起動	セキュリティ責任者 → CTO → 運営本部
法令対応	(運用側で個別判断)	個別判断	法務 → CTO

1.10 10. 未決事項

No	内容	確認先	期限	ステータス
----	----	-----	----	-------

1.11 11. 変更履歴

日付	版数	変更内容	変更者
2026-05-17	1.0	初版作成	claude
2026-05-19	1.1	オーナー専有機能に「契約ホーム閲覧 / OnboardingChecklist 操作」(FR-326)を追加。画面別権限マトリクスに SCR-026 契約ホーム閲覧 / 初回セットアップガイド行を追加	claude
2026-05-19	1.2	ロール一覧・ロール概要・権限不足時の画面表示を、ユーザーにできることと次の依頼先が伝わる文言へ更新	codex
2026-05-19	1.3	ダッシュボード UI 設計ポリシー見直しを反映: 画面別権限マトリクスに OnboardingChecklist 手動再表示 (FR-135h)/ KPI クリックドリルダウン (FR-135e)/ 契約ステータス帯閲覧の行を追加	claude