

Contents

1	FR02: ユーザー管理 (オーナー + メンバー)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 機能概要	1
1.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	1
1.4	3. 補足説明・統合参照	2
1.5	4. 関連設計	2
1.6	5. 未確定事項・確認事項	2

1 FR02: ユーザー管理 (オーナー + メンバー)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR02: ユーザー管理 (オーナー + メンバー)
機能グループ	ユーザー管理 (オーナー + メンバー)
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	オーナーアカウント (1 契約 = 1 アカウント固定) とメンバーアカウント (0..N、5 種の権限フラグ + プロジェクト割当てで制御) のユーザーモデルを管理する。招待・アクティベーション・権限変更・削除の各操作を扱う
利用場面	オーナーまたは「ユーザー管理」権限保持者によるメンバー招待・権限変更・プロジェクト割当て変更・削除
優先度	Must

1.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-015	オーナーおよびメンバー権限「ユーザー管理」保持者は、メールアドレス、氏名、付与するメンバー権限フラグ (0 個以上 5 個以下)、対象プロジェクト (0 個以上) を指定して自分 (オーナー) に紐づくメンバーを招待できること	P0
FR-015a	オーナーはアカウント新規登録時に自動的に決定され、全メンバー権限フラグ相当の操作とオーナー専有機能を恒久的に保持すること。オーナーは権限フラグの編集対象外とし、降格・譲渡操作は提供しない (MVP)。1 アカウント = 1 オーナーとする	P0
FR-015b	メンバー権限フラグは「FAQ 管理」「個別チャット対応」「ユーザー管理」「プロジェクト設定」「ログ参照」の 5 種を提供し、§ 6.2.0 の定義に従って操作可否を判定できること。プリセットロールや権限テンプレートは MVP では提供しない	P0
FR-015c	課金情報の閲覧・変更、月次予算上限変更、支払方法更新、退会申請・解約、規約再同意の承諾はオーナー専有機能とし、メンバー権限フラグでは付与できないこと	P0
FR-015d	招待時に対象プロジェクトを 0 個以上指定でき、メンバーは割当てされたプロジェクトに帰属するデータ (FAQ・未解決質問・個別チャット等) のみアクセス可能とすること。割当て 0 のメンバーはダッシュボードと、プロジェクトに依存しない全社的機能 (「ユーザー管理」「ログ参照」のうち全社統計) のみ利用可とする (§ 6.2.0a と整合)	P0
FR-016	招待されたメンバーは招待リンクからアカウントを有効化 (本人によるパスワード設定) できること。招待リンクの有効期限は 7 日 (FR-020 と整合)。期限切れの場合はオーナーまたは「ユーザー管理」保持者が再送信する	P0
FR-016a	招待時に指定されたメンバー権限フラグは、招待対象者がアクティベーション (パスワード設定) を完了した時点で有効化されること	P0

ID	要件	優先度
FR-016b	招待リンクの再送信は、オーナーまたは「ユーザー管理」保持者のみが実行できること。再送信時は旧リンクを失効させ、新リンクを発行する。招待中メンバーをキャンセルしたい場合は招待取消ではなくメンバー削除(FR-019)で対応する	P0
FR-016c	アクティベーション完了前のメンバーは、招待時に指定された権限フラグを予約状態として保持するが、ログインおよび認可チェックは通らないこと(アクティベーション完了時点で初めて有効化される)	P0
FR-017	利用者(オーナー/メンバー)は同一契約内のオーナーおよびメンバーの一覧および詳細を参照できること。詳細にはロール種別(オーナー/メンバー)、招待状態(招待中/アクティベーション済み)、保持するメンバー権限フラグ、最終ログイン日時、招待有効期限を含めること	P0
FR-018	オーナーおよび「ユーザー管理」保持者は、自分(オーナー)に紐づくメンバーの氏名、メールアドレス、通知設定を更新できること。オーナーの氏名・メール・通知設定の更新はオーナー本人のみが行えること	P0
FR-018a	オーナーおよび「ユーザー管理」保持者は、メンバーごとに権限フラグを個別に付与・剥奪できること。自分自身の権限フラグ変更(特に「ユーザー管理」を自分から剥奪する操作)は不可とし、別の保持者経由でのみ実行できること	P0
FR-018b	メンバー権限フラグの付与・剥奪時には、変更前後の権限セット差分を監査ログに記録し、当該メンバーへお知らせ受信箱とメールで通知できること(FR-145aと整合)	P0
FR-018c	オーナーおよび「ユーザー管理」保持者は、メンバーの割当プロジェクトを後から追加・削除できること。割当変更時は変更前後の差分を監査ログに記録し、当該メンバーへ通知できること。「ユーザー管理」保持メンバーが他メンバーへ割当できるプロジェクトは、操作者自身が割当を持つ(またはオーナーである)プロジェクトに限る	P0
FR-019	オーナーおよび「ユーザー管理」保持者は、同一契約内のメンバーを削除できること。オーナーは削除の対象外とし、自分自身の削除も不可とする(FR-333/FR-334と整合)。MVPではメンバーの一時的な利用停止/再開機能(有効・無効切替や強制ログアウト UI 操作)は提供せず、運営者経由の連携 IF #2(強制ログアウト)で代替する	P0
FR-020	招待リンクには有効期限を設けること。有効期限: 7 日(顧客管理システム FR-020 と整合)。期限切れ後は招待の再送信で新リンクが発行される	P0
FR-021	メンバー数に固定の上限を設けず、利用量しきい値に基づいて上限接近や急増を検知し、利用者(オーナー/メンバー)へアラート通知できること	P0
FR-021a	メンバー数しきい値接近・超過時のアラート通知先は、オーナーおよび「ユーザー管理」保持メンバーとすること	P1
FR-021b	契約にメンバーが1人も登録されていない状態でも、オーナーが単独で契約運営を継続できること(オーナーは全機能保持)	P0
FR-021c	同一オーナーに紐づく既存の有効・招待中アカウントと同一メールアドレスでメンバーを重複招待できないこと。別オーナー配下では別アカウントとして扱う(FR-335と整合)	P0

1.4 3. 補足説明・統合参照

(該当なし。本節に関連する追加サブセクションはなく、ユーザーモデルの定義は § 6.2.0 / § 6.2.0a を参照する形で運用する)

1.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
認証・認可設計	../02_基本設計/08_認証・認可設計.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

1.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済