
Занятие 6

Обучение без учителя: снижение размерности




Очевидно, вдоль направления оси цилиндра дисперсия данных максимальна (Проводим pca_1) Вдоль большой оси основания цилиндра дисперсия меньше (Проводим pca_2) Вдоль малой оси основания цилиндра дисперсия ещё меньше (Проводим pca_3)

Визуализация результатов



Оценка качества снижения размерности и выбор оптимального числа главных компонент.

Задача нахождения направления максимальной дисперсии решается методом множителей Лагранжа. В её результате находятся собственные вначения, и соответствующие им собственные векторы для ковариационной матрицы (КТ * X), где X - матрица (п_samples x п_eatures). Собственными векторами являются главные компоненты, а соответствующие им собственные значения являются объяснёнными дисперсиями.



Занятие 6

Обучение без учителя: снижение размерности

Продвинутые методы понижения размерности

Алгоритм SNE представлен Джеффри Хинтоном в 2002 году. tSNE (t-distributed stochastic neighbor embedding) опубликован Лоренс ван дер Маатен в соавторстве с Джеффри Хинтоном в 2008 году.



UMAP Это самый свежий алгоритм, он появился в 2018 году -UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection). Принцип работы аналогичен t-SNE. Посмотрим и на его результаты.



Основная идея: сжатие до пространства меньшей размерности с сохранением расстояния между близкими точками. При этом могут использоваться искажения двух видов: сжатия/растяжения многомерной структуры, а также разрывы в разных местах. Точки, которые были рядом оказываются разнесены друг от друга.

Параметры для настройки:

- 1. initial dims (default=50). Является количеством главных компонент, оставленных после первоначального снижения размерности. tSNE плохо работает с большим количеством измерений, поэтому перед запуском алгоритма, изначальная размерность понижается до initial dims при помощи PCA. Значение по умолчанию часто оказывается оптимальным. Для более тонкой настройки строится график объяснённой дисперсии и выбирается оптимальное количество главных компонент.
- 2. perplexity (default=30). Является предположением о количестве близких соседей, которые есть у каждой точки. Типичные значения 5-50. Чем больше perplexity, тем больше учитывается глобальная структура и меньше локальная. Параметр не может быть больше, чем количество точек. При настройке стоит ориентироваться на формулу $Perplexity_{ideal} \approx \sqrt{N}$ [см. материал 1 внизу]
- 3. max iter (default=100). Алгоритмы обучаются методом градиентного спуска (минимизируется специальная функция потерь (см. материал 3 ниже). Параметр показывает количество итераций.

Сравнительный анализ

- 1. TSNE вычислительно сложнее. В TSNE снижение размерности до более чем 2 компонент проблематично из-за сложности вычислений! В то же время UMAP быстро справляется с созданием, например, 30 UMAP-компонент,
- 2. UMAP лучше сохраняет глобальную структуру в данных. Визуализация работы алгоритмов выше является преувеличением, но в то же время хорошо иллюстрирует этого пункта. TSNE может демонстрировать перемешивание кластеров в то время как UMAP лучше сохраняет их взаимное расположение. [см. материал 3 ниже]
- 3. TSNE чувствительнее к параметру perplexity. В случае использование этого алгоритма, стоит серьёзно подойти к настройке этого параметра. [см. материал 1 ниже]
- 4. Кластеризацию (и методы обучения с учителем) стоит проводить на десятках-сотнях компонентах UMAP или РСА. Обучение на оригинальном датасете, содержащим множество измерений (тысячи и десятки тысяч), не является хорошей идеей из-за проклятия размерности (многоразмерные векторы являются малоинформативными; в многоразмерном пространстве все объекты начинают сильно отличаться друг от друга [см. главу Machine Learning в. статье Curse of dimensionality in Wikipedia]). В то же время обучение на 2 компонентах tSNE является слишком экстремальной.
- 5. UMAP позволяет добавлять новые данные (делать transform() на новых данных), в то время как TSNE лишён такой возможности. Это основная причина, по которой метод TSNE используют только для визуализации (в крайнем случае для кластеризации), в то время как метод UMAP широко распространён в том числе в моделях обучения с учителем.

Материал 1. Статья на Medium про

Материал 2, Визаулизация работы подбор гиперпараметров для tSNE. алгоритма, самоучитель по настройке его параметро и интерпритации результатов.

Материал 3. Статья на Medium про сравнение методов tSNE и UMAP.







Занятие 6 Обучение без учителя: снижение размерности

Кластеризация	
Основная идея	
Заранее сообщаем алгоритму количество	Алгоритм сам / льное
Метрики кластеризации: sihouette, AM	
Kmens, Spectral Clustering	3CAN