Multimedia esercizi

Silviu Filote

June 7, 2021

Contents

1	TDM	2
2	TDMA	3
3	TDMA es:	4
4	Distance vector	5
5	HTTP	8
6	Bluetooth	11

1 TDM

• Tutto dev'essere espress in bit

$$1 \ byte = 8 \ bit$$

- Induvidiare la fonte con minor velocità di trasmissione $\rightarrow \alpha$
- "Let's assume that multiplexing is performed at the level of a singol octet (1 byte = 8 bit)" \Rightarrow dimensione di uno slot $\rightarrow \beta$
- Frame: se il multiplexer funziona a 8 bit, la frame si compone sa pendo che la seorgente a capacità pià piccola α genera 8 bit. Esempio:
 - Sorgerte 1: 64 kbit/s \rightarrow 1 byte (α)
 - Sorgerte 2: 128 $kbit/s \rightarrow 2 \ byte$
 - Sorgerte 3: 640 $kbit/s \rightarrow 10 \ byte$
- Frame duration: è la durata dell'intera frame e non del singolo slot, perchè il multiplex is multiplexing i segnali, ossia nello stesso istante in cui una sorgente termina, terminano anche le altre. Come se il canale fosse diviso in 3 parti.

$$FD = \frac{\beta}{\alpha}$$

• Transmission rate of the multiplexer:

$$W = \sum_{1}^{n} velocità transmissione sorgente_{i}$$
 con $i = 0, ..., n$

se le sorgenti hanno tutte la stessa velocità allora:

$$W = n \cdot velocià sorgente$$

la velocità di ogni slot è pari a α

$$W = \frac{\# \ bit \ frame}{FD} = \frac{\# \ bit \ slot}{TS}$$

questo si può fare perchè è tutto proporzionale

• Time slot

$$TS = \frac{\beta}{W}$$
 $TS = \frac{FD}{N}$ $N \ slot$

2 TDMA

- \bullet Viene aggiunto un T_g ad ogni slot
- \bullet "System for 100 telephone calls" \rightarrow 100 canali
- Velocità della luce $\rightarrow 300.000~km/s$
- System efficiency (rispetto alla transmissione dei dati) \rightarrow 0.90%
- Cella ha un raggio di $\rightarrow r$
- Propagation time:

$$\tau = \frac{r}{300.000 \ km/s}$$

• Guard time:

$$G = 2 \cdot \tau$$

• Transmission burst: tempo necessario per ogni sorgente di trasmettere i propri bit.

$$\frac{T_s}{T_s + G} = 0.90\%$$
 efficency

• Frame duration:

$$FD = 100 \ canali \ \cdot (T + G)$$

• Number of bits of a transmission burst:

$$B = velocità transmissione \cdot FD$$

• Transmission rate of the TDMA multiplex:

$$W = \frac{B}{T_s}$$

3 TDMA es:

- Time slots N = 10;
- guard time $T_g = 200 \mu s$
- data $D = 180 \ bit$
- header $H = 20 \ bit$
- frame time $T_t = 10 \ ms$




Figure 1: situation

$$k = 180 + 20 = 200 \text{ bit}$$

$$TS = \frac{T_t}{N} = 1 \text{ ms}$$

$$T_d = 1 - T_q = 0.8 \text{ ms}$$

 $W\!\!:$ velocità della trasmissione effettiva della parte dati + header senza T_g

$$W = \frac{k}{T_d} = 250 \ kbit/s$$

 V_D : velocità della trasmissione effettiva della parte dati rispetto al tempo totale

$$V_D = \frac{D}{T_t} = 18 \text{ kbit/s}$$

4 Distance vector

• Esempio:




Figure 2: **Neighbor:** sono tutti i router adiacenti a R1

• Distance vector (without split horizon): manda il distance vector (DV) a tutti i neighbor router.

Net # : costo

Net1:4, Net2:3, Net3:2, Net4:3, Net5:local

• Distance vector (split horizon): le net appartenenti allo stesso router di destinazione prendono come costo il Hop limit (se non presente poniamo a infinito), mentre le altre net hanno un costo normale

To router 2:

- Net 1: **HOP LIMIT**
- Net 2: 3
- Net 3: **HOP LIMIT**
- Net 4: 3
- Net 5: local

Nb: quelle con HOP LIMIT appartengono al router 2

To router 3:

- Net 1: 4
- Net 2: **HOP LIMIT**
- Net 3: 2
- Net 4: **HOP LIMIT**
- Net 5: local

Nb: quelle con HOP LIMIT appartengono al router 3

- OSPF protocol: si parte da un router principale es: R2
 - Se presenti border router questi sono considerati all'interno dell'area di R2;
 - Tutto quello che è presente nell'area di R2 viene rappresentato in dettaglio (link, costi link, router, border routers, nodi)
 - Al di fuori dell'area di R2, vengono rappresentati solo i NODI che vengono collegati tramite link ai border routers se raggiungibili da tali e il loro link cost è dato dalla somma dei link per raggiungerli

• Link state update messages (LSU)

Se il messaggio LSU ha:

 Sequence number < di quello presente in tabella, il messaggio viene scartato.

Eventualmente il router manda un messaggio dalla sorgente del LSU, ossia il router che ha mandato questo messaggio, il link aggiornato.

- Sequence number > di quello presente in tabella, il riga in tabella viene aggioranta con quella della LSU.
- delle informazioni non presenti all'interno della tabella viene inserita.

• Reachability information of router R after DV:

- le righe che possiedono next hop = Router del DV vengono tutte aggiornate indipendentemente dal costo
- se il DV per una destination già presente propone un nuovo next hop, viene aggioranta tale riga sse ha un costo inferiore per quel next hop, altrimenti non fa nulla

-se non esiste una destination che viene specificata all'interno di un $\mathrm{DV},$ viene aggiunta

5 HTTP

- Persisten connection: viene instaurata una connessione tcp e viene mantenuta fino a quando non sono stati inviati tutti i file necessari poi la connessione viene chiusa.
- Non persisten connection: la connessione viene aperta e chiusa ad ogni elemento da inviare.
- Prima viene scaricata la pagina html e poi in parallelo gli oggetti che sono all'interno.
- l'esecuzione di *n* connessioni tcp in parallelo fanno in modo che transmissione effettiva per ogni connessione sia di:

$$\frac{C}{n}$$

- Solitamente per instaurare una connesione vi si scambiano control messages che hanno o meno (da esericizio) una lunghezza.
 - -S = durata invio control message [s]
 - $C = \text{capacità di transmissione } \left[\frac{bit}{s}\right]$
 - m = dimensione control message [bit]

$$S = \frac{m}{C}$$

• Instaurazione TCP connection:

$$TCP = 2 \cdot \frac{m}{C} + 2 \cdot \tau$$

- Invio messaggio effettivo:
 - -g = dimensione richiesta get
 - L = lunghezza oggetto richiesto

$$\frac{g+L}{C} + 2 \cdot \tau$$

Per ogni get che io faccio devo instaurare una connessione tcp prima e poi ovviamente chiuderla.



Figure 3: TCP




Figure 4: 3 way handshake




Figure 5: **Proxy:** request, response from

Esercizi http con canali strozzanti / bottleneck

- Indiviare per ogni connessione presente all'interno della rete il canale strozzante;
- Assegnare ad ogni connessione la capacità trasmissiva dividendo il canale oppure facendo la differenza

6 Bluetooth

- Totale slaves $\rightarrow M$
- Active slaves $\rightarrow N$
- Channel capacity $\rightarrow C / kbit/s$
- Propagation delay between slayes (tutti sono lontani uguali dal master) $\to \tau$
- Transmission packet:

$$T_p = \frac{packet \ size \ in \ [bit]}{C}$$

• Transmission token:

$$T_t = \frac{token \ size \ in \ [bit]}{C}$$

• Usefull time (tempo effettivamente utilizzato per trasmettere dati):

$$N \cdot T_p$$

• Total duration of cycle:

$$2 \cdot M \cdot (\tau + T_t) + N \cdot T_t$$

• Efficiency:

$$\eta = \frac{\textit{Usefull time}}{\textit{Total duration of cycle}} = \frac{N \cdot T_p}{2 \cdot M \cdot (\tau + T_t) + N \cdot T_D}$$

L'efficienza tende a diminuire a mano a mano che il pacchetto di dati da trasmettere ha una dimensione bassa

• Compute the maximum time (worst case, all slave trasmitting data) for a slave to access the channel:

 $(M-1)\cdot(2\cdot\tau+2\cdot T_t+2\cdot T_p)=p\to tutti\ i\ slave\ trasmettono\ tranne\ 1\ di\ riferimento$

 $T_{access} = p + 2 \cdot (\tau + T_t) \rightarrow dove \ la \ prima \ volta \ non \ trasmette \ nulla \ worst \ case$

• Parked slaves: sono quello dove non devono trasmettere nulla

M = M + parked slaves