PŘEDMĚT B2M31DSP/PŘ.

P Sovka & V Turoň

Přednáška 3: Měření zpoždění mezi signály

OBSAH

- ① Úvod
- 2 Typy prostředí
- 3 Nedisperzní prostředí
- SMĚROVÝ PŘÍJEM
- **6** Korelační funkce
- 6 Disperzní prostředí
- O DOPORUČENÁ LITERATURA

Cíle přednášky:

- charakterizace nedisperzního a disperzního prostředí
- využití korelační, spektrální a koherenční funkce pro měření zpoždění

Typy prostředí a prostředky měření zpoždění

Typy prostředí

- nedisperzní frekvenčně nezávislé
- disperzní frekvenčně závislé

Prostředky měření zpoždění

- nedisperzní korelační funkce
- disperzní vzájemná spektrální hustota, koherence

Popis šíření signálu v nedisperzním prostředí

Popis šíření signálu - pasivní šíření

Pro pasivní šíření je útlum $0 \le k_0 \le 1$

A. Signál ve spojitém čase

$$y(t)=k_0x(t- au_0)$$
 a tedy $h(t)=k_0\delta(t- au_0)$ o Přenos $H(p)=k_0e^{- au_0p}$ o Frekvenční char. $H(j\omega)=k_0e^{-j au_0\omega}=|H(j\omega)|e^{-j\phi(\omega)},$ kde $au_0=rac{d}{c}$ je zpoždění [s], d je vzdálenost [m], c je rychlost šíření [m/s]

B. Signál v diskrétním čase: vzorkovací krok
$$T$$
, $D = \tau_0/T$ $y[n] = k_0x[n-D]$, \rightarrow Přenos $H(z) = k_0z^{-D}$ \rightarrow Frekvenční char. $H(\Theta) = k_0e^{-jD\Theta} = |H(\Theta)|e^{-j\phi(\Theta)}$, $\Theta = 2\pi f/f_s$, $f_s = 1/T$

Nedisperzní prostředí

Nedisperzní prostředí se vyznačuje

- konstantním útlumem k_0 signálu na všech frekvencích
- lineární fázovou charakteristikou

$$\phi(\omega) = -2\pi f \tau_0 = -\omega \tau_0$$
 nebo

$$\phi(\Theta) = -D\Theta$$

• tedy konstatním skupinovým zpožděním $g(f) = -\frac{d\phi(\omega)}{d\omega} = \tau_0$ [s]

$$\phi(\Theta) = -\frac{d\phi(\Theta)}{d\Theta} = D$$
 [vzorky]

Vzájemná korelace mezi vstupema výstupem

Vzájemná korelace mezi vstupem a výstupem

Známe vstup x(t) i výstup y(t)

$$R_{yx}(\tau)=E[y(t+\tau)x(t)]$$
, kde $y(t)=k_0x(t-\tau_0)+u(t)\to R_{yx}(\tau)=k_0R_{xx}(\tau-\tau_0)\dots$ posunutá autokorelace vstupu nebo

 $R_{yx}(\tau) = R_{xy}(-\tau) = k_0 R_{xx}(\tau + \tau_0) \dots$ posun na druhou stranu, pokud zaměníme pořadí signálů (vstup y(t), výstup x(t))

Vliv aditivního šumu na výstupu:

Podmínka: šum nekorelovaný se signálem E[x(t)u(t)] = 0

$$y(t) = k_0 x(t - \tau_0) + u(t) \rightarrow$$

$$R_{yx}(\tau) = k_0 R_{xx}(t - \tau_0) + E[x(t)u(t + \tau)] = k_0 R_{xx}(\tau - \tau_0) \dots$$
 žádný vliv aditivního nekorelovaného šumu

ŠÍŘENÍ SIGNÁLU VÍCE CESTAMI

A. Šíření signálu více cestami & jeden mikrofon

A1. Známe vstup
$$x(t)$$
 i výstup $y(t)$, kde $y(t) = y_1(t) + y_2(t) = k_1x(t - \tau_1) + k_2x(t - \tau_2)$

Vzájemná korelace mezi vstupem a výstupem

 $R_{yx}(\tau) = E[y(t+\tau)x(t)] = k_1 R_{xx}(\tau-\tau_1) + k_2 R_{xx}(\tau-\tau_2) \dots$ součet dvou různě posunutých autokorelací vstupu Lze určit zpoždění mezi signály x a y_1 , x a y_2 i mezi y_1 a y_2 , přitom neznáme y_1 ani y_2 (známe pouze jejich součet)

Podmínka: velká šířka pásma B signálů \to maxima korelace se pak nepřekrývají

- $B|\tau_1 \tau_2| > 1$ pro $R_{vx}(\tau_1) \approx R_{vx}(\tau_2)$
- $B| au_1 au_2| > 3 rac{R_{yx}(au_1)}{R_{yx}(au_2)}$ pro $R_{yx}(au_1)
 eq R_{yx}(au_2)$

ŠÍŘENÍ SIGNÁLU VÍCE CESTAMI

A2. Známe dva výstupy y_1 a y_2 , neznáme vstup x Neznáme-li $x \to \mathsf{pot\check{r}ebujeme}$ dva mikrofony $\to y_1$ a y_2

Vzájemná korelace mezi oběma výstupy

$$R_{y_2y_1}(\tau) = k_1k_2R_{xx}(t-\tau_s); \ \tau_s = \tau_2 - \tau_1$$

 $y_1(t) = k_1 x(t - \tau_1), y_2(t) = k_2 x(t - \tau_2)$

Pomocí dvou mikrofonů (senzorů) umíme určit zpoždění mezi dvěma signály y_1 a y_2 i bez znalosti vstup x, tedy budicího sgnálu Podmínka na velkou šířku pásma signálu zde není nutná

Vliv aditivního šumu na výstupu:

$$y_1(t) = k_1 x(t - \tau_1) + u_1(t), \ y(t)_2 = k_2 x(t - \tau_2) + u_2(t)$$

 $E[u_1(t)u_2(t)] = 0 \text{ a } E[x(t)u_i(t)] = 0, \ i = 1, 2 \rightarrow$
 $R_{y_2y_1}(\tau) = k_1 k_2 R_{xx}(t - \tau_s); \ \tau_s = \tau_2 - \tau_1$

Aditivní nekorelovaný šum opět nemá vliv na měření zpoždění

Směrový příjem

A3. Zobecnění A2 na více senzorů než dva

Dva a více mikrofonů (senzorů) zajistí směrový příjem

Při použití kompenzace zpoždění mezi signály získáme maximum příjmu ve směru zdroje signálu

- příklad se 2 mikrofony
- zobecnění na více mikrofonů delay and sum beamformer (DAS)

Problémy

- vznikají minima přenosu (hřebenová struktura přenosu)
- směrový diagram frekvenčně závislý
- difúzní šum nelze směrovým příjmem potlačit

Měření zpoždění pomocí korelační funkce

Shrnutí

- vzájemná korelační funkce vykazuje maximum (minimum) pro zpoždění odpovídající posunu mezi vstupním a výstupním signálem přenosové cesty
- aditivní šum nekorelovaný se signálem nemá na měření vliv
- při měření signálu šířícího se dvěma cestami vzniknou dva extrémy ("kopce"); extrémy jsou rozlišitelné, pokud jsou signály širokopásmové ↔ mají úzkou korelační funkci
- známe-li signály procházejícími dvěma a více cestami/směry, lze získat směrový příjem

Disperzní prostředí

Popis šíření signálu ve frekvenčně závislém prostředí

$$y(t) = x(t) * h(t) \longrightarrow R_{yx}(\tau) = h(\tau) * R_{xx}(\tau)^{1}$$

Je zřejmé, že v důsledku konvoluce dochází ke změně tvaru korelační funkce vstupního signálu, a proto není možné korelaci použít pro měření zpoždění

Nutné použít vzájemnou spektrální hustotu

$$S_{yx}(f) = \mathcal{DFT}\{R_{yx}(\tau)\} = \lim_{T_0 \to \infty} E[\frac{1}{T_0}Y(f)X^*(f)] = H(f)S_{xx}(f) = (|H(f)|S_{xx}(f))e^{j\phi(f)} = |S_{yx}(f)|e^{j\phi(f)}$$

Dojde tedy k oddělení informace o změně tvaru korelační funkce (a tím ke změně modulu PSD $|S_{yx}(f)|$) vlivem disperzního prostředí od informace o zpoždění dané členem $e^{j\phi(f)}$ (nebo $e^{j\phi(\omega)}$)

Viz Přednáška 1 Modelování signálů

Měření zpoždění v disperzním prostředí

Zpoždění v disperzním prostředí udává fázová charakteristika

- lineární $\phi(\omega) = -2\pi f \tau_0 \rightarrow \text{konst. skup. zpoždění}$ $g_0(\omega) = g_0 = -\frac{d\phi(\omega)}{d\omega} = \tau_0 = \text{konst}$
- nelineární \rightarrow skup. zpoždění je frekvenčně závislé $g_0(\omega) = -\frac{d\phi(\omega)}{d\omega} \rightarrow \tau_0(\omega) \neq konst$

Pozn.: pro nedisperzní prostředí se tvar PSD nemění

$$S_{yx}(f) = k_0 S_{xx}(f) e^{-jf\tau_0}$$

a fáze obsahuje informaci o konstatním zpoždění.

Vzájemnou spektrální hustotu můžeme proto pro měřění zpoždění v nedispersním prostředí použít

MĚŘENÍ ZPOŽDĚNÍ POMOCÍ VZÁJEMNÉ SPEKTRÁLNÍ HUSTOTY - SHRNUTÍ

Vzájemná spektrální hustota (CPSD – Cross Power Spectral Density)je komplexní funkce – derivace její fázové charakteristiky 2 $\phi_{xy}(\omega)$ udává posun mezi signály (platí pro disperzní i nedisperzní prostředí) $g_0(\omega) = -\frac{d\phi_{xy}(\omega)}{d\omega}$

Podmínky měření

- je třeba používat vyhlazenou spektrální hustotu, nikoliv periodogram
- pokud je fáze spektrální hustoty nelinární (typicky pro disperzní prostředí), je velikost zpoždění frekvenčně závislá
- při vícecestném šíření signálu jsou spektra násobena hřebenovou frekvenční charakteristikou s nepravidelným rozložením nul (minim)
 problém

²Derivaci fázové charakteristiky filtrů známe jako skupinové zpoždění

LITERATURA

kniha: Uhlíř, Sovka: Číslicové zpracování signálů, Vyd. ČVUT, Praha 1995

a 2002

skripta: Sovka, Pollák: Vybrané metody číslicového zpracování signálů,

ČVUT v Praze, 2001