Eseaciri:

INDUZIONE STRUTTURALE

CASO BASE → Lo dimostro Mostrando Che Vale Sull'Elemento che Nella definizione € All'Insieme

MA PASSO = devo Applicace Prima (I FOTES: INDUTTION

→ Suppongo Quello che devo dimostrare a degli Elementi più Complessi Rispetto al CASO BASE

devo Riuscire a Ricondurmi alla fora delle Formula che devo Dimostrare (usare variabili per racruppare) indipendente de dave si fa la CHIAMATA, è Sempre UGUALE. Gestisco Tramite la Catena Statica 1 fare Schema Annidamento e Calcolare Sd() per TUTTI ② Catena delle Chiamate 3 Link Dinamico è Sempre All' RDA Precedente

Scoping Statico Ambiente di Riferimento Stabilito a Tempo di

Compilazione (Quello che contiene detinizione della Chiamata) Quindi è

(Calcolare Khiamato Sd (Chiamante) - Sd (chiamato) + 1 Vohiamato B Per Vaciabili NON locali Calcolare:

Nur = Sd (Procedura che lo Usa) - Sd (Più Vicina che la definisa) ># Volte che deva Risalice (a CATEMA STATICA da P per Trovare

il Blocco Contiene la var di RIFERIMENTO

(6)

Ricordaesi che se una Proædura Termina NON Va Ricopiato RdA

Scoping Dinamico L'Ambiente di Riferimento è Quello Valido al Momento della CHIAMATA della Procedura (Potenzialmente Diverso OGNI VOLTA) Gestisco Tramite CRT (Tabella Centrale del Riferimenti)

1 faccio un ARRAY Con Lutte Le Vaciabili che Vengono usate ② Ogni Volta che Viene Sovcascritta una definizione di una vac.
Aggivingo in Testa Alla Coda

3 Posso Sempre farmi Lo Schema di ANNIDAMENTO per Capire Che Pracedura definisce Cosa.

Nel caso in cui ci fosse una Proædura passata Come PARAM che ha dei RIFERIMENTI non Locali allora devo Anche analizzare LE REGOLE DI BINDING:

1 SHALLOW > "ScopING DINAMICO" per (e PROCEDURE, fa riferim.

all' Ultimo AMBIENTE Creato (QUELLO CHE FA

LA CHIAMATA)

@ DEEP = "Scoping STATICO" per le PROCEDURE, SI UTILIZZA L'

RICORSIONE

1 Proporce RC

Ricorsione Classica

Dare <u>DEFINIZIONE</u>
Ricorsiva SSE Richiama SE STESSA

② Dire Quando è <u>RICORSIONE DI CODA</u>

Solo se viene RITORNATO Il Valore della chiemata

Ricorsiva Senza Ulteriori Rielaborazioni

Computazioni

Utile perchè Aumenta Efficienza dello Spazio usato

> Costavisce il RISULTATO ad ogni Chiamata e alla Sine (giunto Alla BASE) LO RESTITUISCE.

3 Dire Che Cosa fa (face TEST)

5 Simulaine le Chiamate per simostrare il Risultato

Mi Serve allocazione Dinamica della MEMORIA, Visto che NON so a priori Quanta Memoria mi Serve e Quante Volte Vecca Chiamata

Ricocsione in Code he SEMPRE più Parametri Rispetta Alla

la procedura ricorsiva. Ma Anche l'Implementatione delle procedu per fermetterla

COMPLETAMENTO CODICE Deve Essere Eseguibile Quindi tutto Quello che si usa deve Essere Dichiarato 3


SEMANTICA COMANDI/ ISTANZIONI DINAMICA: Ma Valuta l'Espressione 1/2 Elabora la dichiarazione M Trestormazione della MEMORIA STATICA

Mh Associa un TIPO All' Espressione Mil Associa un Ambiente Statico per dichiarazioni M. Comando Sia BEN FORMATO

LORIA:

INTERPRETE per un linguaggio L Scritto in Lo è un Programma

ILOL: Progl × D -> D V.input & D. ILOL (P_input) = output



Lo è un Programma "TRADUTTORE" che: Linguaggio Target COMPILATORE de Lin Cinguaggio Sorgente« CLLo: Prog -> Prog Lo t.c. Vinput & D Prog(input) = Prog (input) Prog. Sorgente Andisi Lessicale Analizzatore Lessicale Analizzatore Sintattico Analisi Sintattica Tabelle dei Simboli Generatore Codice Intermedia Ottimizzatore Generator e Codice (Pro) Linguaggio Target

CATEGORIE SINTATTICHE

WA ESPRESSIONI denotano Valori, Vengono Valutate per Restituire
un Valore, Sono Equivalenti se Restituiscono val=

Ma DicHiarazioni denotano Richieste di modifica degli Ambienti, Vengono Elaborate per Ottenere la Trasformazione, Sono Equivalenti Se Producono Stesso Ambiente.

Occorrenze di:

- DEFINIZIONE → Si Attribuisæ Significato All' Id

- Uso → Si Acæle al Suo Significato

- Libera → Non è Nello scope di una definizione

AGGIORNAMENTO AMBIENTE $\Rightarrow \beta[\beta] = \beta''$

COMPOSIZIONE:
- SEQUENZIALE -> PFd1; d2 ~~> P[P.[P2]]

- PRIVATA -> P + d1 IN d2 ~> P[P2] (P1 Nascosto all') Esterno

** Comando denotano Richieste di Modifiche alla MEmoria, Vengono Eseguiti, Sono Equivalenti Se producono La Stessa MEmoria. (che lattura Trasformazioni Irreversibili)

BINDING:

Se Siemo Nel CONTESTO CON SCOPING DINAMICO e Viene Pessato una fz. Come parametro con riferimenti non Locali.

MA DEEP BINDING - Ambiente di RIFERIMENTO è Quello della creazione del legame Tra Attuale e formale

Ma SHALLOW BINDING → Ambiente Quando Viene Effettuata la Call c Quello Valido

Scoping Statica è SOTTOINTESO COME DEEP BINDING

Differenza Tre Shallow e Deep è Come Tre Dinamico e Statico

Solo per i RIFERIMENTI NON Cocali All' Interno di una Proadura