REGOLE DI SCOPING:

Serve Se Esistano RIFERIMENTI Non Locaci Nelle proadure

Risoluzione de; Riferimenti Non Locali avviene

Nell'Ambiente di definizione Nell'Ambiente di Esecuzione della Procedura della Procedura

TECNICHE DI IMPLEMENTATIONE

M Display (STRUTIVES DATI) M Catena dinamica (ImmEDIATO)

Meno EFFICIENTE

SOFFRE DEL PROBLEMI DELLA MA A-List (Tengono Traccia di CATENA DINAMICA) Come Effettuace Ricerca)

Ma CRI (Tabella Centrale dei

Riferimenti)

CATENA STATICA:

Ci Sono 2 Step:

- O Costruzione della CATENA dei Link Statici
- 2) Utilizzo (Senza Ricerca) della Catena per Risolvere i Riferimenti

Deva Allocare i RECORD di Attivazione Sullo Stack, Link dinamico (al Chiemante) che è RdA precedente Sullo STACK.

Link Statico, è il Puntatore al puntatore Statico, ovvero all' RdA che Contiene il TESTO DI DEFINIZIONE DELLA Procedura (corpo)

È la Catena di <u>LINK STATICI</u> (ricostruire Seq. di def. delle Proæduce)

Antatore al Genitore Statico, il

Blocco Che Contiene il Testo della

definizione della Procedura

Profondità Statica (SD): Il Grado di Annidamento della Procedura che Stiamo Considerando ESEMPIO:


Sequenza Chiamate del Tipo: A→B→C→D→E→C Seg. Annidamento:

Blocco Ced A B e C Sono definiti dentro il Blocco A mentre dentro il Blocco C

Quello che Può Vedere

1 SD(A) = 0 (e il Principale) % SD(B) = SD(B) = 1 (definite dentro un Blocco

1 SD(D) = SD(E) = 2



=> SD(Blocco) = SD(Blocco the lo Contiene)

Dobbiamo Costcuire al Momento della Chiamata il Giusto Link Statico. È determinato dalla Procedura Chiamante e dipende della SD dei Blocchi Ginvolti

In Generale: Ch Proc. chiamante e P proc. Chiamata Vogliamo Calcolare il Valore K, che Corrisponde al Numer

Vogliamo Calcolere il Valore K, che Coccisponde al Numero di Volte in cui dobbiamo Risalice la Catena Statica per Ritrovace il Genitare Statico (a partire da Ch)

Se P è définito dentro ch (Se ch è Genitore Statico di P) Non devo Risaline la Catena Statica perché il Genitora

Statico è il Chiamante e link dinamico = link Statico, de e il Nostro caso Base. => K=0

Altrimenti K = SD((h) - SD(P) + 1

Je K>O allora Risalgo (a Catena Statica K Vol

Il Blocco Reggiunto à il TARGET del LINK STATIC

Tornendo al Caso di Prima:

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C$$

$$Sd(A) = 0$$

$$Sd(B) = Sd(c) = Sd(A) + 1 = 1$$

$$Sd(D) = Sd(E) = Sd(c) + 1 = 2$$

$$K_b = Sd(A) - Sd(B) + 1 = 1 - 1 = 0 \implies L_S(B) = Addr(A)$$

$$K_c = Sd(B) - Sd(c) + 1 = 1 - 1 + 1 = 1 \implies L_S(C) = L_S(Addr(B))$$
Risalgo Vna Volta

Chiemeto

Chiemeto

Chiemeto

 $K_d = Sd(c) - Sd(0) + 1 = 0 \Rightarrow Ls(d) = C$ (il Chiamante)

Risalgo 2 Volte

 $K_e = Sd(d) - Sd(e) + 1 = 1 \Rightarrow L_S(e) = L_S(b) = C \rightarrow Risultato$ $Schiamato \Rightarrow chiamate$ $K_c = Sd(e) - Sd(c) + 1 = 2 \Rightarrow L_S(c) = L_S(L_S(e)) = L_S(c) = A$

ESEMPIO

Come Trovo La x Codificata da A?







Dobbiemo Calcolare di Quenta Risalice







 $K_b = \bigcirc = Sd(main) - Sd(B)$



KA = Sd(B)-Sd(A) = Main [LS(B)]

x NOW c'è Perché Variabile AMBIETTE ESTERNO



















Chiamata di
$$C(3)$$

Main $x=11$


B $x=0$
 $K_c = Sd(B) - Sd(C) = 0 \Rightarrow LS(C) = B$
 $K_A = Sd(C) - Sd(A) = 2 \Rightarrow LS(A) = Main$
 $LS(A) = LS(LS(C) = LS(B) = Main$

Posso Salvace Questo dato in fase di CompilazionE

Risoluzione di 2 => N=Sd(A)-Sd(main)=1-0=1 Quindi ad un Blocco di distanza Trovo la Variabile x

RISOLUZIONE RIFERIMENTI:

In Generale: Suppongo che x (NON LOCALE) sia Usato in P. Supponiamo che D Sia il Blocco più Vicino Nella Catena di Amidamento che definisa x.



Proc. che Usa

Annidamento che definisce x.

Nè il # di Volte che devo Risalice la Catena Statica per

Trovare il Blocco che Contiene la x di Riserimento