#### PASSAGGIO PARA METRI:

Non Solo Junzioni Voote che chiamo per non duplicare codice ma voglio ASTRARRE DI PIÙ per comunicARE tra chiamato e chiamate

Procedure Chiemata [PASSAGGIO PER VALORE]

MA OUT-MODE => Dal Chiamato al Chiamante, MENO WATO Visto
Che si usa il RETURN di Solito PASSAGGIO PER
RISULTATO

MINOUT-MODE - BIDICE ZIONALE PASSAGGIO PER RIFERIMENTO O ANCHE

Valore di Ritorno è una Comunicazione del Chiemato al Chiemante

### PASSAGGIO PER VALORE:

Parametri Attuali Sono Valutati (possono essere Expression) ed il Valore OTIENUTO è Copiato Nei Parametri Formali.

Siamo Nella Metadologia IN-mode.

Si creano delle Vere e proprie COPIE visto che CREO Nuove Locazioni di MEMORIA (che inizialmente Coincidono) Madifica al Parametro formale <u>Non</u> Sono Visibili alla proced. Chiamante. MODIFICHE SONO LOCALI, DOPO INIZIALIZZAZIONE NESSUN LEGAME Se i Valori passati ha Grandi Dimensioni <u>Non</u> è per Nulla Efficiente void foo (int 2) {z:= 2+1} y=1 > Param. formale Allocato Nella STACK foo (4+1) Valotato y+1 = 2 e 2 useto per Inizializzare x NON c'è Nessun legame Tra y del Chiamante e x del chiamato

x Viene Eliminata all'usura da foo

COSA SUCCEDE IN void Swap (Value int a, Value int b) { int Temp = a; int a=b; b = Temp,

Swap (c,d) -> of = [c +3,d+4] Copio Valore

C → 3

CHIAMO D a -> 3  $d \rightarrow \boxed{4}$ 

Eseguo Swap:  $temp \longrightarrow [3]$ a -----> [3

<u></u>

Memoria Allocata a,b,Temp

Elimine La

b -> [4]

Copio Valore

Esco da

# PASSAGGIO PER RIFERIMENTO:

Viene Passato dal Chiamante al Chiamato l'indicizzo del parametro ATIVALE

Ora NON posso Metters un ESPRESSIONE (L-Value) ma un r-Value ovuero una LOCAZIONE

È una Metodologia InOut... Sto Modificando con un Altro Nome la Stessa Cella.

Non devo Sace Nessuna Copia perà devo USARE: Riferimento, Quindi Sacò più LENTO.

y=1 Modificace Le colle alle Quale si Riserisce

A Prendo L'INDIAIZZO di y e la Associa ad ze e Quindi ho che ze ALIAS di y

All'uscita elimino il Nome a ma Nov il Suo contenuto perchè è legato ad y.

Tutte le modifiche al Pacametro Attule Sono Permanenti al Valore del PARAMETRO ATTUALE (anche Quando Esco Veda le modifichE su y) void Swap (Reference int a , Reference int b) { int Temp = a; int a=b; b = Temp; Swap (c,d) -> of = [c +3,d+4] La Memoria Sinale Sarà => S=[C++,d+=3] Eseguo Swap Main: Swap:  $c \rightarrow 4 \leftarrow a$   $d \rightarrow 3 \leftarrow b$  $C \rightarrow 3 \leftarrow d \rightarrow 4 \leftarrow 0$ a) 6 <u>7</u> Temp -Temp -> 3 Puntatori Alle Celle del MAIN

MODIFICHE

void fie (ref int x, ref int y) {

$$y=2$$
;

 $x=5$ ;

if  $(x=y)$  Then  $y=y+2$ ;

int  $a=3$ ;

Sie  $(a,a)$ 

Parametro Athuele è la Stessa Sie per x che y

MAIN:

 $x=3$ :

 $x=5$ :

Athuele è la Stessa Sie per x che y

 $x=5$ :

 $x=5$ 

Passace come Pacametri una Vac. Globale é INUTILE, Ne Avres Accesso Comunque

### FUNTIONS DI ORDINE SUPERIORE: Proædure Come <u>Parametri</u> di Altre Proædure

RESTITUZIONE Di UNA

FUNZIONE ATTUALI - FORMALI

int x = 4; Ambiente dove definisco  $f \Rightarrow$  Scoping Statico int z = 0; Junzione Con Ambiente Non COCACE ⇒regole Scoping Necessarie int f(int y) { return x\*y;}

> Scopne Non Necessario int  $\alpha = 7$ ; Ambiente dove chiamo f (MEDIANTE h)  $\Rightarrow$  SHALLOW int  $\alpha = 7$ ; Ambiente dove chiamo f in Realta

{ int x = 5; Ambiente dove creo legame Tra attuale de Formale 7 Come PARAMETRO

Servono anche Regole di BNOING e Non Solo Scoping Solo in Caso di Scoping DINAMICO

BINDING:

Cosa SIGNIFICA <u>DEFINIRE</u>, <u>IMPLEMENTARE</u>?

Stabilice la REGOLA

DEEP BINDING:

Parametro)

## SHALLOW BINDING!

Scegliere l'Ambiente DINAMIE al Momento Effettivo della chiamata attraverso il Parametro attuace

DEEP BINDING:

Scegliece l'Ambiente DINAMICO al Momento della Creazione del

Legame Tra ATIVALE e FORMALE (della f.z. Passata Come)

Nell' Esempio di Prima

We Scoping Statico: ambiente Globale

$$g \sim 7 = 4$$
 $g(f) \rightarrow h(3+)\chi$ 
 $\chi * 3 = 12$ 

Z = 12+7=19

f~72=5 MA SHALLOW BINDING: g ~> z=0 (globale)

h(3) + xq(f)

2) Serve BWDING?

g(f)

h(3) + x

Glocale alla Junzione  $f \sim \chi = 7$ g ~~> == o (Globale)

Glocale alla Junzione

del Blocco Chiamante

@ Individuace Vaciobili NON Locali

3 Stabilie Ambiente di Rifecimento