WEP-App

Anleitung für Wertermittler im Bezirksverband Pankow

Stand Oktober 2026 · Alle Namen und Daten in den Bildern sind erfunden.

Inhalt

1. Überblick und Ablauf
2. Start und Profil
3. Neues WEP und Formalien
4. Außenanlagen, Aufwuchs, Beseitigung
5. Baulichkeiten und Mängel
6. Parzelle und Skizzen
7. Fotos
8. Übergabe Bau → Grün
9. Übersicht und „An den BV senden“
10. Für den BV: die Kontrollseite
11. Ohne Netz, Abgleich, Sicherheit
12. Häufige Fragen

1 Überblick und Ablauf

Die WEP-App ersetzt die Excel-Vorlage: Sie erfassen das Wertermittlungsprotokoll direkt auf der Parzelle – auf dem Handy, Tablet oder am Windows-PC, auch ohne Netz.

1. Bau
Der Bau-Wertermittler legt das WEP an und erfasst Baulichkeiten, Mängel, Abwasser und Skizze Bau.

2. Übergabe
Er schickt die WEP-Datei an den Grün-Wertermittler (siehe Kapitel 8).

3. Grün
Der Grün-Wertermittler erfasst Außenanlagen, Aufwuchs, Beseitigung, Skizze und Fotos.

4. Abgabe
Fertiges WEP als Paket „An den BV senden“ und in den Synology-Ordner legen.

5. BV
Die Geschäftsstelle öffnet das Paket auf ihrer Kontrollseite, prüft und druckt das Protokoll.


Grundsatz: Die App schlägt Preise nach der Wertermittlungsrichtlinie vor (Höchstwert × Zustand). Sie können jeden Wert überschreiben. Regelverstöße (z. B. Hecke zu hoch, invasive Art) zeigt die App als Hinweis an – sie sperrt nie etwas. Prüfen Sie jedes Ergebnis, bevor Sie es abgeben.

2 Start und Profil

Einmal einrichten, dann gilt es für alle neuen WEPs.

App öffnen und anmelden

1. Öffnen Sie die App (Android-App, Windows-Programm oder im Browser *wep-pankow.pages.dev*). Im Browser können Sie sie über „Zum Startbildschirm hinzufügen“ wie eine App installieren.
2. **Mit Microsoft anmelden**, wenn Ihre Protokolle über OneDrive auf alle Ihre Geräte kommen sollen.
3. Oder **Ohne Konto fortfahren** – dann bleibt alles nur auf diesem Gerät.




Anmelden

Profil ausfüllen

Tippen Sie oben auf das Personen-Symbol (*Profil und Einstellungen*):

- **Name** – steht in jedem neuen WEP als Wertermittler.
- **Rolle** – Grün, Bau oder beides. Sie bestimmt, welche Reiter Sie sehen.
- **Meine Unterschrift** – zeichnen oder als Bild hochladen. Sie wird beim Teilen und im Paket für den BV automatisch für Ihren Teil mitgeschickt; der BV setzt sie in das PDF über Ihren Namen.
- **Eigene Positionen** – Freitext-Positionen, die Sie sich gemerkt haben (aufklappbar).




Profil

Dieses Gerät

- **Upload nur über WLAN** spart mobile Daten (Fotos und Hintergrund-Upload).
- **Sonnen-Kontrast**: kräftigere Farben und größere Schrift für draußen.

Ganz unten im Profil liegen zugeklappt die **Entwickleroptionen** („Mit Excel arbeiten“, „PDF-Export anzeigen“). Sie sind nur für einen Ausfall gedacht und bleiben normalerweise aus.



Einstellungen dieses Geräts


3 Neues WEP und Formalien

Jedes WEP trägt die Vorgangs-Nr. des BV.

Die Protokoll-Liste

Auf der Startseite sehen Sie alle Protokolle mit Anlage, Parzelle, Vorgangs-Nr., Teil (Grün/Bau) und Status. Suchen Sie nach Nummer, Anlage, Parzelle oder Pächter; filtern Sie nach Status oder sortieren Sie nach Nummer.

Fehlt bei einem WEP noch die Vorgangs-Nr., steht dort „Vorgangs-Nr. fehlt“.




Startseite

Neues WEP anlegen

1. Tippen Sie auf **Neues WEP**.
2. Tragen Sie die **Vorgangs-Nr. vom BV** ein und tippen Sie auf **Anlegen**.
3. Kennen Sie die Nummer noch nicht (z. B. auf der Parzelle ohne Netz), tippen Sie auf **Nummer noch nicht bekannt**. Tragen Sie sie später unter „Formalien“ nach – die App erinnert Sie daran.

> **Doppelt?** Gibt es die Nummer auf Ihrem Gerät schon, zeigt die App einen Hinweis mit Anlage und Parzelle. Prüfen Sie dann, ob Sie das richtige WEP bearbeiten.



Vorgangs-Nr. eingeben

Formalien

Hier stehen Vorgangs-Nr., Kleingartenanlage (Auswahlliste, „Andere …“ für eine eigene Eingabe), Parzelle, Weg, Fläche, Beteiligte und Termine. Ihr Name aus dem Profil ist schon eingetragen; die Anlage wählen Sie hier.

Unten unter „Bearbeiteter Teil“ können Sie in Sonderfällen ein WEP auch als Grün *und* Bau bearbeiten.



Formalien

4 Außenanlagen, Aufwuchs, Beseitigung

Positionen aus dem Katalog der Richtlinie – oder als Freitext.

Liste der Positionen

Jeder Reiter (Außenanlagen, Aufwuchs, Beseitigung Grün) zeigt die Positionen mit Menge, Zustand, Einzel- und Gesamtpreis und unten die Summe. Tippen Sie eine Position an, um sie zu ändern.

Hinweise der Richtlinie erscheinen rot direkt an der Position, z. B. bei invasiven Arten oder Problempflanzen – mit dem Knopf **Zur Beseitigung** legen Sie die passende Beseitigung gleich an.



Aufwuchs

Position hinzufügen


1. **+ Hinzufügen** und einen Suchbegriff eingeben, z. B. „apfel“.
2. Die passende Variante antippen (Wuchsform, Alter). Rechts steht der Höchstwert („bis … €“).
3. Findet die Suche nichts, legen Sie die Position als Freitext an und können sie als *eigene Position* merken.



Katalog durchsuchen

Menge, Zustand, Preis

1. **Anzahl** und **Einheit** eintragen.
2. **Zustand** wählen. Der Preisvorschlag ist Höchstwert × Zustand (sehr gut 100 %, gut 75 %, mittel 50 %, schlecht = Erinnerungswert 1 €). Bei Außenanlagen berücksichtigen Sie Alter und Abnutzung über den Zustand – mindestens 3 % je Jahr (BewRL S. 12); ein Alter wird nicht erfasst.
3. Mit Überschreiben setzen Sie einen eigenen Preis; er ist dann als „manuell“ markiert.
4. Hinzufügen speichert die Position.



Preisvorschlag


Bäume: Vorschlag aus dem Maß

- **Obstbäume (Aufwuchs):** In der Suche wählen Sie nur die Baumform (z. B. „Apfel, Halbstamm“). Im Formular tragen Sie das **Alter in Jahren** ein – die App wählt die Altersstufe der Richtlinie (S. 16) und zeigt sofort den Vorschlag.
- **Baum fällen (Beseitigung Grün):** Vorlage „Baum fällen“ wählen, Baumart und **Stammumfang in 1,30 m Höhe** eintragen – oder auf Durchmesser umschalten, die App rechnet den Umfang (π × Durchmesser) und zeigt beide Werte. Der Einzelpreis ist der Satz der passenden Stufe (S. 20–21, bis 30 cm 75 € … über 140 cm 1.250 €). Das Maß steht im Protokoll, z. B. „Birke fällen inkl. Wurzelstock, StU 85 cm“.
- **Geschützte Bäume** stehen immer mit 1,00 € je Stück im Protokoll.
- Fehlt das Maß, gibt es keinen Vorschlag und den Hinweis **„Maß fehlt“**. Speichern geht trotzdem, vor der Abgabe bzw. beim Paket für den BV erinnert die App daran. Einen eigenen Preis können Sie immer eintragen.

Außenanlagen und Beseitigung

Außenanlagen (Zäune, Wege, Kompost, Türen …) funktionieren genauso. Unter **Beseitigung Grün** erfassen Sie zu entfernende Pflanzen und Anlagen mit Menge, Einzelpreis und Faktor; bei einem Faktor über 100 % geben Sie eine Begründung an.

> **Hinweis:** Bäume und Gehölze dürfen vom 1. März bis 30. September nicht entfernt werden (Naturschutz). Das steht auch im Protokoll.




Außenanlagen

5 Baulichkeiten und Mängel

Für den Bau-Wertermittler (Rolle Bau oder beides).

Baulichkeiten


- **+ Bauteil**: Laube, Anbau, Schuppen, Gewächshaus, Laubenvorplatz oder Keller.
- Je Bauteil: Außenmaße bzw. Fläche, Baujahr mit Quelle, Material und Wanddicke (daraus die Bauklasse), Restnutzungsjahre.
- Die App rechnet NHK, Mängel- und Altersabzug und Baupreisindex wie die Vorlage. Schuppen und Unterstände werden nicht bewertet, wenn es eine Laube gibt. Hängt der Schuppen direkt an einer Laube unter 24 m², erfassen Sie ihn als Anbau.
- Abwasser (Grube oder Kanal) und Beseitigung Bau haben eigene Reiter.



Baulichkeiten

Mängel

Wählen Sie oben das Bauteil. Je Gruppe der Mängeltabelle (Dach, Decken, Wände …) kreuzen Sie die festgestellten Mängel an und setzen den Abzug (höchstens der Wert in Klammern). Die App zieht den Gesamtabzug von den Normalherstellungskosten ab.




Mängel

6 Parzelle und Skizzen

Beide Skizzen nutzen denselben Maßstab: 1 Kästchen = 1 m.

Parzelle anlegen


Unter **Skizze** (bzw. Skizze Bau) legen Sie die Parzelle an: rechteckig mit Länge × Breite oder als freie Form (Ecken zeichnen, Seiten eintippen). Die App berechnet die Fläche und weist auf eine Abweichung zur Vertragsfläche hin.



Parzelle

Skizze Bau (Grundriss)


Der Bau-Wertermittler zeichnet die Bauteile als Rechteck oder Vieleck und tippt die Kantenlängen ein. Die Flächen und die Kubatur gehen direkt in die Bewertung; darunter steht die Massenberechnung.



Skizze Bau

Skizze Außenanlagen & Aufwuchs


1. **Aus Bau-Teil übernehmen** legt den Grundriss als gesperrte Grundlage unter die Skizze.
2. Mit den Werkzeugen zeichnen Sie Rechteck, Linie, Kreis, Text, Maßangabe und Symbole (Baum, Hecke, Beet, Kompost …).
3. Antippen wählt aus, Ziehen verschiebt. Rückgängig/Wiederholen oben in der Leiste.



Skizze Grün

7 Fotos

Foto aufnehmen oder Aus Galerie. Fotos können zur ganzen Parzelle gehören oder einer Position zugeordnet werden (z. B. ein Mangel an der Laube). Sie werden verkleinert gespeichert, mit Ihren Geräten abgeglichen und kommen auf Wunsch ins PDF und in das Paket für den BV.



Fotos

8 Übergabe Bau → Grün

Das WEP wandert als Datei vom Bau- zum Grün-Wertermittler.


Teilen (Bau-Wertermittler)

1. Im WEP oben auf ··· und Teilen ….
2. Wählen Sie, ob Fotos mitgehen, und schicken Sie die **.wep-Datei** per Messenger oder E-Mail – oder speichern Sie sie.

Öffnen (Grün-Wertermittler)

1. Die Datei antippen („Öffnen mit WEP“) oder auf der Startseite WEP-Datei öffnen.
2. Die App zeigt, was neu ist und was abweicht, und Sie wählen je Teil, was übernommen wird. Nichts wird still überschrieben.

Datenschutz: Die Datei enthält Personendaten. Geben Sie sie nur an Personen weiter, die das WEP bearbeiten oder prüfen dürfen.



WEP teilen

9 Übersicht und „An den BV senden“

Ein PDF erstellen Sie nicht mehr selbst – das macht der BV auf seiner Kontrollseite. Ihre Zahlen sehen Sie in der Übersicht.

Übersicht

Der Reiter **Übersicht** zeigt das Protokoll so, wie es beim BV ankommt:

- Formalien und die **Bewertung wie das Deckblatt** – Baulichkeiten, Außenanlagen, Aufwuchs, Zwischensumme, Abzüge und der Gesamtbetrag (hervorgehoben).
- Darunter alle Positionen mit Menge, Einzelpreis und Summe, beim Bau mit dem Rechenweg je Bauteil.

Die Übersicht ist nur zum Lesen; ändern Sie Werte in den einzelnen Reitern. Der BV sieht genau dieselben Zahlen.



Übersicht

An den BV senden

1. Oben rechts im WEP **An den BV** und dann **Paket für den BV erstellen**: Die App packt die WEP-Datei mit allen Fotos und Ihrer Unterschrift in **eine ZIP-Datei** mit der Vorgangs-Nr. im Namen.
2. **Teilen …** direkt in die **Synology-Drive-App** – oder **Speichern** und die Datei in den **Synology-Ordner des BV** legen (oder per E-Mail schicken).
3. Am WEP steht danach „an BV gesendet“ mit Datum. Die Geschäftsstelle prüft und druckt das Protokoll auf ihrer Kontrollseite (Kapitel 10).

> **Vor dem Senden:** Ist die Vorgangs-Nr. eingetragen? Die App erinnert Sie, wenn sie fehlt.



An den BV senden


10 Für den BV: die Kontrollseite

Für die Geschäftsstelle: *wep-pankow.pages.dev/bv* im Browser am PC öffnen. Die Seite steht nicht im Menü der Wertermittler. Beim ersten Öffnen mit dem Microsoft-Konto anmelden; der Zugang ist dann beantragt und wird von einem Admin freigegeben.

Pakete öffnen

1. Die eingegangenen Dateien (**..._an-BV.zip** oder **.wep**) aus dem Synology-Ordner oder aus E-Mails auf die Seite ziehen – auch mehrere oder einen ganzen Ordner. Oder `Dateien öffnen` bzw. `Ordner öffnen`.
2. Die Tabelle zeigt Vorgangs-Nr., Anlage, Parzelle, Unterpächter, Wertermittler, Datum, Gesamtbetrag, Eingang und Status.
3. Hinweise: **Vorgangs-Nr. fehlt** und **doppelte Vorgangs-Nr.** – die neueste Fassung ist gekennzeichnet.


> **Datenschutz:** Es gibt keinen Server mit WEP-Daten. Die Protokolle liegen nur im Browser dieses BV-Rechners.



Eingänge

Prüfen, PDF und Drucken

1. Eine Zeile anklicken: Die Detailansicht zeigt dieselbe Übersicht wie beim Wertermittler, dazu Skizzen und Fotos.
2. Status setzen: **neu**, **geprüft** oder **Rückfrage** – mit Notiz, z. B. was beim Wertermittler nachzufragen ist.
3. PDF übersichtlich oder PDF wie Vorlage speichert das Protokoll als PDF (beide Formen, bis der BV sich entschieden hat); Drucken druckt die Seite.



Detailansicht

11 Ohne Netz, Abgleich, Sicherheit

- **Ohne Netz** funktioniert alles: Erfassen, Skizzen, Fotos, Übersicht, das Paket für den BV. Die Daten liegen auf dem Gerät.
- **Abgleich**: Mit Microsoft-Konto gleicht die App automatisch mit Ihrem OneDrive ab, sobald Netz da ist (Ordner „Apps/WEP-App“). Die Zeile auf der Startseite zeigt den Stand.
- **Zwei Geräte gleichzeitig geändert?** Die neuere Fassung gilt, die andere bleibt als Kopie erhalten; die App zeigt einen Hinweis zum Entscheiden.
- **Papierkorb**: Gelöschte WEPs liegen 30 Tage im Papierkorb und lassen sich wiederherstellen.
- **Sicherung**: Unter Profil → Sicherung erstellen Sie eine Datei mit allen WEPs (z. B. vor einem Gerätewechsel).
- **Neueste Version**: Die App aktualisiert sich selbst, wenn eine neue Version freigegeben ist.

12 Häufige Fragen

Ich finde eine Pflanze nicht im Katalog.

Legen Sie sie als Freitext an (Bezeichnung, Menge, Preis) und merken Sie sie als eigene Position – beim nächsten Mal finden Sie sie in der Suche.

Der Preisvorschlag passt nicht.

Mit „Überschreiben“ setzen Sie Ihren Preis. Er ist als „manuell“ markiert; der Höchstwert bleibt als Orientierung sichtbar.

Die App zeigt eine rote Warnung.

Das ist ein Hinweis der Richtlinie (z. B. invasive Art, Hecke zu hoch, Rasen über 100 m²). Sie können trotzdem weiterarbeiten; prüfen Sie den Fall und tragen Sie ggf. eine Beseitigung ein.

Die Vorgangs-Nr. kenne ich noch nicht.

„Nummer noch nicht bekannt“ wählen und später unter „Formalien“ eintragen. Vor dem Senden an den BV sollte sie stehen.

Wo ist das PDF geblieben?

Das PDF erstellt die Geschäftsstelle auf ihrer Kontrollseite. Ihre Zahlen sehen Sie im Reiter „Übersicht“. Nur bei einem Ausfall gibt es unter Profil → Entwickleroptionen „PDF-Export anzeigen“.

Ich habe ein neues Handy.

Mit Microsoft-Konto anmelden – Ihre WEPs kommen aus OneDrive. Ohne Konto vorher unter Profil → Sicherung eine Datei erstellen und auf dem neuen Gerät einspielen.

Wem melde ich einen Fehler?

Beschreiben Sie, was Sie getan haben und was passiert ist, gern mit Bildschirmfoto. Bitte ohne echte Namen und Anschriften – Beispieldateien vorher anonymisieren.

WEP-App · Wertermittlungsprotokoll für den Bezirksverband Pankow · Datenschutzerklärung · Nutzungsbedingungen